

فزنس





ملک سراح الدین ایند سنز، لا بهور 48/C



"العلیم پاکستان کے لیے زعر کی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیااتنی تیزی ہے ترتی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ چیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم سے پیچے رہ جائے۔ چیچے رہ جائیس کے بلکہ بوسکتا ہے کہ ہمارانام ونشان ہی صفح ہستی سے مٹ جائے۔

> قائداعظم مجموعلى جناحٌ ، باني يا كستان (26 ستمبر 1947 _ كرا پي)



قوى زانه

پاک نر زمین شاد باد کیشور جسین شاد باد اوش پاکستان ارش پاکستان مرکب یقین شاد باد مرکب یقین شاد باد پاک نر زمین گا بظام قوت اخوت عوام شک مسلطنت پاکنده تابنده باد شاو باد منزل مراد شاده و بالل رسم ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال ا مراد مان خدائے ذوالجلال

عرض ناشر


یہ کتاب قومی نصاب ۲۰۰۷ اور میشنل فیکٹ بک اینڈ لرنگ میٹریلز پالیسی ۲۰۰۷ کے تحت بین الاقوامی میعار پر تیار کی گئی ہے۔ یہ کتاب آزاد حکومت ریاست جمول وکشمیر کی طرف سے تمام سرکاری سکولوں میں ابطور داحد فیکٹ بک مہیا کی گئی ہے۔اگر اس کتاب میں کوئی تصور وضاحت طلب ہو یامتن اور املاو غیرو میں کوئی غلطی ہوتو اس بارے ادارے کوآگا وکریں۔ادارہ آپ کاشکر گزار ہوگا۔

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ترجمه: "شروع الله ك نام يجوبرا مهربان نهايت رهم والاب-"

فزس 10

All rights are reserved with the publisher, approved by PCA, Lahore N.O.C PCA/13/243 dated 02.01.2013.



فيرست

مؤثير	ين ا	ينعابر
01	سميل بارمونك موشن اينذ ويوز	10
21	ساؤنال المنافرات	- 11
40	جيومينريكل آپينكس	12
79	الكِنْرُوعِيْكُس	13
105	كرفث التكثريستي	14
138	اليكثروميكنيزم	15
161	بنيادى البكشروكس	16
178	انفارميش ايند كميونيكيش تيكنالوجي	17
199	اناك اينذ نيوكليئر فزكس	18
222	اصطلاحات	(i) .
227	الذكيس	(ii)
229	بيلو گرافی	(iii)

يت	تعداد	ويديش	تاریخ اشاعت
104	90,000	اوال	، 2018 ق، ا

يونث 10

على إد مواكد مواسا المحدولية

طلبہ کے کمجی ماحسل ا نتائج

Mary State S

- الله المحاكم المرموعك موثن عاوى ليك كرت موع جم ك ليضروري شرا ملاميان كرسكال
- الله معمل بارمونک موثن کی ساده پیند ولم، بال اور با دُل سفم اور ماس- سرنگ سفم کی مثالوں ہے وضاحت کرسکیں۔
 - 🖈 ۋى يايىلاسادە يېنىد دېم رغل كردە نورىز كوغا بركسيس
 - المن ساده پیندولم کفارمولا علا ۲ = 2 مواستعال کرتے ہوئے مشقی سوالات عل رکیس۔
 - الله المحميل كدؤيمينك أوى ليشن كاليملي نيوؤكو بتدريج كم كرويق ب-
- ملا و بوموش کی وضاحت ڈوری کی وائبریشز کے ذریعے سلتکی سپرنگ اور پانی کی و بوز کے تجربات کی مدو ہے رسکیں۔
 - 🖈 بیان کرسیس کرد بیز ماده کی پیتل کے بغیرازی کی پیتلی کا ذریعہ ہیں۔
 - المستنبكل اوراليكثرو يكنيك ويوزك درميان فرق كركيس-
 - 😭 ملینیکل میڈیم سلنگی اور میرنگ میں پیدا ہوئے والی ٹرانسوری اوراونکیلیو ڈال و پوزکی پیچان کرسکیں۔
- ا اسطلاحات جيما كرميية (٧) ، فريكويتي (٤) ، ويليكته (٨) ، ثائم بيرية (٢) ، ايم بي نيوة، كرست ، فرف ،
 - سائكل ، ويوفرن ، كميريش اوررئير فيكن كى تعريف رسكين ..
 - الله ماوات V=f كوافذ كريس_
 - $v = f \lambda$ واستعال کرتے ہوئے مشتی سوالات کو حل کرسکیں ساوات $f = \frac{1}{T}$
 - الله ويوز كى خصوصيات جيسا كرفليكش ، وفريكش اور ؤفريكش كور بل ثينك كى مدر بيان كركيس .

طلبه كالمخقيقي مهارت

The second of the

وضاحت کرسکیں کے دیا یوویوز کی ذفر پکشن ہوتی ہے بلین ٹیلی وژن ویوز کی ٹیس ہوتی (ٹرانسیشن ایسے ملاقوں میں بھی بنی جاسمتی ہے جہاں ویوز براہ راست دیس بچھ سکتیں)۔

LIS YET

اشانی کان کا اینز قارم ایک میکند شان قریبا 20,000 واقدا کے بیجے اوائر برن کر ملک ہے۔



محری اپنے جال کی وائیریشن کے ڈریٹے اپنا محار جائن کرتی ہے۔

جب کوئی جم آیک پواکٹ کے ارد گرد اپنی موشن کو دہراتاہے تو اس کی موشن کو اسلیمٹری (Oscillatory) وائیریٹری (Vibratory) موشن کھتے ہیں۔ میسل مارمونک موشن (SHM) وائیریٹری موشن کی ایک خاص فتم ہے جواس پونٹ کا بنیادی موضوع ہے۔ ہم محیل ہارمونک موشن کی اہم خصوصیات اور ایسے اجسام پر بحث کریں گے جن کی موشن میسل بارمونک موشن ہے لائیں ویوز اور ریل ٹینک (Ripple tank) کی مدد سے ان کی خصوصیات کی بھی وضاحت کریں گے۔

10.1 سميل بارموتك موثن

(SIMPLE HARMONIC MOTION)

یباں ہم مختلف اجسام کی سمیل ہارمونک موشن کو بیان کریں گے۔ سپرنگ سے بند سے ہوئے ماس کی بے فرکشن افقی سطح پر موشن ، ہاؤل (Bowl) کے اندر پڑھے ہوئے بال کی موشن اور رہی سے بندھی ہوئی گولی (Bob) کی موشن سمیل ہارمونک موشن کی مثالیس ہیں۔


برنگ كراته بدهيد عديداس كرموش

افتی ہموار سطح پر سپرنگ ہے بند ھے ہوئے ماس کی موشن اوسلینزی موشن کی سادہ می مثال ہے۔ اگر سپرنگ کو اس کی وسطی پوزیشن O ہے ڈسپلیسمٹ x سک کھینچا جائے تو یہ ماس m پرفورس F لگائے گا۔ بک کے قانون (Hooke's law) کے مطابق فورس F سپرنگ کی لسبائی میں اضافہ x کے ڈائریکھی پروپورشنل (Directly proportional) ہوتی ہے۔ یعنی


یہاں بدماس س کااس کی وسطی پوزیش 0 سے وسیلیسمن باور بھالیک کونسٹنٹ ہے جے سر مگ کونسٹنٹ کہتے ہیں، اس کی تعریف یول کی جاتی ہے:

$$k = -\frac{F}{x}$$

ا کی مقدارسیرنگ کے بخت ین کی پیائش ہے ۔ سخت سیرنگ کے لیے الا کی مقدار زیادہ اور زم







اس کا مطلب ہے کہ پرنگ کے ساتھ بندھے ہوئے ماس کا ایکسلریشن وسطی پوزیشن سے وَ اَسِکُ معلَّی موثن میل بارمونک موثن کی مثال ہے۔ لہٰذا ماس پرنگ سٹم کی افقی موثن میل بارمونک موثن کی مثال ہے۔ مساوات (10.1) میں نیکیٹیو کی علامت کا مطلب ہے کہ پرنگ کی عمل کردہ فورس کی مثال ہے۔ مساوات کی مثال ہوتی ہے۔ پرنگ کی فورس کی ست بمیشہ وسطی پوزیشن کی بمیشہ و کی سبت بمیشہ وسطی پوزیشن کی طرف ہوتی ہے،اس لیے اے بعض اوقات ریسٹورنگ فورس (Restoring force) کہتے طرف ہوتی ہے،اس لیے اے بعض اوقات ریسٹورنگ فورس (Restoring force) کہتے

ریشورنگ فورس بیشداد بیلیلری موثن پر عمل بیراجهم کواس کی وسطی بوزیش کی طرف یااس سے دوسری طرف و مسیلی ہے۔

ابتدا میں ماس m وسطی پوزیش 0 پر ساکن ہے اور اس پر ریرالشد فرس صفر ہے (شکل 10.1-10)۔ اگر ماس کو ڈیلیسمند یہ تک بھینی کر انتہائی پوزیش A پر الکر چھوڑ ویا جائے (شکل 10.1-10) تو ہر تک کی ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے ماس وسطی پوزیش 0 کی طرف موش کر سے گا۔ ریسٹورنگ فورس کی مقدار وسطی پوزیش سے فاصلا کم ہونے پر کم ہوجاتی ہے اور وسطی مقام 0 پر صفر ہوجاتی ہے اور وسطی مقام 0 پر صفر ہوجاتی ہے۔ تاہم ، جب ماس وسطی پوزیش کی طرف موش کرتا ہے تو اس کی مپیٹر میادہ سے تو اس کی مپیٹر کی وجہ سے بیٹو منا شروع ہوجاتی ہے۔ از شیا کی وجہ سے ماس وسطی پوزیش ریخم ہو آئیں مگل اپنی موش انتہائی پوزیش 8 تک جاری رکھتا ہے۔ باس وسطی پوزیش 0 سے انتہائی پوزیش 8 کی طرف موش کرتا ہے تو اس پر عمل کردہ بہ ماس وسطی پوزیش 0 سے انتہائی پوزیش 8 کی طرف موش کرتا ہے تو اس پر عمل کردہ بر سے ماس وسطی پوزیش 8 پوئیشر وقت کے لیے تھیم تا ہے (شکل 20.1-10.1-10.2)۔ اور پھر ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے وسطی پوزیش 0 کی طرف واپس اوسٹا تا ہے۔

اس طرح ہے ماس وسطی پوزیشن 0 کے اردگردا پنی موشن کو و ہراتا ہے ۔ بے فرکشن افتی سطح پر سیرنگ ہے بند سے ہوئے ماس کی اس طرح کی موشن کی ہار موقک موشن کی بلاتی ہے ۔ سیرنگ ہے بند سے ہوئے ماس کی کہا ہارموفک موشن کے ناتم چیر یکہ <math>T کافار مولا مند بجد ذیل ہے : $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ (10.3)

بال اور باول سنم (Ball and Bowl System)

سمیل بارموی موثن کی ایک اور مثال باؤل میں پڑے ہوئے بال کی موثن ہے (شکل 10.2)۔ جب

بال وسطی پوزیشن لیعنی باؤل کے سینظر میں پڑا ہے تو اس پڑھل کرنے والی نیے فورس صغر ہے۔ اس

پوزیشن میں بال کا وزن نیچے کی طرف ہے اور باؤل کی سطے کے نارل ری ایکشن A جواو پر کی طرف

عمل کرتا ہے کے مساوی ہے۔ لبندا بال موثن نیس کرتا۔ اب اگر بال کو پوزیشن A پر لاکر چھوڑ دیا

چائے تو ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے بیوسطی پوزیشن O کی طرف موثن کرنا شروع کر ویتا ہے۔

پوزیشن O پر بال کی سینیڈ زیادہ سے زیاوہ ہوجاتی ہے اور ازشیا کی وجہ سے بیا نتہائی پوزیشن B کی

طرف موثن کرتا ہے۔ اس ووران ریسٹورنگ فورس جو کہ وطلق پوزیشن کی طرف ہو ہا کی طرف ہو ہا کی موثن کرنا شروع ہوجاتی ہے۔ پوزیشن B پوزیشن کی طرف ہو ہا کی خورس کے زیار ٹروسطی پوزیشن O کی طرف ووبارہ موثن کرنا شروع کر ویتا ہے ، اور پھر

بال کی سپیڈ کم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ پوزیشن B پر بال مختصر وقت کے لیے تخبرتا ہے ، اور پھر

بال وسطی پوزیشن O کے اروگر وا پی اس موثن کو اس وقت تک د جراتا ہے جب تک فرکشن کی

وجہ سے اس کی ساری انر بھی ضائع نہیں ہوجاتی ۔ لبندا ، باؤل کے اندر پڑے ہوئے بال کی

وسطی پوزیشن کے اروگر وموثن میل بارمونک موثن کی مثال ہے۔

وسطی پوزیشن کے اروگر وموثن میل بارمونک موثن کی مثال ہے۔

ساده پینڈولم کی موشن


(Motion of a Simple Pendulum)

سادہ پینڈولم ماس m کی ایک چھوٹی بھاری گولی (Bob) پر مشتمل ہوتا ہے جولمبائی گا کے باریک لیکن مضبوط دھاگے کی مدد سے ایک مضبوط سہارے سے لنگی ہوتی ہے۔ وسطی پوزیشن O پر گولی پڑھل کرنے والی نیسافہ رس صفر ہے اور بیسا کن حالت جس ہے۔ اب اگر ہم گولی کو انتہائی پوزیشن A پرلے آئے کی تو نیسافہ رس صفر بیس ہوگی (شکل 10.3)۔ دھاگے کی ست میں کوئی فورس مل شہیں



ھل 10.2 جب بال أو آجت با باذل كے بيخو عدالا بالا باتا بيرة بيرة وزل آف كركا خاك الديت جد كر يريخو مك قورس كي طور بي كل كرتى به بينو ك اوركر او كرك الدينات

4-040



هل 10.3 دینورگ فردی جس کے النے پینزی کم محل بارمنگ موٹن کرتا ہے کریاں پیش فردی کا کیفند mg sin 4 ہے کہ موٹن کے رائے مگارف ہے کرتی کیونکہ دھامے میں مینشن T وزنw کے کمپونیٹ 19 cos کوزائل کردیتا ہے۔ لبذا دھاگے کی سمت میں گولی موشن نہیں رسکتی۔

وزن کا دومرا کمیوفید 6 mg sin و سطی پوزیشن 0 کی ست میں ہاور پیشورنگ فورس کا کرداراوا کرتا ہے۔اس فورس کی ویدے کو لی وسطی پوزیشن 0 کی طرف موشن کرنا شروع کردیتی ہے۔انرشیا کی وجدے کو لی پواکٹ 6 پرٹیس تھبرتی بلکہ پواکٹ 8 کی طرف پی موشن کو جاری رکھتی ہے۔ اس دوران ریسٹورنگ فورس کی وجدے کو لی کی ولائی بتدریج کم جونا شروع ہوجاتی ہاور پواکٹ 8 8 پرچانج کراس کی ولائی صفر ہوجاتی ہے۔

پوائنٹ اپر پختے مختر مخبراؤ کے بعد، ریسٹورنگ فورس mg sin 0 کی وجہ سے گوئی دوبارہ وسطی پوزیش O کی طرف موشن کرنا شروع کردیتی ہے۔ لبندا گوئی وسطی پوزیشن O کاردگردا پنی موشن کود ہراتی ہے۔ مندرجہ بالا بحث سے واضح ہے کہ گوئی کی جیٹیڈی پوائنٹ A سے O کی طرف موشن کرتے ہوئے اضافہ ہوتا ہے۔ بیاضافہ ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے جس کی سب پوائنٹ O کی طرف ہے۔ لبندا گوئی کا ایکسٹریشن بھی پوائنٹ O کی طرف ہے۔ اس طرح جب گوئی پوائنٹ O می طرف ہے۔ لبندا گوئی کا ایکسٹریشن بھی پوائنٹ O کی طرف ہے۔ اس کی جیٹی ہوتی ہے۔ لبندا گوئی کا ایکسٹریشن ہی پوائنٹ O کی طرف ہے۔ اس کی جیٹی ہوتی ہے۔ لیکن ایسٹورنگ فورس پولی وجہ سے اس کی جیٹر میں بتدریج کی ہوتی ہے۔ لیکن ریسٹورنگ فورس پولی کا ایکسٹریشن ابھی پوائنٹ O کی طرف ہی ریسٹورنگ کی موشن ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوئی کا ایکسٹریشن ہمیشہ وسطی پوائنٹ O کی طرف ہی سازہ وینڈ ولم کے لیے ٹائم ہیر بلدکا فارمولا مندرجہ ذیل ہے۔ سازہ پینڈ ولم کے لیے ٹائم ہیر بلدکا فارمولا مندرجہ ذیل ہے۔

 $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (10.4)

مندرجہ بالا اجسام کی موش کے مطالعہ کے بعد ہم سیل بار مونک موشن کی تعریف یوں کر سکتے ہیں: سمیل بار مونک موشن میں ویٹ فورس وسطی بوزیشن ہے وسیلیسمنٹ کے ڈائز یکھلی پر و پورشنل ہوتی ہادراس کی سمت ہمیشہ وسطی بوزیشن کی طرف ہوتی ہے۔

دوسر کنظوں میں، جب کوئی جیم اپنی وسطی پوزیشن کے اردگرداس طرح موش کرتا ہے کہ اس کا ایکسٹریشن وسطی پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکھی پروپورشنل جواوراس کی ست جیشہ وسطی

سیل بارمونک موژن میس کمی جمهما دس پلیسدند. کیا ہوگا جب کائی ویک انریکی اور پایشنش انریکی برابر موں!



ھائے کہ کا ایک مانگل کھل کرنے کے کے درکارہ قت ہے۔

پوزیش کی طرف ہوتو اس کی موش کو میل بار موقک موش کہتے ہیں۔ سمیل بار موقک موش کی اہم خصوصیات مندرجد فیل ہیں:

- (۱) سمیل بارموک موشن میں جسم بمیشدایک وسطی پوزیشن کے گرد موش کرتا ہے۔
 - (ii) اس كاايكساريش بميشه وطى بوزيش كى طرف بوتا ہے-
- (iii) ایکسٹریشن کی مقدار بھیشہ اس کی وسطی پوزیشن سے ڈیپلیسمنٹ کے ڈائریکھی پروپورشنل ہوتی ہے۔ بیعنی ایکسٹریشن وسطی پوزیشن پرصفراورائتبائی پوائنٹس پرزیادہ سےزیادہ ہوتا ہے۔
- (۱۷) وسطی پوزیشن پراس کی وائٹی زیادہ جنہائتہائی پوزیشن پرصفر ہوتی ہے۔ اب ہم مختلف اصطلاعات کی وضاحت کرتے ہیں جو سپل ہار موقک موثن میں استعمال ہوتی ہیں۔ وائجریشن (Vibration): کسی وسطی پوزیشن کے اروگردوا تبریٹری موثن کرتے ہوئے جسم کے ایک سائٹیل یاکھل چکرکوایک وائبریشن کہتے ہیں۔

قائم بیرید (Time period): کی پوائٹ کے گردوائیریٹری موٹن کرتے ہوئے جہم کے ایک وائیریٹن کھمل کرنے کے لیے درکاروقت کو نائم بیریڈ کہتے ہیں ۔اے T سے ظاہر کیا جانا ہے۔ نائم بیریڈکا یونٹ سیکنڈ (د) ہے۔

فر کوشی (Frequency): کی پوائٹ کے اُردوا بحریثری موشن کرتے ہوئے جم کی ایک سینڈیٹ وائبریشنزی تعداد فریکویشی کہلاتی ہے۔اے اے اے کا جرکیا جاتا ہے۔ فریکویشی کالینٹ برمز (Hz) ہے۔

ایم پلی شوڈ (Amplitude): کسی پوائٹ کے گردوا ئیریٹری موٹن کرتے ہوئے جسم کا اس پوائٹ سے زیادہ سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ ایم پلی شوڈ کہلاتا ہے۔ اس کا بونٹ میٹر(m)ہے۔

مثال 10.1: ایک میزله بانی کے سادو پنیڈولم کا نائم چریڈ اور فریکوینسی معلوم کریں۔ جبکہ 2° g = 10 m s

ال: يال ي 1 m s = 10 m s على:



كرى بالكن فـ 1656 ، شى جيز دام كالك اجدا كيار الله الكليو كلام في من الإكراق جس في الموات كيا الله كرايك لمبائى والمساقام جيز والم ايك ما تكل المسل كرف ك في المساجرة وقت لينت إلى ما كرف في بدا كاك بدايا الله الا كل الدور وارت بالأفرار من الدار

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

تاكى كەھىقىدارلىن كالى كالىلىمىكىسىن كا كەخلىلى قامالىك

(۱) یائی کے جو بڑھ ہے گاہ دی بیانے موان (ب) مجت والے بیلے کی موش (ج) کا کہ کی سوئیوں کی موش (و) داؤں مروں سے بندگی دوئی ڈوری کو کھینے سے بیدا دوئے والی موش (ز) شہدی کھی کی موش

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

ہم جانے ہیں کہ قیمتیں درج کرنے ہے


$$T = 2 \times 3.14 \times \sqrt{\frac{10 \text{ m}}{10 \text{ m s}^{-2}}}$$

چونک فریکوینسی ٹائم میریلیکاریسچر وکل (Reciprocal) ہے۔ لبندا f = 1/T = 1/1.99 s = 0.50 Hz

10.2 ۋىمىدادىلىشىز

(DAMPED OSCILLATIONS)

کی فرکشن یارز منتس کی غیر موجودگی میں ریستورگ فورس کے زیراثر اجسام کی وائیریٹری موثن الاصورود وقت تک جاری روی ہے۔ مجلی طور پر فرکشن کی فورس اجسام کی موثن کو آبستہ کردیتی ہے جس کی وجہ سے وہ الامحدود وقت تک اپنی موثن کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ وقت کے ساتھ فرکشن اجسام کی میٹن فلیمیڈ موثن اجسام کی میٹینے کل (Mechanical) از بی کو کم کردیتی ہے اور ان کی اس طرح کی موثن فلیمیڈ موثن میٹینے کم کردیتی ہے اور ان کی اس طرح کی موثن فلیمیڈ موثن المیمیلی شیوڈ کو بتدری کی کم کردیتی ہے۔ یہ فلیکی موثن المیمیلی شیوڈ کو بتدری کم کردیتی ہے مثال ابذار پر زر (Shock absorbers) فلیمیڈ موثن کی حملی مثال ہے۔ شاک ابذار پر ایک پسٹن پر مشتل ہوتا ہے جو کسی اگنے جیسا کہ آئل میں موثن کرتا ہے مثال ہے۔ جب کارروڈ پر موجود کسی ابھری ہوئی سطح کے او پر سے گزرتی ہے تو بیشدت سے وائیر یہ کرتی ہے۔ جب کارروڈ پر موجود کسی ابھری ہوئی سطح کے او پر سے گزرتی ہے تو بیشدت سے وائیر یہ کرتی میں تہدیل کردیتے ہیں اور ان کی افری کی حرارتی افری میں۔ ابتدا





سمى مراحتى فورى (Resistive force)كى موجودكى يشسلم كى اوى ليشنو كودى يداوى ليشنو كهاجاتا ہے۔

(WAVE MOTION) ويووثن (WAVE MOTION)

ہماری روز مرہ زندگی میں ویوز کا کردار بہت اہم ہے۔ ویوز از بی اور انفار میشن کو دور دراز کے فاصلوں تک خطل کرتی میں ۔ ویوز ہمیشہ کی وائیر بیٹنگ جسم سے پیدا ہوتی ہیں ۔ بیبال ہم وائیر بیٹنگ جسم سے پیدا ہوتی ہیں۔ بیبال ہم وائیر بیٹنگ اجسام کی مدوے مختف اقسام کی ویوز کے پیدا ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ خطل ہونے کے مل کی وضاحت کریں گے۔

مر گری 10.1 بیانی سے بحرے ایک فب میں پنسل کے سرے کو ڈبو کر پنسل کو عمودی رخ پر اوپر یچے موثن ویں (شکل 6 . 10) فلل (Disturbance) کے سبب اس کی سطح پر ریاد (Ripples) کی شکل میں ویوز پیدا ہوتی ہیں جو پنسل سے باہر کی طرف موثن کرتی ہیں۔ جب بیو یوز فب میں رکھے ہوئے کارک تک پہنچی ہیں تو کارک اپنی جگہ پر اوپر شیچے موثن کرتا شروع کر دیتا ہے جبکہ ویوز اس سے گزر کردوسرے کنارے تک پہنچ جاتی ہیں۔ کارک کا ڈیپلیسمنٹ صفر ہے اور بیصرف اپنی وسطی بوزیشن کے اروگردوا بحریئری موثن کود ہراتا ہے۔

سرگری 10.2 ایک ری لیں اور اس پرایک پوائٹ P گا کی (قتل 10.7) دری کا ایک سرا
سیورٹ نے با تدھودی اور دوسرے سرے کو ہاتھ میں چو کر ری کوسلسل او پر نیچے موشن ویں۔
اس طرح ری میں فلل کی وجہ ایک ولع بیدا ہوتی ہے جو ری کے بندھے ہوئے کنارے کی
طرف ستر کرتی ہے۔ جب بیدو یو پوائٹ P گزرتی ہے تو پوائٹ P پی بی جگہ پراو پر نیچے ویو ک
موشن کی ست سے عود اوا جرید کرتا ہے۔

مندرجه بالاسادومر كرميول عيهم ويوكى تعريف الطرح كريحة بين:


ویوکی واسطے یا میڈیم (Meduim) بی پیداشدہ ایسے خلل کو کہتے ہیں جس سے میڈیم کے ذرات اپنی وسطی پوزیشن کے اردگرد متواتر وائیریٹری موثن کرتے ہیں۔

ويوزى مندرجه ذيل دوينيادى اقسام ين:

- 1 منگیزیکل وایوز (Mechanical wave)
- 2- الْكِتْرُومِكِنْفِكَ ويوز(Electromagnetic wave)



you is the wedge 10.60



14000000

مين اليري ليد اليك المرك كالمستخد اليدي اليك المرك كالمستخد اليدي

اليكشرة كافيك ويد اليكن الدخطيك قيلات يه معدد محدد كا مودا مدر كالمدور كا مودا مودا كالمدور كالمودا

مكينيكل ويوز

ائی و بوزجن کے گزرنے کے لیے کی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، مکیفیکل و بوز کہلاتی ہیں۔ مثالیس: پانی کی سطح پر پیدا ہونے والی و بوز ساؤٹر و بوز، ڈوری اور پر تگ میں پیدا شدہ و بوز و غیرہ۔ الیکٹر و مکینیک و بوز

ایسی و پوزجن گرزئے کے لیے سی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی ،الیکٹروسیکنیک و پوز کہلاتی ہیں۔ مٹالیس:ریڈیو ویوز، ٹیلی وژن و بوز،ا بیس ریز، حرارت اور دوشنی کی و بوز و غیرو۔

10.4 ملينيكل ويوز كا تسام

(TYPES OF MECHANICAL WAVES)


میڈیم کے ذرات اور و بوزگی اپنی موثن کی ست کے لحاظ مے ملین کل و بوزگی دواقسام ہیں جن کو لوگیلیو ڈائل و بوز (Longitudinal waves) اور ٹرانسورس و بوز (Transverse) کہا جاتا ہے۔

ایک جموار فرش یا ایک لیے میز پرر کے ہوئے سرنگ بیخی سلنگی (Slinky) پراونگیٹیو ڈنل و ایوز پیدا کی جاسکتی ہیں۔سلنگی کے ایک سرے کو مضبوطی ہے ایک سہارے کے ساتھ یا تھ دیں۔سلنگی کے دوسرے سرے کو ہاتھ میں بگڑ کراس کی لسیائی کے رخ اپنے ہاتھ کو متواتر آ کے پیچھے موثن دیں (شکل 10.8)۔

کیا مکیفیکل دیوز دیکیوایشی مقاعب سے گزر مکن این ؟

4-4-14-1


الكليوال ويود فون اجمام ش كيسز الدما تعات كي بيس-كابيست زيادود فارك مير فون كرتى بيس-فرانسون و ايوز كي بير فون اجمام ش الونكية وقل ويوز كي بيرية كشف من كاكم بعوق ب-ال كى جديد بهاك الماضوران ويوزش ري ويوزش فرزن (جوميذ يم ك فرانسون ويوزش ويوزش ويق ب) الونكية وقل ويوزكي ديشورت فرزن (جرمية بم ك فرانساك والم يقيم موثن ويق هاك ينست كي بعوق -



ال طرح خلل کا ایک سلسله و یوزی شکل میں سلنگی کی لمبائی کے دن خرکت کرتا دکھائی و بتا ہے۔
ویو کے وہ جے جہال سلنگی کے چھنے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں
کھیریشن (Compression) کہلاتے ہیں جبکہ وہ جے جہال سلنگی کے چھنے ایک دوسرے ب
دور ہوتے ہیں ریٹر کیکھن (Rarefaction) کہلاتے ہیں ۔ یعنی کمیریشن کے علقے میں میڈ یم
کے ذرات ایک دوسرے کے قریب اور ریٹر کیکھن کے علقے میں ایک دوسرے ب دور ہوتے
ہیں۔ دومتواتر کمیریشن یار ئیر کیکھنز کے درمیان فاصلہ کو ویا لیک تھی (الم) کہتے ہیں۔ یہ کمیریشنز اور
ریٹر کیکھنز ویوکی سے میں آگے چھے ترکت کرتے ہیں۔ اس طرح کی ویواؤنکیٹی والی ویوکہلاتی ہے،
میرکی افریف اس طرح ہے:

ائی وہے جس میں میڈ مج کے ذرات کی وائیریٹری موٹن ویوکی موٹن کی ست کے متوازی ہوتی ہے۔ لوکیٹے ڈائل ویوکیلاتی ہے۔

ہم سلتکی کے ذریعے فرانسوری و ہوتھی پیدا کر سکتے ہیں۔ سلتکی کا یک سرے کو مضبوطی ہے ہا تھ ہے کراس کو ہمواد فرش یا میز پر دکھیں اوراس کے دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑ کر تیزی ہے او پہنے حرکت دیں (شکل 10.9) سلتکی میں متبادل کرسٹ (Crest) اور فرف (Trough) پر خشتل ایک و یو پیدا ہوتی ہے جو بند سے ہوئے سرے کی طرف سفر کرتی ہے۔ کرسٹ فرانسوری و یو کے وہ حصے ہیں جہاں میڈیم کے ذرات وسطی پوزیشن سے اوٹے جو ہوتے ہیں جہاں میڈیم کے ذرات وسطی پوزیشن سے اوٹے جو ہوتے ہیں۔ دوستو از کرسٹ یا فرف کے درمیان فاصلہ کو و پائیکتھ کہتے ہیں۔ کرسٹ اور فرف کی موشن و یو کی موشن کی ست کے عمود ابوتی



2 ل 10.9 سلى يرانسون دي

لبذائرانسورى ويوكي تعريف اسطرت عيوكى:

ائی وایوجس میں میڈ م کے ذرات کی وائیریٹری موش وابو کی موش کی ست کے عود ابوتی ہے، الدورس وابو کھلاتی ہے۔

10.5 انقال ازجى بذر بعدو يوز

(WAVES AS CARRIERS OF ENERGY)

انرتی کو و یوز کے ذریعے ایک جگہ ہے دومری جگد نعقل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً جب ہم تنی ہوئی ڈوری کو ہاتھ میں چکڑ کر اوپر نیچے موثن دیتے ہیں تو ہمارے مسلز (muscles) کی انربی ڈوری میں نعقل ہوجاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈوری میں ویوز کا ایک سلسلہ پیدا ہوجا تا ہے۔ ہمارے ہاتھ کی وائیر یڈنگ فوری کے خلال ہے ڈوری کے ذرات موثن میں آجاتے ہیں۔ بید زرات اپنی انربی ڈوری کے دومرے ذرات تک معقل کردیتے ہیں۔ اس طرح انربی ویوکی شکل میں میڈیم کے ایک صصے ہے دومرے مصر تک نعقل ہوجاتی ہے۔

ویوز کے ذریعے بھٹل شدہ از بی کی مقدار کا اُٹھارتی ہوئی ری کی ساکن پوزیش سے فاصلہ پر ہے۔ یعنی و یو کی از بی کا اُٹھار و یو سے ایم پلی ٹیوڈ پر ہے۔ اگر ہم ڈوری کو تیزی سے موش دیں تو انر بی کی شرح بردھنے سے بلند فریکویٹسی کی ویو پیدا ہوتی ہے۔ یہ ویو جب میڈیم میں سے گزرتی ہے تو اس کے ذرات کو حزید انر بی میاکرتی ہے۔

پانی کی تطیر پیدا ہوئے والی ویوز بھی انرٹی کو ایک جگدے وہری جگہ نظل کرتی ہیں، جیسا کہ نیچے وضاحت کی گئے ہے۔

مركن 10.3 اگريم پانى كے جو بڑي ايك پھر چينكيس آو پانى كى سطى پر ديوز پيدا ہوتى بين جو پھر كى جگه عباہر كى المرف موش كرتى بين شكل (10.10) - اب پھر ہے بھوا صلد پرايك كارك دكيس ويوجب كارك تك تَنْجَتى ہے تو يو كى الرق كى جہت پانى كؤرات كرماتھ او پر ينجے موش كرتا ہے ۔ ال سرگرى سے ظاہر ہوتا ہے كہ پانى كى سطى پر پيدا ہونے والى ويوز بحى دوسرى ويوز كى الحرت الرقى كواك جگه سے دوسرى جگہ مطل كرتى ہيں - جبك الى دوران ميڈ يم يعنى پانى كذرات اپنى جگه سے خطل فين ہوتے۔

بروالا <u>را با ب</u>

کم فریکینی کی بالبت زیاده فریکونشی کی دی پیدا گرنے کے لیے فل سیکٹر انراق کی مقدار زیادہ درکار ہوتی ہے۔ لہٰڈا ایک ہی ایمیلی ٹیوڈ کی کم فریکونشی کی دی کی بالبت زیادہ فریکونشی کی دیے زیادہ انراق علی کرتی ہے۔



10,10 Jth

سپیڈ، فریکوینسی اورولینگتھ کےدرمیان تعلق

در هیقت و یومیڈیم میں پیدا ہونے والا ایک خلل ہے جوایک عبدے دوسری عبد منتقل ہوتا ہے۔ اس خلل کی ولائٹی کو ویودلائٹی کہا جاتا ہے، جس کی حسائی طور پر تحریف اس طرح سے ہے:

وقت/فاصلہ = ولائی
$$v = \frac{d}{r}$$

اگر و یوایک جگہ سے دوسری جگہ موٹن کے دوران ٹائم پیریڈ T کے مساوی وقت تشرف کرے تو و یو کا مطے کر دہ فاصلہ دیلینکتھ (A) کے مساوی ہوتا ہے۔ لہٰذا V = 4

چونکہ نائم میں لد 7 فریکویٹس کو کا رہیم وکل ہے۔اس لیے

$$T = \frac{1}{f}$$

 $v = f \lambda$ (10.5)

مساوات (10.5)ویو کی مساوات کہلاتی ہے اور بیرتمام اقسام کی ویوز یعنی لونکیٹیو ڈعل ویوز ، ۱ انسورس ویوز وغیرہ کے لیے درست ہے۔

زازلہ زئین کے کرسٹ (crust) کے اعمد سیمک ویز (Seismic waves) پیدا کرتا ہے ۔ ان ویوز کے مطالعہ سے ماہر ارضیات زئین کی اندروئی سافت اور مستقبل میں ہوئے والی ڈئین کی جیش کے بارے میں مطوبات طامل کر کے ہیں۔ مثال **10.2:**سلنگی پر موژن کرتی ہوئی و یو کی فریکوینس Hz اور و پولیکاتھ m 0.4 m بولی و یو کی سپیدِ معلوم کریں۔

$$f = 4 \text{ Hz}$$
 $\lambda = 0.4 \text{ m}$ $\zeta \cup \zeta : U$

$$v = f\lambda$$

تبتين ورج كرنے ہے

$$v = (4 \text{ Hz}) (0.4 \text{ m})$$

 $v = 1.6 \text{ m s}^{-1}$

لبداویوی پییڈ * 1.6 m s ہے۔

(RIPPLE TANK) ديل فيك (10.6


ر بل ثینک کیک ایسا آلا ہے جو پانی کی دیوز پیدا کرنے اوران کی خصوصیات کے مطالعہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیآ لا ایک ریکھینگولرٹرے پر مشتمل ہوتا ہے جس کا چیزہ شفاف شخصے کا بنا ہوتا ہے اورا ہے میرے قریبا آ وھا میشراونچا رکھا جاتا ہے (شکل 10.11)۔ ایک وائبریٹر (Vibrator) تحرتحرانے والی الیکٹرک موٹر ہوتی ہے جوکٹری کی مختی پرنسب ہوتی ہے۔




میر ختی ریز میبنڈ کے ذریعے لکی ہوتی ہے اور اس کا تھا کنار وٹرے کے پانی کوئس کرتا ہے۔ وا بھر پٹر کو آن کرنے پر مختی وا بھریٹ کرنے لگتی ہے اور پانی کی سطح پر و یوز پیدا ہوتی ہیں جو کہ سید می


- Hills

میڈیم کا ایک سطی جہاں ہاں کے تنام ذرات کی موثن ایک جسی مو د ہو زن کیا اتی ہے۔ مثلاً (کرمت)



ر بل خِنگ کی سکرین پر تاریک اور دوشن کلیمرین کما فاد کرنتی نبریا






و پوفریئر پرشتل ہیں (شکل 10.12)۔ ٹرے کے اوپر ایک الیکٹرک بلب لٹکا ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے پانی کی سطح پر بنے والی و بوزگ اس (Image) کا سفید کا غذیا سکرین پرمشاہدہ کیا جاتا ہے۔ و بوزے کرسٹ سکرین پر دوشن لکیروں کی صورت بیس ظاہر ہوتے ہیں جبکہ ٹرف روشن لکیروں کے درمیان تاریک حصوں کے طور پر نظر آتے ہیں۔

اب ہم پانی کی ویوز کے دللیکٹن کی رہل ٹینک کی مددے وضاحت کرتے ہیں۔


ر مِل مُینک میں آیک رکاوٹ رکھیں ۔ پانی کی ویوز رکاوٹ سے تقراکر رفلیک ہوجاتی ہیں ۔ اگر رکاوٹ کو ویوز کے راستے میں تر چھار کھیں تو رفلیک ہونے والی ویوز فلیکشن کے توانین کی تصدیق کرتی ہیں بینی انسیڈ بنٹ ویو (Incident wave) کا عمود کے ساتھ زاویڈ آ رفلیکنڈ ویو (Reflected wave) کے زاویڈ مائے برابر ہوگا (شکل 10.13)۔ لہذا ہم فلیکشن کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

جب وبوز ایک میڈیم سے گزرتی ہوئی دوسرے میڈیم کی سلمے عظراتی ہیں تو وہ پہلے میڈیم میں والیس لوٹ آتی ہیں۔اینگل آف انسیڈ نیس اینگل آف فلیکھن کے برابر ہوتا ہے۔وبوز کے اس عمل کوفلیکھن کہاجا تا ہے۔


پانی کی و یوکی سپیڈ کا نحصار پانی کی گہرائی پر ہوتا ہے۔اگر ہم آیک بلاک کور پل ٹینک میں رکھ دیں تو بلاک والے جصے میں پانی کی گہرائی دوسرے حصوں کی بنسبت کم ہوجاتی ہے۔ جب پانی کی ویوز کم گہرائی والے جصے میں واعل ہوتی جی تو ان کی ویولینگاتھ کم ہوجاتی ہے (شکل 10.14)۔



10.14



قش10.16: ايك جوني ساب سكاء يجه إتى كاويززكي فريكش



قال 10.17 ايك يوى سلط كروريد بالله كي ويوزكي وقريكش


لیکن پانی کی و یوز کی قریکوینسی ہیں تبدیلی واقع نہیں ہوتی کے کوئلہ بیدوا تہریئر کی قریکوینسی کے ہرا ہر
ہوتی ہے۔ لہذا کم گرے پانی میں ویوز کی پیپاریجی کم ہوجاتی ہے۔ پانی کی ویوز کی رقریکشن کے
مشاہرے کے لیے ہم مندرجہ بالا تجربہ کواس طرح و ہراتے ہیں کدر پلی ٹینک میں دومخلف گرا کیوں
والے حصوں کوجدا کرنے والی لائن ویوفرنٹ کے ساتھ کوئی زاویہ بناتی ہو (شکل 10.15)۔ اب ہم
وکچھ کے ہیں کہ زیادہ گرائی والے صفے کے گرائی والے صفے میں داخل ہوتے ہوئے ویوز کی
ویا ہوئے تھے میں ساتھ عمودا ہوتی ہے۔ پانی کی سبت بھی بدل جاتی ہے۔ نوٹ کریں کہ دیوکی موثن کی
سبت ویوفرنٹ کے ساتھ عمودا ہوتی ہے۔ پانی کی ویوکا زیادہ گرے یائی ہے کم گرے پانی میں
واضل ہوتے ہوئے اس طرح راست بدل لینا ویوز کی رقریکشن کبلاتا ہے۔ ابتدا

وہوز کے ایک میڈیم سے کی زاویے کے ساتھ دوسرے میڈیم میں داخل ہوتے ہوئے موثن کی سے تبدیل کرنے کے علی کو بوز کی دفریکشن کہتے ہیں۔

اب ہم پائی کی و بوزی و فریکشن کے مل کی وضاحت کرتے ہیں۔ایک رپل فینک ہیں سیدھی و بوز پیدا کریں اور ان کے راستے ہیں ایک لائن میں وورکا وٹیس اس طرح رکھیں کدان کے درمیان فاصلہ و بوزکی و بولینگھیز کے برابر یا کم ہو۔وورکا وٹول کے درمیان سلٹ (Slit) ہے گزرنے کے بعد و بوز ہر طرف تھیلتی نظر آئیس کی اور نصف وائروں (Semicircles) کی شخل اختیار کرلیس کی (شکل 10.16)۔

و بوزکی ڈفریکشن صرف اس صورت میں واضح طور پرنظر آتی ہے جب رکاوٹ یاسلٹ کا سائز و اوز کی د پلینگاتھ کے قریباً برابر ہو۔ (شکل 10.17) میں د پلینگاتھ ہے بہت بڑے سائز کی سلٹ میں ہے گزرتی ہوئی و یو کی ڈفریکشن د کھائی گئی ہے۔ صرف سلٹ کے کناروں کے نز دیک تھوڑی بہت ڈفریکشن دکھائی دیتی ہے۔ لبنداؤفریکشن کی تحریف اس طرح ہوگی:

ویوز کرکاوٹوں کے ہاریک کناروں کے گرومز جانے یا گیل جانے کو دیوز کی فریکشن کہتے ہیں۔ مثال 10.3: ایک طالب علم پانی کی ویوز کے ساتھ ایک تجربہ کرتا ہے۔ طالب علم کی طرف سے ویوز کی ویلینکاتھ کی بیائش کردہ مقدار cm 10 ہے۔ شاپ واٹ کی مدد سے پانی میں تیرتے وی بال کی اوی لیشنز کا مشاہد وکرنے پرطالب علم کی بیائش کردہ فریکویشی 2 Hz ہے۔ اگرایک



مند بد فیل موالات کے جوابات کے لیے اور وی کی تال کا موالد کریں۔ (۱) جب بال کی وی نہرے بال ہے آب کرے بال میں واقع موقی تیں آو ویو کی ست یہ کیا افر موتا ہے؟ (ب) کیا ایمنگل آف رفز یکشن اور ایمنگل آف البیا فیس برای موتا تیں؟ البیا فیس برای موتا تیں؟ (خ) کون ما ایمنگل برومولا؟ ولا پانی کے فینگ کے ایک صف سے حرکت شروع کرتی ہے تو اس کو فینگ کے دومرے صفی کلفر ف 2 m $\lambda = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m, } f = 2 \text{ Hz , } d = 2 \text{ m}$ $v = f\lambda$ $v = f\lambda$ v = 2 Hz x 0.1 m $v = 0.2 \text{ m s}^{3}$ $e^{\frac{1}{2}}$ $e^{\frac{$

 $t = 10 \, s$

خلاصه

- ی سمیل ہارمونک موٹن سے موٹن کرتے ہوئے جہم کا ایکسلریشن اس کی وطی پوزیشن سے ڈس پلیسمنٹ کے ڈائریکھی پروپورشنل ہوتا ہاورایکسلریشن کی ست بمیشدو سطی پوزیشن کی طرف ہوتی ہے۔
 - اول کے اندربال کی موشن ،سادہ پنیڈولم اور سرتگ سے بندھے ہوئے ماس کی موشن سمیل بارمونک موشن ہوتی ہے۔
- ہے۔ ایک سائنگل یا چکر کھل کرنے کے لیے ساوہ پینیڈ ولم کا درکاروقت اس کا ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے۔ساوہ پینیڈ ولم کا ٹائم پیریڈ اس کی السبائی پر مخصر ہوتا ہے ندکہ پینیڈ ولم کے ماس اور ایم بلی ٹیوڈ پر۔
 - 🖈 ایک بیکنڈیٹ سائیکٹر کے تعمل ہونے کی تعداد کو تھی وائیریٹنگ جم کی فریکویٹس کہتے ہیں۔ بیٹائم ویریٹر کا اُلٹ ہوتا ہے۔
 - 🖈 سميل بارموتك موشن سے موش كرنے والے جم كا يى وظى يوزيشن سے زيادہ سے زيادہ و كيليسمن اس كا يملى شود كيلا تا ہے۔
 - 🖈 و بوز ماه و کونتقل کے بغیر ازجی کوایک جگہ ہے دوسری جگار انسفر کرنے کا ذریعہ ہیں۔
 - 🖈 ملینیکل و بوزایک و بوزلو کہتے ہیں جن کے گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔
 - 🖈 اليكروسينفك ويوزكوا في اشاعت كے ليكسى ميذيم كى ضرورت فيس بوتى -
 - 🖈 الرانسوري و يوز و ومكينيكل و يوز بوتى چين جن كي موثن ميذيم كي زرات كي وائبرينري موثن كي ست كي مودا بوتى ب-
 - ن اگر کسی و یو کی فریکوینسی تو، و پایشگنته ۸ به و تو اس کی سپیڈر ۱۷ فریکوینسی اور و پایشگنته کا حاصل شرب به وتی ہے۔ یعنی
- ر بل نیک ایک ایدا آلا ہے جس سے پانی میں ویوز پیدا کی جاسکتی ہیں۔اس سے پانی میں پیدا ہوئے والی ویوز کی مختلف خصوصیات کی وضاحت کی جاسکتی ہے ایدا کہ ایک میں میں اور ڈوکھیکٹن ۔ وضاحت کی جاسکتی ہے۔جیسا کہ ولکیکٹن ، رفر پیکشن اور ڈوکھیکٹن ۔
- 🖈 ویوجب ایک میڈیم ہے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے واس کا پھیرت واپس اوٹ رفلیٹ ہوجاتا ہے۔ میٹل ویوز کی اللیٹ کہلاتا ہے۔
- جب و ہو کمی خاص اینگل پرائیک میڈیم ہے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تواس کے راستدی ست بدل جاتی ہے۔اس عمل کو ویوز ک رفر پکشن کہتے ہیں۔ دوسرے میڈیم میں داخلہ پر ویوز کی سیبیڈا ور و پائینگلتھ بدل جاتی ہے لیکن فریکٹری پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔
 - ويوز كراسة بين الركوني ركاوت الجائة وه ال ركاوث كروم جاتى بين-ات ويوزى وفريكش كتية بين-

كشرالا تخالي سوالات

- 10.1 دیے گئے مکن جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔
- (i) مندرجة على يس كون ى ايك مثال كيل بارمو تك موثن كوبيان كرتى ب:
- (۱) سادہ پینڈولم کی موثن (ب) عبیرے کی موثن
- (ج) ز مِن كَالَ الْمِيرِ كَارَدُونَ (و) فرش رِاجِعلَتَى بولَى كَلِيدَكَى موثَن

5626	ن كاجر يُدكننا وو	الركسي بيندولم كاكولى كاماس تين كناكرد بإجاع تواس بيندولم كي موث	(ii)
كونى فرق فيس بار عالا	(<u></u> ,)	(1) ووگنابزه چا کا	
جارگناکم بوجائے گا	(,)	(ج) دوگناکم بموجائے گا	
فے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے؟	ل ويوز پيدا كر_	مندرجية بل آلات ميس كون ساآلا الرانسورس اورلونكينيو وهل دونوا	(iii)
ربل فيك	(ب)	(۱) الدوي	
نيوننك فورك	(,)	(ج) سلتكي	
		ويوز بعثل كرتى بين:	(iv)
فریکوشی	(ب)	(i) (i)	
ولاخی	(,)	(ج) ويليكنته	
	مال موتا ہے؟	مندرجية يل ميس بيكون ساطريقدا زجى كوشقل كرنے كے ليےاست	(v)
ر يُمِي ايشن	(ب)	(۱) كَنْدُكُشْن	
ra	(,)	(ج) ويوک موشی	
		ويكيوم ش تمام البكثر وميكنفك ويوزا يك جيسى ركفتي بين:	(vi)
فريكوينسى	30 - 9 S M	(۱) پینے	
ويليكته		(ق) ایملی نیوز	
ە فاصلە شى 25 كىل دىوزىداكرتا بىداس دىوكى	50 سینٹی میٹر کے	آیک بردار پل ٹینک ایک وائجر بارے ساتھ 30 ہرٹو کی فریکویٹسی پرد والٹی کیا ہوگی؟	
60 cm s ⁴	(ب)	53 cm s ⁴ (I)	
1500 cm s ⁴	4.00	75 cm s ¹ (§)	
		مندرجه ذیل میں ہے و یوکی کون کی خصوصیت دوسری خصوصیات برخص	
فريكوينسي والمستران المستران ا		(۱) سِیْد	
	(_j)	(ق) ایمپلی ٹیوا	
		ایک و بوکی ولائی بفریکویشی اور و اِلعِنگلتھ کے درمیان تعلق ہے:	(ix)
$f\lambda = v$	(ب)	$vf = \lambda$ (i)	
$v = \frac{\lambda}{f}$	(,)	$- v\lambda = f \qquad (z)$	

	_		
_			_
	ю.	-	-
 _		_	

- 10.1 میل بارمونک موش سے کیامراد ہے؟ ایک جم کے لیے میل بارمونک موشن پیدا کرنے کی لازی شرائط کیا ہیں؟
 - 10.2 روزمر وزندگی مے موثن کی ایسی مثالیں بتائیں جو تیل بارمونک موثن کی خصوصیات رکھتی ہوں۔
- 10.3 أيميذا وي ليشنو سے كيام او ہے؟ وضاحت كريں كية يمينك ،اوي ليشن كے ايم يكي ثيودْ كو بقد ريح كيے كم كرتى ہے؟
- 10.4 وبوکوآپ کیے بیان کر بحظ ہیں جملینیکل اورالیکٹر وسیکنیک و بوز کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔ ہرایک کی مثالیس ویں۔
 - 10.5 کو کھیلیو ڈٹل اورٹرانسوری و پوز کے درمیان فرق کی موز وں مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔
- 10.6 الى زُرانسورى و يُقْكِيل و ين جس كاايميلي نيوڈ 2 سينٹي ميٹراورو پايٽياتھ 4 سينٹي ميٹر ہو۔ نيز ويو ئے كرسٹ اور ٹرف كولييل كريں۔
- 10.7 ویوکی تبدیر فریکویشنی اوروپاینگاچھ کے درمیان تعلق کی مساوات اخذ کریں۔ویوکی تبدید کے متعلق فارمولا کھیں جس میں ٹائم پیریڈ اوروپایشکاتھ کاؤکر کیا گھیاوں
 - 10.8 ویوزے مراد مادہ کو نتقل کیے بغیرانر تی کا ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہونا ہے۔ اس جملے کی کسی سادہ تجربہ کی مدوے تصدیق کریں۔
 - 10.9 ريل نينک تجربه کي رُوت مندرجه ؤيل ويوز کي خصوصيات کي وضاحت کريں۔
 - (۱) ولليكفن (ب) رفريكشن (ع) وفريكشن
 - 10.10 كياد يوكى فريكويشى برصنے بي ويلينكتھ بھى برحتى ہے؟ اگرفيس توبيد مقدارين آپس ميس كس طرح مر بوط بين؟

اعلی تصوراتی سوالات

- 10.1 اگرماده پیند ولم کی لمبائی دو گنا کردی جائے تواس کائم بیرید میں کیا تبدیلی رونما ہوگی؟
- 10.3 ایک طالب علم ایک ساوہ پینیڈولم ہے دو تجربات کرتا ہے۔ وہ ساوہ پینڈولم کے دوسرے عوال کوستنقل رکھتے ہوئے دو مختلف گولیاں استعال کرتا ہے۔ وہ خیران ہوجاتا ہے کہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈئیس بدل! ایسا کیوں ہوا؟
 - 10.4 کون تی ایسی و یوز بین جن کی اشاعت کے لیے میڈ یم کی ضرورت نہیں پڑتی ؟ وضاحت کریں۔
- 10.5 ریل نینک میں جب سیدمی و یوز گہرے پانی ہے کم گہرے پانی کی طرف موثن کرتی ہیں تو رفر پیشن کاعمل دقوع پذیر ہوتا ہے۔ بتائیں ویوز کی سینڈ میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔

حسافي سوالات

 $g_m = g_e / 6$ سادہ پینڈولم کا ٹائم بیریڈ 2 ہے۔ اس کی زمین پر لمبائی کیا ہوگی ؟ اس پینڈولم کی چاند پر لمبائی کیا ہوگی؟ اس $g_a = 10 \text{ m s}^2$ جبکہ $g_e = 10 \text{ m s}^2$

ایک خلاباز پینیڈولم کوجس کی اسبائی m 0.99 ہوا تد ہر الے جاتا ہے۔ پینڈولم کاجی ٹید و 4.9 ہے۔ جا تدکی سطح پر وکی قیت کیا ہوگی؟	10.2
(1.63 m s ⁻²)	
ایک ساده پنیدولم جس کی اسیائی m ا ہے اور اُے زین اور جا ند پر رکھا گیا ہے۔ اُس کا ٹائم چرید معلوم کریں۔ جا ندک سطح پر و کی قیت	10.3
$(2 \text{ s}, 4.9 \text{ s})$ $g_{e} = 10 \text{ m s}^{-2} - \frac{1}{6} g_{e}$	
g = 10 m s - ایک ساده پینید و ایم ایک وائیریشن 2 می مکمل کرتا ہے۔ اس کی لمبائی معلوم کریں ۔ جبکہ g = 10 m s	10.4
(1.02 m)	
اگر 100ء بوزمید یم کے ایک بواخت ہے 20 s ش گزرتی موں تواس و بوک فریکویشی اور ٹائم ہیرید کیا موگا؟ اگر اس کی اسپائی 6 cm	10.5
(5 Hz, 0.2 s, 0.3 m s ¹) دو و ديك سيد كياء و كي الم	
ہوتو و ہولی سینہ کیا ہول؟؟ ایک ربل ٹینک میں یانی کی سطح پر وائیریٹ کرتے ہوئے لکڑی کے ایک گڑے کی فریکویٹ کا 12 Hz ہے۔اس سے پیدا ہونے والی	10.6
ویوک و پاینگات م m s-1) جے ویوک سید کیا ہوگی؟	
ایک پرنگ میں پیدا ہونے والی ٹرانسوری ویو کی فریکویٹس 190 Hz ہے، اور یہ پرنگ کی لمبائی کی طرف 90 m 90 کا قاصلہ 5 میں ہے کرتی ہے۔	
(١) ويوكا ييريد كيا يوكا ؟ (ب) ويوكى سپيد كيا يموكى؟ (ج) ويوكى ويوليك تقد كيا يموكى؟	
(0.01 s, 180 m s ⁻¹ , 0.95 m)	
آلیک کم گری پلیٹ میں 6 cm کہ لبائی کی پانی کی ویوز پیدا ہوتی میں ۔ ایک مقام پر پانی اوپر اور کیچ ایک سکینٹر میں 4.8 اوق لیشنو کمل کرتا ہے۔	
(١) ياني کي و يوز کي سپيڌ کيا ۽ هوگ (ب) ياني کي و يوز کا چير پؤ کيا ۽ وگا؟	
(0.29 m s ⁻¹ , 0.21 s)	
الك ريل فيك جمل كى جوز الك 80 cm إلى الك الك سرك عد البريز وايز بيدا كرتا ب جمن كى فر كويشى Hz اور	10.9
ولا الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال	
ايك FM ريد يواشيش 90 MHz كى ريد يوويوز پيداكرتا ب_ان ويوزكى ويونيكاته كياموكى؟ جبكه 106 = 1M اور ريد يو ويوكى	10.10
(3.33 m) -ج 3 x 10 ⁸ m s ¹ پیژ	

يونث 11

ساؤور

1111

طلب على ماحسل إنتائج

الله وضاحت كرميس كرواكير يفتك ورائع بيدماؤلاويوز بيداوق إن اوران ويوزى اشاحت كي ليميز بل ميزيم كالمراون عنون ب

الله الماؤية و يوزي الكيني وال فوعيت (كبيريش اورية فيكشن كمسليط كيطوري) كي وضاحت كرسكيل-

الأعراق المراق المراق المراور التي كي وضاحت كرسكين

الا وَوْفِيس بِرابِيلِي نِيودُ كَاتِد فِي كَاثِرات اورساؤند كَي عَلَي بِفَرِيكِ فِي تَد فِي كَاتِد فِي كَاتِد اللهِ الله

المنتفى اوراس كالايون كاتعريف كرعيس-

المنيشنى ليول ع كيام اد ب اوراس ك ليول اوراس ك الاين كم تعلق بتاكيس -

الله وضاحت ركيس كد شورانساني صحت ك ليم معرب

الله وشاحت ركيس كرساؤ يلك والميكفن عاوي (Echo) كي بيداء ولى عد

ا بان کرسکیں۔ ان ال حاصل کی عدود (Audible frequency range) بیان کرسکیں۔

🖈 صوتی تلبیانی (Acoustics protection) کی ایمیت بیان کرسکیں۔

ال يون بين على تقل مساواتون كى مدوس صافي سوالات على كرمكين -

طلبرك يخففى مجادت

طلبان قائل بوجائي ك

الله المان كريكيس كربعض ساؤ لله زميحت كريافية تتصان دو يوتى إلى -

الله بیان ترکیس کدساؤ غرز کی فصوصیات کاعلم صوتی قابها بانی محوالے سے قدارات فقیر کرتے بیس من طرح منسوب سے۔

الله مان كرسكين كدالمراساؤ تأليكتيك كوطب اورصنعت ك شعبه مين كس طرح استعال كياجا تا ب-

الله وضاحت كرميس كرزم مينير يلز كاس رومزاور تواى اجتماعات والي جلبول عير كونج يحضر كوكم كرنے كے لياستعمال كيے جاتے ہيں۔

ہم جانتے ہیں کہ اجسام کی وائبر بشخر کمی بھی میڈیم میں ویوز پیدا کرتی ہیں۔مثال کے طور پر رہل ٹینک کی وائبر بشنز پاٹی کی سطح پر ویوز پیدا کرتی ہے۔اس میں میڈیم مائع ہے لیکن میرمیڈیم کیس اور شوس بھی ہو سکتے ہیں۔آئے ہم ایک اور قتم کی ویوز کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ ہم س سکتے

11.1 ساؤنله ويوز

جن العنى ساؤ تله ويوز _

(SOUND WAVES)

دوسری و یوز کی طرح ساؤنڈ و یوز بھی وائیریٹنگ اجسام سے پیدا ہوتی ہیں۔ اجسام کی وائیریشن کی وجہ سے ہمارے کا نوں میں ساؤنڈ کا وجہ سے ان کے اردگرد کی ہوا بھی وائیریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کا نوں میں ساؤنڈ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گٹار (Gultar) میں ساؤنڈ ڈورکی (String) کی وائیریشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے (شکل 11.1) ای طرح سے ہماری ساؤنڈ ہماری ساؤنڈ ہماری ساؤنڈ ہماری ساؤنڈ ہم کا اہم جزول اور دوسر سے وکل کورڈز (Vocal cords) کی وائیریشنز کا تھید ہے۔ انسانی جسم کا اہم جزول اور دوسر سے آرگئز (Organs) جیسا کہ بھیچروں کی وائیریشنز بھی ساؤنڈ ویوز پیدا کرتے ہیں۔ جس کی آواز کو سفنے کے لیے ڈاکٹر حضرات ایک آلا استعمال کرتے ہیں، جسے شیخوسکوپ کو سفنے کے لیے ڈاکٹر حضرات ایک آلا استعمال کرتے ہیں، جسے شیخوسکوپ (Stethoscope) کہتے ہیں۔



عل 11.10° كنار پيدائدلان ايريشن ساؤنل بيدا كرني ب ساؤنڈ وائبر پيننگ جسم سے پيدا ہوتی ہے

سر كرى 11.1: بهم سكول كى ليمبارترى مين يزع بوع نيونك فورك سے اليك مخصوص حتم كى ساؤند بيدا كرتے ميں _ اگر بم نيونك فورك واليك دين پيديرة بستكى سے مارين قويدا بيريث كرنا

Section.

الله ما وَالمَّذَا إِنَّهُ مِنْ الْمَرِيِّ فِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ مِنْ الْمُوْدِ الْمُنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عند مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّ







 شروع کردے گا (شکل 11.2) ہم اپنے کان کے زدیک اوکر نیونگ فورک سے پیدا ہوئے والی ساؤنڈ کوئن مختے ہیں ہم ایک دھائے کے ساتھ بائد می گئی پلاسٹک بال کے ساتھ ٹیونگ فورک کی ایک شاخ (Prong) کو آہتگی ہے گئے کر کے بھی ٹیونگ فورک کی وائیر چنز کوئن مختے میں (شکل 11.3)۔ اگر ہم پلاسٹک بال کو ٹیونگ فورک کی ایک شاخ کے ساتھ آہتگی ہے گئے کریں آو ٹیونگ فورس پلاسٹک بال کواچی وائیر چنز کی وجہ سے پرے دیکیل دےگا۔

اب اگرہم وائمریننگ نیونگ فورک کی ایک شاخ کو پانی ہے جرے گاس میں وہوئیں تو یانی کے چھینے کس وجہ ہے (Splashes) اڑتے ہوئے نظر آئمیں گے (شکل 11.4) ۔ یانی کے چھینے کس وجہ ہے اور تے ہیں؟

اں مرگری ہے ہم بیا خذ کر عکتے ہیں کہ ماؤنڈ اجمام کے دائیریٹ کرنے ہے پیدا ہوتی ہے۔ ماؤنڈ کی اشاعت کے لیے معیشر بل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے

سر گری 11.2: اس سر گری میں ہم مشاہدہ کریں گے کہ ساؤنڈ ویوز کی اشاعت کے لیے میٹی یل میڈ ہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ روشن کی ویوز جوالیکٹر ویمکنفیک نوعیت رکھتی ہیں کی بھی میڈ بم سے گزر سکتی ہیں، جاہے وہ ویکیوم ہی کیوں نہ ہو۔ چیکہ ساؤنلہ ویوز کی اشاعت کے لیے کسی میٹریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔


اس کوشکل (11.5) کے مطابق ایک بیل جار (Bell Jar) کے ایک سادہ تجربہ سے ثابت کرتے ہیں۔ بیل جارکو ویکیوم پہپ کے پلیٹ فارم پر رکھا گیا ہے۔ ایک الیکٹرک تال کو دو تاروں کی مدہ سے بتل جارک اور کیا ہے۔ ایک الیکٹرک تال کو دو تاروں کی مدہ سے بتل جارک اور کیا ہے۔ بیل مارے انتقار ہوئے ہوجائے گی ۔ جس کوآپ باسانی من سکتے ہیں۔ اب جارک ہوا ویکیوم پہپ کی مدہ سے خارج کردیں۔ آپ دیکسیں کے کہ گھٹی کی ساؤنڈ مرحم ہونا شروع ہوجائے گی اور آخر کاراتی کم ہوجائے گی کہ سنائی نیس وے گی۔ اگر ہم جاری ہوا دوبارہ داخل دے گی کہ حالات کی ساؤنڈ دوبارہ سنائی دینے گئی گی ۔ اس تجربہ سے ہم بینتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ساؤنڈ کو ایک مردی کے اس خاروں کی موجودگی بہت ضروری ہے۔











ساؤنڈ ویوزی لوکلیٹیے ڈٹل نوعیت

(Longitudinal Nature of Sound Waves)

ہم واہر بینگ بیونگ فورک کی مدد سے ساؤنڈ ویوز کی اشاعت کو مجھ سکتے ہیں ۔
شکل(ه-11.6) ہے پہ چلنا ہے کہ بیونگ فورک کی وائیریشن سے پہلے دائیں جانب ہوا کے
مالیکیار کی ڈیشٹی یو بیغارم ہے۔لیکن جب بیونگ فورک کی دائیں شاخ وسطی پوزیشن 0 سے 8 کی
طرف وائیریٹ کرتی ہے (شکل 11.6-10) توبیا ہے سامنے دائی ہوا کی تدکود باد بی ہے، جس سے
کیریشن بیدا ہوتا ہے۔ بیر پہلی ندا ہے د باؤیشن کیریشن کو آگی تد تک شطل کرد بی ہے۔اس طرب علی طرب کو بیشن کی ایس کی طرف حرکت کرنا شروع کرد بی
عمل جاری رہتا ہے۔ ایک لحد کے بعد شاخ پوزیشن 8 سے 8 کی طرف حرکت کرنا شروع کرد بی
عمل جاری رہتا ہے۔ ایک لحد کے بعد شاخ پوزیشن 8 سے 8 کی طرف حرکت کرنا شروع کرد بی
مالیکیار آیک دوسرے سے پر سے بٹ جاتے ہیں۔ یعنی ریٹر کیکھی پریشر کم ہوجا تا ہے اوراس ند کے
مالیکیار آیک دوسرے سے پر سے بٹ جاتے ہیں۔ یعنی ریٹر کیکھی نیزا ہوجا تا ہے۔ بیدر یئر کیکھئن
آیک ند سے دوسری نہ تک منتقل ہوتا ہے اور میٹل جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ ٹیونگ فورک آ گے بیچھے
آیک ند سے دوسری نہ تک منتقل ہوتا ہے اور میٹل جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ ٹیونگ فورک آ گے بیچھے
تیزی سے ترک سے کرتا ہے،اس لیے کم پریشن اور دیئر کیکھن ہاری ہاری پیدا ہوتے دہتے ہیں اورآ گے

کمپریشن اور رئیر فیکھن کے اس سلسلے کوساؤنڈ و یوز کہتے ہیں۔ شکل (11.6) سے پت چانا ہے کہ ہواکے مالیکولز کی موشن کی ست و یوز کی ست کے پیرالل ہوتی ہے۔ اس لیے ساؤنڈ و یوز لونکیٹیو ڈنل و یوز کہلاتی ہیں۔ومسلسل کمپریشن یار ئیر فیکھن کے درمیانی فاصلہ کو ویلنگاتھ کہتے ہیں۔

11.2 ساؤنڈ کی خصوصیات

(CHARACTERISTICS OF SOUND)

مختلف اجسام سے پیدا ہوئے والی ساؤنڈ زمیں ان کی مختلف خصوصیات کی بنا پر فرق کیا جاتا ہے جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے:

لاؤڈٹیس (Loudness): ساؤنڈ کی وہ خصوصیت جس کی وجہ ہے ہم بلنداور مدھم ساؤنڈ میں فرق کرسکیس لاؤڈ نیس کہلاتی ہے۔

جب ہم اپنے کی دوست سے بات کردہ ہوتے ہیں تو ہماری ساؤنڈ بہت مدھم ہوتی ہے۔ جبکہ

اگر جمیں کی مجے سے خطاب کرنا ہوتو جمیں او ٹجی آ واز سے بولٹا پڑتا ہے۔ ساؤنڈ کی لاؤڈ نیس بہت سے عوال (Factors) پر مخصر ہوتی ہے، جنہیں نیچے بیان کیا گیا ہے۔

(١) واتبرينتك جم كاايملي ثود

(Amplitude of a Vibrating Body)

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس وائبریٹنگ جسم کے ایم پٹی ٹیوڈ کے ساتھ بدل جاتی ہے (شکل 11.7)۔اگر ہم ستار (Sitar) کی ڈوری (String) کوشدت کے ساتھ تھینچیں تو اس سے بلندساؤنڈ ہیدا ہو گی۔ای طرح اگرہم ڈرم کوزورہے بچا کیں تو اس کی ممبرین کا ایم پٹی ٹیوڈ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جمیں ایک او ٹجی ساؤنڈ سٹائی ویتی ہے۔

(ب) واجرينتك جم كاايا

(Area of the Vibrating Body)

ساؤنڈ کی الاؤڈینس وائیریڈنگجیم کے ایریا پر مجی مخصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بزے ڈرم سے
پیدا ہونے والی ساؤنڈ چھوٹے ڈرم کی ساؤنڈ سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکداس کا وائیریڈنگ ایریا
زیادہ ہوتا ہے۔ ای طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم ٹیونگ فورک کور بڑپیڈ پر مارتے ہیں قوشی
ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ای وائیریڈنگ ٹیونگ فورک کو کسی میز کی سطح پر محمود آرکھیں تو او ٹی ساؤنڈ سنائی دے گی۔ اس سے بیٹھیے ڈکلا ہے کہ کسی جم کا وائیریڈنگ ایریا بڑھنے سے الاؤٹیس
براونڈ سائی دے گی۔ اس سے بیٹھیے ڈکلا ہے کہ کسی جم کا وائیریڈنگ ایریا بڑھنے سے الاؤٹیس
براونڈ سائی دے گی۔ اس سے بیٹھیے ڈکلا ہے کہ کسی جم کا وائیریڈنگ ایریا بڑھنے سے الاؤٹیس

(ج) واجرينكجم عاصل

(Distance from Vibrating Body)


لاؤڈ نیس وائیریٹنگ جم سے سننے والے کے فاصلہ پر بھی مخصر ہوتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ فاصلہ کے بڑھنے کا کان کی صحت پر بھی فاصلہ کے بڑھنے سے ایک کان کی صحت پر بھی مخصر ہوتی ہے۔ جو ساؤٹڈ کی اچھی ہا عت رکھنے والے فیض کواو کچی سنائی ویتی ہے وہی کی خراب ساعت رکھنے والے فیض کو مدھم سنائی ویتی ہے۔ تا ہم ساؤٹڈ کی ایک ایک فیصوصیت بھی ہے جو سننے والے کے کان کی حساسیت (Sensitivity) پر مخصر نہیں ہوتی ، اے ساؤٹڈ کی انگیاسٹی والے کے کان کی حساسیت (Sensitivity) کہتے ہیں۔

2.2

 (1) وضاحت کریں کہ سکول کی تھتی ہے ساؤھ کیسے پیدا ہوتی ہے؟

(2) مادُهُ ويُولُولُنْ عَلَى ويوكون كِيامِ اللهِ عِنْ

(3) قرارى كى كى ئىلدىت چاھ ئىكىرى يىلى كى آئىلىلىدىكى مائلالان



على11.7 الادافي كالميني غواكم الموتيد في

یکی ویوامان دائے جام کے جارے جب ماؤڈ واد کھرائی این آریاما اور بدارکا ہے۔ اس عمل آرماؤڈ ویڈ کی گا۔ (Resonance) کچتے ہیں۔ باکہ گلکار ایک خاص قریکا نی کی بائد ماؤڈ پیدا کر سکتے ہیں جس سے گلاس اٹھا تیادہ وائیر ری کرتا ہے کا فی مسکل ہے۔

Pitch) تی ساؤنڈی و وضوصیت ہے جس ہے ہم کسی بھاری اور باریک ساؤنڈیٹس افر ق کر سکتے ہیں۔

گاساؤیڈی فریکویٹسی پر مخصر ہوتی ہے۔ زیادہ گا ہے مراد ہائی فریکویٹسی ہے۔ مورتوں اور پچوں کی ساؤیڈ کی فریکویٹسی مردوں کی ساؤیڈ کی فریکویٹسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں اور بچوں کی ساؤیڈ ہاریک ہوتی ہے اور اس کی گا زیادہ ہوتی ہے۔ گا اور فریکویٹسی کے درمیان تعلق کو شکل (11.8) میں دکھایا گیا ہے۔

کوالٹی (Quality): ساؤٹر کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ہم ایک ہی بلندی اور چ کی دو ساؤٹڈرز میں فرق محسوں کرسکیں کوالٹی کہلاتی ہے۔

اگرہم کمی کمرے کے باہر کھڑے ہوں تو ہم کمرے کے اندرے آنے والی بیانو (Piano) اور بانسری (flute) کی ساؤنڈز کے درمیان آسانی نے فرق کر کتے ہیں۔ بیان دونوں ساؤنڈز کی کواٹی کے درمیان فرق کی وجہ ہے۔

فَكُلُ (11.9) مِنْ يُونَكُ فُوركَ مِإِنْسِرى اورالفوزه (Clarinet) سے پیدا ہونے والی ساؤنڈز کی وابع فارمز کودکھایا گیا ہے۔ ان میٹوں ساؤنڈز کی لاؤڈ نیس اور نے ایک جیسی ہے کیکن ان کی وابو فارم مختلف ہے۔ ای وجہ سے ان کی کوائی مختلف ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی ساؤنڈز کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ میٹینسٹی (Intensity)


ساؤیڈ و یوزاز ٹی کوساؤنڈ بیدا کرنے والے جسم سے سننے والے جسم تک منطل کرتی ہیں۔ ساؤنڈ کی انٹینسٹی ساؤنڈ و یوز کے ایم پلی ٹیوڈ پر مخصر ہوتی ہے۔اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے:


ساؤیڈ کی ست کے عود آر تھے ہوئے یونٹ ارباے ٹی سیکنڈ منتقل ہونے والی انر بی ساؤیڈ کی انگینٹ کی کہلاتی ہے۔

ساؤنڈ کی اٹٹینٹ ایک فزیکل مقدار ہے جس کوآ سانی کے ساتھ دری سے ناپاجا سکتا ہے۔ ساؤنڈ کی اٹٹینٹ کا بونٹ واٹ فی مربع میٹر (*w m) ہے۔

ساؤغر كالميسن ليول (Intensity Level of Sound)

انسانی کان "W m کان " 1.0 س کانیسٹی ہے لے کر " 1.0 W m کی کانیسٹی کی ساؤنڈز





نظل 11.9: قريباً الك فضى فرعاد فنى كى ساؤلا كى ولوقارم كا بيدا موناج يشر كو محدداً تبكد وقت كوافتى الكسو سكر ما تولوا كيا ہے - (اللہ) الك فيدا كلك فورك سے (ب) بالسرى (ع) القواد و سے

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

نونک آورک کی فریکنٹری کا اُصار نیزی فررک کی شاخوں کے ماس پر ہوتا ہے۔ اُگر ماس زیادہ اوکا قافر نکویٹنی کم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ گا کم ہوگا۔ من سکتا ہے۔ گر قسم اور مرحم ساؤٹڈ کی انٹینٹی کی ساؤٹڈ کان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔
قابل ساعت اور مرحم ساؤٹڈ کی انٹینٹی "W m" ہے۔ جس کو رفر بیس انٹینٹی
(Reference Intensity) کے طور پر لیا جاتا ہے اور اے زیروبل (Zero bel) کہتے
میں۔اس کا نام سائنسدان الیکن بیٹڈر گراہم بل سے منسوب ہے۔ تیجر بات سے تابت ہوتا ہے کہ
ساؤٹڈ کی لاؤٹو نیس مرف ساؤٹڈ کی انٹینٹی پر مخصر نہیں ہوتی بلک انسانی کان کی صحت یا جالت پر بھی
مخصر ہوتی ہے۔انسانی کان بعض انٹینٹیز کے لیے بہت حساس (Sensitive) جبکہ بعض کے

ساؤنٹر کی لاؤڈنیس ساؤنٹر کی انٹینسٹی کے لاگر تھم کے ڈائر یکھلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ یعنی

$$L \propto log I$$

 $L = K log I$ (11.1)

يبال ١٨ ايك كونستنت آف يرويوهنيليش بـ

ليح ماس بوتاب

اگر کسی معظم ترین ساؤنڈ کی انگینسٹی ، آء الاؤڈ نیس ، ۱ء داورای طرح کسی دوسری ساؤنڈ کی انگینسٹی آ اور لاؤڈ نیس ۱ء دو ان کی ساؤنڈ ز کے سلیے مشاوات (11.1) کی مدد سے ہم لکھ کے جیں کہ:

 $L_e = K \log I_e$ (11.2)

ماوات (11.1) سماوات (11.2) كوتفريق كرنے ب

 $L - L_o = K (\log I - \log I_o) = K \log \frac{I}{I_o}$

دونوں ساؤنڈزگی لاؤڈنیس کے قرق (L - L) کوساؤنڈ لیول(Sound level) یا ساؤنڈ کا انگینسٹی لیول(Intensity level) کہتے ہیں۔

ياؤنٽر کا کنينٽ ليول $K \log \frac{I}{I_o}$ (11.3)

کی قیت کا خصار صرف اور ، ا کے بوٹ پرئیس ہوتا بلک اس کا خصار ساؤنل کے لیول پر بھی ہوتا ہا۔ اگر کسی نامعلوم ساؤنڈ کی انگینٹ یدھم ترین ساؤنڈ کی انگینٹ ، ا 10 ساؤنڈ کی انگینٹ ، ا 10 ساؤنڈ کا ایول ایک بوٹ مانا جائے گا جے ٹال (bel) کہتے ہیں۔ لہذا کا کی

	11.1	The second second
(dB)	ا الميكستي (W m²)	الافتكاراخ
770000	10 ³	
150	10	المراجع المراد
130	10	بدائقورا (تيز)
120	100	wheneth
100	102	كماس كاشتادال مثيلنا
70	10"	i jeknes
40	10°	يجرى عهايت
30	10'5	36%
10	10'11	عرابال الم
0	10 12	قال ما مت دجم ماؤلا

二型原料之

ساؤنڈ دیو جس کی فر کھیٹی Hz ان 13500 اور استان کا 13500 اور استان کا 13500 اور استان کی ساؤنڈ اور استان کی ساؤنڈ اور استان کی ساؤنڈ اور استان کی ساؤنڈ اور استان کی سازند اور استان کی سازند اور استان کی سازند اور استان کی سے استان کی سے استان کی سازند اور استان کی سے اور استان کی سے اور استان کی سے اور استان کی سافن اور استان کی سافن اور استان کی سافن اور استان کی سافن کو کس افران محمول کی سافن کا کس افران محمول کی سافن کی کر

ں درج کرنے ہے	(11.3)	نبت مساوات(ت1 ہوگ - اس کیے K کی	Į.
			(11.4)	
			2	

عام طور پریل ساؤنڈ کی اٹنینٹ کا بردا ہونے ہوتا ہے۔ جیک آبیک چھوٹا ہونٹ جےڈ کی بل کہتے ہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈکسی بل کو dB سے طاہر کیا جاتا ہے۔ یاور ہے کہ آبیک بل 10 ڈکسی مل کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ساؤنڈ کے لیول کوڈکسی بل میں مایا جائے تو مساوات (11.4) کوہم اس طرح لکھ سکتے ہیں:

مساوات (11.5) استعال کرتے ہوئے ساؤنڈ کی لاؤڈ نیس معلوم کرنے کے لیے ہم ایک سکیل متعین کر بحتے ہیں۔ اس سکیل کوڈیسی بل سکیل (Decibel scale) کہتے ہیں۔ مثلف ساؤنڈز کے مگیسٹی لیول ڈیسی بل میں ٹیبل (11.1) میں دیے گئے ہیں۔

> ال 11.1: مختلف ساؤنڈز کا نمٹینٹی لیول ٹکالیں ،جیسا کہ (۱) قامل ساعت مرحم ساؤنڈ (ب) چوں کی سرسراہٹ

حل: قابل ساعت مدهم ترین ساؤنڈ کے انگینٹی لیول کے لیے مساوات (11.5) میں $I=I_0=10^{12}$ میں $I=I_0=10^{12}$ W m²

10 log $\frac{1.0^{42} \text{ W m}^2}{1.0^{42} \text{ W m}^2}$ = 0 dB قابل ساعت مدهم ساؤنگر کالیول

پتول کی سرسراہٹ کی ساؤٹٹر کے لیے اس I = 1.0 th W m

= 10 log 10 dB

= 10 dB

والتحك سكيل ليترتكيل وكالحا 35 00 (dB 1 20 10 40 100 1,000 80 10,000 100 1000,000 120 1,000,000

ا یک بل سکیل ساؤٹ وہاد کے ایمیلی ٹھوا کی لاگر تھمک بناند ہے بیائش ہے۔ لاگر تھمک سکیل میں برابر وقد کو جع کرنے کی بجائے 10 سک سالومٹر ہے ہیں۔

11.3 وللكفن آف ساؤتله


(REFLECTION OF SOUND)

جب بمسى او في الدارت ياكس بهار كى رفليكتك سلم حقريب الى الجات بين يا او في ساؤه ش

چلاتے ہیں تو تھوڑی ویر بعد جمیں وہی ساؤنڈ دوبارہ سنائی دیتی ہے۔ابیا کیوں ہوتاہے؟ بید ساؤنڈ جوہم تھوڑی دیر بعد شنتے ہیں اے گونٹے (Echo) کہتے ہیں اور اس کی وجہ پہاڑیا او کچی عمارت کی سطح سے ساؤنڈ کی فلیکھن ہے۔

سر گری 11.3: مناسب لمبائی کے دو ایک جیسے پلاسٹک کے پائپ لیس میسیا کہ عنل (11.10) میں دکھایا گیاہ۔آپ جارٹ پیچ کی مددے بھی میدیائپ بناسکتے ہیں۔

- ا پائپ کوایک دیوار کرقریب میز پرزشیب دیں۔
- اللہ اللہ کے کھلے مصے کے آخریش ایک کلاک رکھ دیں اور اس کی آواز کو دوسرے پائپ سے منے کی کوشش کریں۔




اليب لللومات

آیک ایو انگی 48 ماہ ساؤنڈی شدت سے
ایاتی ہے جو کہ کی جائور کی اب تک سب سے
زیادہ بلند ساؤنل ہے۔ وقتل کی ساؤنل کو ایک
التیائی ترقی بالت مواسلاتی اللام کا اور اید مجما جاتا
کہ دو سیکووں یا جزاروں کاور مو تک آئیں میں
ریق مرسائی کر علق بیں۔ بیاس کیے ہے کہ ساؤنل
وارد کی پائی میں سیٹے جواجی سینیڈ کی بہتیت
کر ان از یادہ عواتی ہے تیز محدد کے پائی کا
الکار مونا ہے۔ نیز محدد کے پائی کا
الکار مونا ہے۔

ME ILLE

ہائی پیغام رسائی کے لیے آم فریکی فی والی ساؤنڈ ویوز استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے کان ان کو کم فریکو فیص والی ساؤنڈ ویوز بھی کی دیا چھنے عام اور پر ڈیا وہ جوئی ہے ، کو شائے کے قابل دائے ہیں۔ اس طرح ہائی ایک وہرے کے ساتھ کی کار بھر کے فاصل ہے کی بینا مرسائی کر تکافی ہیں۔

THE TUNE



لوکھٹے وال وہ جو کہ ہوائی والیریٹک کیونگ فورک کے فرائے سے پیدا ہو راق ہے کی وضاحت کیریٹن وہ سے بی جہاں ہوا کا دیا وہ کے دراستان ایکٹن زیادہ ہوئے کی جہ سازیادہ ہے۔ جیدریر کیکٹن وہ سے بین جہاں ہوا کا دیا و کم سیادر اوا کے فرائے کی فیلسل جی کم ہے۔



پائپ کی پوزیشن کواس طرح اید جست کریں کرآپ کلاک کی ساؤنڈ صاف ن عیس-	台
اب اینگل آف انسید بنس اوراینگل آف وللیکشن کی پیائش کریں اوران کے درمیان	32
پائے جانے والے تعلق کامشاہدہ کریں۔	
Alex with a file file of the think of the	100

جڑا ہے پائپ کو دائیں طرف ہے معموداً تھوڑی می او ٹھائی تک اٹھائیں اور رونما ہونے والی حید ملی کامشاہدہ کریں۔

11.4 ساؤنڈی سیڈ

(SPEED OF SOUND)

ساؤنڈ و پوز صرف اس میڈیم میں ہے گزر تکتی ہیں جس کے ذرات وائیریٹ کر سکتے ہیں۔ساؤنڈ و کیسوم ہے ٹیس گزر تکتی ہے ہم ساؤنڈ کی بیٹیڈ کا انحصار میڈیم کی توجیت پر بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر مائع میں ساؤنڈ کی بیٹیڈ کیسیو میں ساؤنڈ کی بیٹیڈ ہے پانچ محناہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہوا میں ساؤنڈ کی بیٹیڈ کا ماؤنڈ کی بیٹیڈ گیس میں ساؤنڈ کی بیٹیڈ ہے بندرہ گناہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہوا میں ساؤنڈ کی بیٹیڈ کا انتھار مختلف ما حوایاتی عوامل مثلاً فیر بیٹر پر بیٹر اور ٹی پر ہوتا ہے۔

ہوا میں ساؤنڈ کی سپیڈر دم ٹمپر بڑگ 21 اور 1 اسٹما سفیرک پریشر پر 343 m 343 ہوتی ہے۔۔۔ سپیڈٹمپر بچر اور ٹمی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ بھوس اور مائع میں ساؤنڈ کی سپیڈ ہوا میں ساؤنڈ کی سپیڈ کی بنسبت زیاد ووردتی ہے۔ مندرجہ فریل مساوات سے ساؤنڈ کی سپیڈ معلوم کی جاسکتی ہے:

 $v = f\lambda$ (11.6)

مندرجه بالامساوات مين ٧ كومپييد، كو كوفريكوينسي اور ٨ كوساؤند كي و لينگنه كيتم بين-

مثال **11.2**: ساؤنڈ و یوکی فریکوینسی معلوم کریں ، جبکہ ساؤٹٹر کی سپینی^{ہ ،} 340 m s اور و یولیگا تھ

-×10.5 m

س : v = 340 m s ما كاشد و يوكى سيله

λ = 0.5 m

بم جانة بي ك

 $v = f \lambda$

11:	غيل <u>2</u>		
القدميذ يمزعى أوالك يبية			
(m s 1)	F2		
	75		
331	(0°C) te		
346	(25°C) is:		
386	(100°C) be		
1290	(0°C)0°42'5		
317	(0°C)		
972	(0°C) = E		
	25 C = 15 L		
1498	1620-3		
1531	متدكاياتي		
	25°C (1)		
2000	000		
6420	pt de		
4700	pt-		
6040	USS.		
5950	40		
5960	مثل		

CHELLIP.

3980



واش ماؤخری سیلی پیائی سب ہے پہلے اس ماؤخری سیلی میں اس کے مجرز نے کی گی۔
الایاں کو دو پہاڑی ان کی کے مجرز نے کی گی۔
الایاں کو دو پہاڑی ان اور ماؤخر کے درمیائی وقد کی پیائے اس کے اس کا اور ماؤخر کے درمیائی وقد کی پیائے ان اس کے دو اور کی سیلیڈ کو ایا گیا ہے۔
موروں تو بال کو کے احدد مگرے چاہا یا گیا ہے تا کہ موالار مشاہدہ کرتے والوں کردگئی کے دائت میں موالار مشاہدہ کرتے والوں کردگئی کے دائت میں کے دائت میں کے دائت کی جیلے کی جی

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

 $\frac{1}{2}$ $f = \frac{340 \text{ m}}{0.5 \text{ s}} = 680 \text{ m s}^4 = 680 \text{ Hz}$

ا يكو كے طريقة ب ساؤنڈ كى سپيڈى پيائش

ام پیش: پیائش کافیته ، سٹاپ دانی ، پیرالل (سیدهی) دیوار جو بہت اچھی ایکو پیدا کر سکے۔ ماں مدمن

- 1- فيتركى مدود وارس 500 m كافاصلها ي-
- 2- ابm 500 کے فاصلہ سے دیوار کے سامنے تائی بچا کی اور مشاہدہ کریں کہ آپ صاف گونج من سکتے ہیں۔ تملی کرلیس کہ گونچ کسی اور دیوار سے پیدانہ ہور ہی ہو۔
- 3 اب دوباره تالی بجانا شروع کریں اور شاپ دای کوپیلی تالی پہ چلاویں۔ تالی بجائے کی تعداد کی گئتی کریں۔ جب آپ دسویں تالی پر پیٹیس تو شاپ دای کو بند کرویں۔
- 4- اب آپ دن دفعة الى بجائے كا اوسط وقت معلوم كريں۔ تالى بجائے كے اوسط وقت ا كو معلوم كريں۔ تالى بجائے كے اوسط وقت ا كو معلوم كرئے كے بعد الله عند كى سينيد معلوم كر كے تي ہيں۔

خ<mark>ال 11.3:</mark> آسانی بیلی کی روشی بادل کی گریج کی ساؤنڈ سے 1.5 پہلے دکھائی دیتی ہے۔ بتا ہے کہ جن بادلوں میں میہ چمک رونما ہوری ہے وہ کتنی دور ہیں؟ (فرض کریں ساؤنڈ کی سپیڈ *332 m s ہے)۔

> ال: t = 1.5 s الن t = 332 m s⁻¹ الز ش کی پیلہ S = vt S = 1.5 s x 332 m s⁻¹ S = 498 m

11.5 شور کی آلودگی

(NOISE POLLUTION)

آپ ریڈر بے اور ٹیلی وڑن پرنشر ہوئے والے پروگرامز میں مختلف کوالی کی ساؤنڈ زمن کر لطف اندوز



ایزاریش ساؤید بب کی سید بل کی باؤید دی سینکراتی ہے قدویة کی تمام تصریبات کو فائر کرتی ہے۔ ہوتے ہیں۔ موسیقی کے پروگرامزیس آپ بانسری ، ہارمویم ، طبع یادائیلن وغیرہ کی ساؤنڈ زسنتے
ہیں۔ ان آلات سے بیدا ہونے والی ساؤنڈز آپ کے کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہیں۔ ایک
ساؤنڈز جو ہمارے کانوں کو بھلی اور سر بلی محسوس ہوں میوزیکل ساؤنڈز کیلاتی ہیں۔ تاہم کچھ
ساؤنڈز مثلاً مشینوں ، دروازوں کے بیخے اور بڑے شہروں میں گاڑیوں کی گھڑ گھڑا ہٹ سے بیدا
ہونے والی ساؤنڈز جوکانوں پر اچھا اڑنہیں رکھتیں بلکہ کانوں کو ناخوشگوار محسوس ہوتی ہیں، شور
(Noise) کہلاتی ہیں۔ شور کی وجہ پکھ ساؤنڈز کی نامناسب اور اچا تک وائبریش ہے۔ بڑے
شہروں میں شور کی آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔شور ایک ناخوشگوار ساؤنڈ ہے جوکہ
انسان اور دوسرے جا تھاروں کی محت کے لیے مصرے۔

نقل جس کے ساز وسامان اور بردی مشینیں شور کی آلودگی کے بنیاوی و رائع جیں۔ مثال کے طور پر منعتی
علاقوں میں بودی مشینوں کا شوں بردی گاڑیوں کے باند بارن ، ہوٹر زاورالارم وغیر و شور کے انسانی صحت
پر منفی اثرات ہوتے ہیں کیونکہ یہ کچھنا خوشگوار حالات کا باعث بن سکتا ہے جیسا کہ ساعت کا تحوجانا،
نیند کا نہ آنا، خصہ بائیر پینشن ، بائی بلڈ پریشر و فیرہ و شور مواصلات اور انتہاہ کرنے والے اشاروں کے
ساتھ مداخلت کر کے حادثات کا باعث بھی بن سکتا ہے ۔ شور کا بے ضرر لیول دو موال پر مخصر ہے ۔ جیسا
کہ شور کا جم اور شورے متاثر ہونے کا دورانیہ شور کا لیول عام طور پر بہت ہے ممالک بین آٹھ کھنے
روزانہ کے اوقات میں 6 کا 8 وورانیہ شور کی آلودگی کو قابل ساعت لیول تک محدود کیا جاسکتا
ہے۔ شور کی آلودگی کو ماحول دوست مشینری ساز وسامان ساؤنٹر پر ئیرز (Barriers) ، سننے کے حفاظتی
آلات استعال کر کے قابل قبول حدیکہ کم کیا جاسکتا ہے۔

سر گری 11.4: ایک منصوبہ ترتیب دیں جوآپ کے کام کرنے والی جگہ پرشورے بیدا ہونے والی مشکلات کی مندرجہ ذیل نکات کو مد نظرر کھتے ہوئے حل کرنے میں مددفراہم کرے۔


- (1) مائل بيان كرير-
- (2) سائل كذرائع كيايس؟
- (3) کون لوگ متاثر مورے ہیں؟
- (4) مائل كال كالك الياتين؟

11.6 صوتی تگہانی کی اہمیت (Importance of Acoustics)

ناخوشكوارساؤ تذركوطائم اورمسام وارتطح بدب كرني ك لياستعال مون والى تركيب يا طريقة كوصولى تلبياني كيت إلى - خوس يا بموارسطي رساؤط كى فليكفن نمايان اورزياده بوتى ہے۔ جبکہ کسی لیک داریا ناہموار سطح برکم ہوتی ہے۔ لیک داراور مسام داراشیا جیسا کہ بردے اور قالین ساؤیڈ کی از بی کوجذب کر لیتے ہیں۔ لبذاوہ کو فئے کوشتم کردیتے ہیں جس سے شور میں کی واقع ہوتی ہے۔اس طرح شورزوہ علاقول میں ایس چیزوں کے استعمال سے ہم شور کی آلودگی میں کی کر سکتے ہیں۔اس لیے اگر کمروجماعت یاعوامی ہال کی سطح کوبہت زیآدہ جاذب کرویا جائے تو سامعین کے لیے شور کالیول بہت کم ہوگا۔ بعض اوقات جب ساؤٹڈ کمرے کی دیواروں ہجست اور قرش کی اعتبائی زیادہ رفلیکٹک سے رفلیك موتى بوت ساؤند ميں بہت زیادہ بكاڑ پيدا موجاتا ہے۔ بیٹی بل والکھن سے موتا ہے جے بازگشت (Reverberation) کہتے ہیں۔ اس ليے جميل ليكور بال آ أؤيثور يم يا تھيز يعني خمثيل كھراس طرح بنانے جا ہے كدان ميں كو فج اور عمل انجذاب کے درمیان خاص تناسب رہے۔اگرہم اسٹیج کے پیچھے ایک رفلیکٹنگ سطح رکھ دیں تو برسامعین تک ساؤنڈ پہنچانے کے لیے فائد ومند قابت ہوگا۔ جب کہ عام طور پر لیکجر بال ، کا نفرنس بال اور تعيير بالزك تهييس كرو (Curve) يعنى خيده بوتى بين جس ساء عرى فليكشن بون ك بعد بال ك تمام كونول تك يتيني ب (شكل 11.11) يعض اوقات خيده ساؤنذ بورد النبج ك يجير ركدوي جاتے بيں جس فلكشن كے بعدساؤنڈ كيسان طور ير برطرف بيل جاتى ے(^{شکل} 11.12)۔

Latin Linksh





الله 11.11 كافرال الكافيدا ي

المساهوت

سائشدا فول في 3 199 مثل مثنا بده أياك زرائة في بيلاي ك ايك طرف كرب و كر دومرى طرف لقرن آف الدائد الياس اليون كا الكار كررب تقد البون في الياس مثنا بده كيا الدائي فرز دافراغ ف كورى الي مان ك وكارى قتب لكاكرو و مرى طرف كورى الي مان ك وكارى كالوشق كارو و ي راحل من مانتسدا فول كو كور والمنطق كي ما ذهر بها تي ادرا فول كي دياد ك ما تحد أفر كمت يودي في و يش كي ديافول كي دياد ك زراف اليك وومرت كي ما ذه من دياف

TENNICE.



المحاولة في طرق بالنظائة اليك تلا مرب المثل المستعمل كرت العلق المستعمل كرت العلق المستعمل كرت العلق المتعمل كرت العلق المتعمل كرت العلق المتعمل المرافع المرافع المرافع المتعمل المت

11.6 قابل ماعت ساؤنڈ کی فریکوینسی کی حدود

(AUDIBLE FREQUENCY RANGE)

ہم پڑھ بچکے ہیں کہ ساؤنڈ کی واہر فینگ جم سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک محت مندانسانی کان

10 Hz کے لئے 20,000 Hz کی فریکویٹنی کی ساؤنڈ ان سکتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ

کہ انسانی کان Hz کا 20 سے کم فریکویٹنی کی ساؤنڈ اور Hz 20,000 سے زیادہ فریکویٹنی کی

ساؤنڈ نیس سن سکتا۔ مختلف لوگوں کی قابل ساعت ساؤنڈ کی حدود مختلف ہوتی ہیں۔ بیحدود محم

بوجے سے کم ہوتی ہیں۔ جیسا کہ چھوٹے بچے H 20,000 کئی ساؤنڈ زم کی کی ساؤنڈ زمجی نیس من سکتے۔

رسید داوگ Hz 15000 Hz نیاد ویفر یکویٹنی کی ساؤنڈ زمجی نیس من سکتے۔

فریکوینسی کی وہ رہے جوانسانی کان کے لیے قابل ساعت ہو، قابل ساعت فریکوینسی کی رہے یعنی حدود کھلاتی ہے۔

11.8 الثراساؤنثه

(ULTRASOUND)

الی ساؤنڈ زجن کی فریکوینسی Hz 20,000 سے زیادہ ہواورا یک صحت مندانسانی کان کے لیے نا قابل ساعت ہو،الٹراساؤنٹر ماالٹراسونک و یوز کہلاتی ہیں۔

الثراساؤ نذكااستعال

جڑ تابل ساعت ساؤنڈز کی بنسبت الٹراسونکس کی انر بٹی اور قریحوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عزید برآس مساوات (۴۵ = ۷) کے مطابق الٹراسونکس کی ویوپینگتھ بہت کم ہوتی ہے اور سے بہت تھوٹے اجسام کا پیدنگائے کے لیے بہت مفید ہے۔

یک طبی اور صنعتی شعبوں میں المراسونکس سے بہت مفید کام لیا جارہا ہے۔ مختلف بھار ہول کی شخیص کے لیے الفراسونکس انسانی جسم کے اندر شرائسملر (Transmitter) کے ذریعے داخل کی جاتی ہیں۔ بیشنگف اعضاء بافتوں ، رسولی یا ناسور وغیرہ سے نگرا کر واپس اوٹتی ہیں۔ ان رفلسیکلا الفراسونک ویوز کو ایم بلی فائی (Amplify) کر کے مونیٹر (Monitor) کی سکرین پرجسم کے اندرونی اعضا کا تکس حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل 11.13)، جس سے اعضاض پیدا ہوئے والے



یا تھٹ آیک خال جم کا دیڈ قان استعال کرتا ہے۔ جوہ دائی جہاز کے گئن کے گوشینے کی ساؤنڈ و پوکو کم کرنے پر شکون ساؤنڈ تک پہلے دیا ہے۔

WE WORK

مائند تا 20,000 اکس کی فریکٹی والی مائند کی اور کائندی کا اور سائند کی اور کائندی کی سائند کائندی کی اور کائندی کائن اور کائندی کی سائندی کائندی کی بر اور کائندی کی سائندی کائندی کی بر اور کائندی کی سائندی کائندی کی بر اور کائندی کائندی کائندی کی بر اور کائندی کائندی کی بر اور کائندی کائندی کی کائندی کائندی



للل 11.13: والكر الزاساة لأشين كذرية الإصارة طائبيت بالدوا

نقائص كامشابد وكياجا سكتاب

التراساة بذا القراساة وشائيورائد كليندزكي تصاوير في كران كاعلاج بعي كياجاسكا ب

النراسولكس كى مدد سے سمندركى گهرائى يا سمندركى تديم پائى جانے والى اشيا كا پيد لگايا جاسكتا ہے۔ اس طريقہ كاركوسونار (SONAR) كہتے ہيں۔ فرانسمو سے النراسولكس و يوز كوسمندركى تدكى طرف بيجا جاتا ہے اور رفليك ہوئے والى ساؤنڈكورسيور كے فرسيع النحا كيا جاتا ہے (شكل 11.14) دالنراسولكس كے فارج ہوئے اور وائيس قد سيع النحا كيا جاتا ہے (شكل 11.14) دالنراسولكس كے فارج ہوئے اور وائيس آنے كے دورانيد كا حساب لگا كراور پائى جس ساؤنڈكى سپيڈ استعمال كر كے سمندركى سطح سے اس جسم كا فاصله ما يا جاسكتا ہے۔

سونار (SONAR) کو مختلف اجسام کی شکلیں اور جسامت کا پید لگانے کے لیے بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ تیز رقبار بھاری مشینوں مشلا فربائنز، بھری جہازوں یا ہوائی جہازوں کے اندرزیادواستعال کے باعث کی وفعہ فی والی جہازوں کے بعض پرزوں کے اندرزیادواستعال کے باعث کی وفعہ فی وار پی استعال کے باعث کی وفعہ فی وار پی دراڑیں پیدا ہوجاتی ہیں جو باہر نے نظر نہیں آئیں لیکن خطرناک ہوسکتی ہیں۔ ایسی دراڑوں کی موجودگی کا پتا الفراسونگس سے نگایا جاسکتا ہے۔ طاقتورالفراسونگ و یوزکوان پرزوں میں سے گزاراجا تاہے جن کے آر پارگزرتے ہوئے یہ ویوزان فی دراڑوں سے کرا کر رفایک ہوجاتی ہیں۔ ان رفلیک و اور زور پرزوں کے دوسرے کناروں سے رفلیک ہونے والی ویوز کے مواذ نے سے دراڑوں کی یوٹیا باتا ہے۔

بہت زیادہ انتخشق والی الٹراسونک و بوزگی مدوے کسی ما کع میں موجود جرا شیم بعنی میکٹر یا کو تلف کیا جا سکتا ہے۔



هل 11.14: سندر ش بانی کی گرائی کی بیال الزمون و از مشاری الکو اطراعت استال کرت امراع کی جاتی ہے

خلاصة

- ے ساؤنڈائی۔ دائبر پٹنگ جسم سے پیدا ہوتی ہے۔ ساؤنڈ کپر بیٹنل ویوز کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہیں۔ میں ارزوجیس اورڈ کی درخصہ میں سے بازی اور مرحم سے بازی اور مرحم سے اورڈ شرک جا سکتا ہے۔ اس کا انتصار ایسلی ٹیوق سطے کے اس ما اور
- یں لاؤڈٹیس ساؤنڈ کی ووخصوصیت ہے جس سے بلنداور مرحم ساؤنڈ میں موازنہ کیا جاسکتا ہے۔اس کا انحصارا یم پلی ٹیوڈ ، طع کے ایریا اور وائیریڈنگ جسم سے مننے والے کے درمیان فاصلہ پر ہوتا ہے۔
- رویک من کے موردار کے گئے بونٹ امریا ہے فی سیکٹر منطق ہونے والی انری کوسا وَثَدُ الْمُنْتُ کُمْتِ مِیں۔ساؤنڈ المُنْتُ لیول کا بونٹ میں اور (bel) ہے۔ جبکہ bel = 10 dB
- ا جی ساؤنڈی وہ خصوصیت ہے جس سے باریک اور بھاری ساؤنڈ میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ اس کا انتصار ساؤنڈ کی فریکویٹسی پر ہوتا ہے۔ 🖈
 - 😁 ساؤنڈ کی کوالٹی و و خصوصیت ہے جس کی وجہ ہے ہم آیک علی بلندی اور نے گئی دومخلف ساؤنڈ زیش فرق کر سکتے ہیں۔
- 🖈 📁 اليي ساؤنڈ ز جوطبيعت پرناخوشگوارگز ريں،شوركهلاتی بيں۔جبكه ايس ساؤنڈ زجو جمارے كانوں كوخوشگوارگليس،ميوزيكل ساؤنڈ زكهلاتی بيں۔
- پیچے ہوئے شہروں میں شور کی آلودگی بہت تھین سئلہ بن چکا ہے۔ ساؤنڈ کی وہ شکل جس سے کسی قدرتی ماحول باانسانی کمیونٹ کے معمول کے کام کاج میں خلل پیدا ہوں شور کی آلودگی کہلاتا ہے۔
- شوری آلودگی کونا کارہ اور زنگ آلودہ مشینری کو ماحول دوست مشینری اور آلات سے بدل کر، اور ساؤنڈ کم کرنے والے بیر تیریا آلات ساعت کے استعال سے قابل قبول سطح تک کم کیا جاسکتا ہے۔
- نرم اور مسام دار سطول سے ساؤٹر انری کو کم کرنے کی تکتیک یاطر بیتہ کوصوتی گابا بانی (Acoustics protection) سج جیں۔ ایسا طوس بہموار اور فیر مسام دار معینر بلز کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔
 - انسان کے لیےساؤنڈ کی قامل ساعت فریکویٹسی کی صدود 20 Hz کے لیے کر 20,000 مک ہے۔
- ا ساؤنڈ کی ویوز کی فریکوینسی اگر Hz کے 20,000 سے زیادہ ہوتو بیالٹراساؤنڈ ویوکبلاتی ہیں۔جبکہ Hz کے مم فریکوینسی کی ساؤنڈ ویوز کوانفراساؤنڈ کہتے ہیں۔
- الٹراساَونڈ کوسائنس اور تیکنالوجی کے بہت ہے شعبوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میڈیکل ، انجینئر نگ اور زراعت کے شعبول میں۔ میڈیکل کے شعبول میں۔ میڈیکل کے شعبول میں۔ میڈیکل کے شعبول میں۔ میڈیکل کے شعبول استعال ہوتی ہے۔ الٹراساؤنڈ کوسندر کی گہرائی کا پہتے چالے نے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ ای طرح اسے سندر کے فرش پر پڑی اشیا کے متعاق جاننے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔ اس تکنیک کوسوٹار (SONAR) کہتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے ساؤنڈ کی نیوی کیشن اور دینجنگ (Navigation and Ranging)۔

كشرالا متخالي سوالات

- 11.1 وفي مح مك محادجوابات مين عددست جواب كالتخاب كري-
 - (i) لونكينيو والله ويوزى مثال ب:
- (۱) ساؤنڈوبوز (ب) روشن کی ویوز (ج) ریڈ بوویوز (د) پانی کی ویوز

10/3

遊記

ماؤند پيدا ہونے والےجم سے آپ تک کيے پيني ہے؟ (11) (۱) ہوا کے دباؤی من تبدیلی کی وجہ (ب) تاریاؤوری کی وائیریشن سے (و) انفراريدويوز کي بدولت (ج) الكِيْرُ وَمِكْنِيْكِ ويوزِ كَي بدولت (iii) ساؤ تد مار بی کی کون ی سم ہے؟ اليشريكل (ب) ممييكل (ج) قرل (و) مجميكل خلاباز خلاش ایک دوسرے ہے بات چیت کرنے کے لیے دیڈیو کا استعال کرتے ہیں۔ کیونکہ ساؤنڈو یوز فلایش بہت آہت سۆکرتی ہیں (پ) ساؤنڈ و پوزخلامیں بہت تیزی ہے سفر کرتی ہیں (ج) ساؤنڈ ویوزخلا پیسٹرنیس کرتیں (د) خلامیں ساؤنڈ و یوز کی فریکونی کم ہوتی ہے۔ ساؤیڈ کی لاؤڈ نیس کازیاد ورز اٹھار کس پر ہوتا ہے؟ (v) (ج) ويليكاه (و) ايملي نيوز فریکوینسی (پ) ویرید (1) ایک عام آ دی کے لیے قابل ساعت ساؤنڈ کی فریکویٹسی کی حدود ہے: 20 Hz-20 kHz (-) 10 Hz-10 kHz 30 Hz-30 kHz () 25 Hz-25 kHz جب ساؤنڈ ویوکی فریکوینسی بڑھ جائے تؤمندرجہ ذیل میں ہے کون می مقدار کم ہوگی؟ ا. ولِلنَّاتِينِ ال. ويرينُ الا. ايملي ثيودُ صرف ان صرف النا (خ) صرف الوراا (و) صرف الورااا

موالا عاقاعاده

11.11 ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے کون کا ازی شرائط کا مونا ضروری موتا ہے؟

11.2 ساؤنڈ کی سیٹر پرمیڈیم کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ نیزیہ بتا کیں کہ کون سے میڈیم میں ساؤنڈ زیادہ تیزی سے سرکرتی ہے؛ ہوا، جھوں اجسام باوائع؟ دلائل دے کر بتاہیے۔

11.3 ساؤنڈی مکینیکل نوعیت کوآپ ایک سادہ تجربہ سے کیے ثابت کر کتے ہیں؟

الونكيثية وثل ويوزك بارت ش آپ كياجائة بين؟ نيزساؤنله ويوز كى لونكيثة وثل توعيت كى وضاحت كرين ـ

ساؤنڈر ویوکی ایک شکل ہے۔ کم سے کم تین وجوہات بیان کر کے اس تصور کی تقیدیق کریں۔	11.5
ہم جانتے ہیں کہ ویوز رفلیکھن ، وفریکشن اور رفریکشن کے رجمان کوعیاں کرتی ہے۔ کیاسا وَ تاریخی ان خصوصیات کوعیاں کرتی ہے؟	11.6
ساؤخذى لاؤ وغيس اورانكينسنى كے درميان كيافرق ہے؟	11.7
ساؤنثر کی لاؤڈ نیس کا انتصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟	11.8
ساؤنڈ کے نکینٹی لیول مے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ نیز ساؤنڈ کے نکینٹی لیول کے یوٹ کا نام بتا تھی اوراس کی آخریف کریں۔	11.9
لاؤونيس كايون كياب؟ بم جوساؤند سنة بيناس كى تنيشنى كى حدودكى وضاحت كرنے كے ليا اگر تھمك سكيل كيون استعال كرتے بين؟	11.10
فریکوینسی اور چی میں کیافرق ہے؟ ان کے درمیان تعلق کو بذریعی گراف بیان کریں۔	11,11
، ساؤنڈ ویوکا ایم پلی ٹیوڈ تبدیل ہونے ہے لاؤڈیس پرکیااثر پڑتا ہے؟ فریکویٹسی کے تبدیل ہونے ہے۔ساؤنڈ کی پیچ پرکیااثر پڑتا ہے؟	11.12
اگرساؤنڈ کی چی بڑھادی جائے تو مندرجہ ذیل میں کیا تیدیلیاں روتما ہوگی؟	11.13
(١) فريكوينسي (ب) ويلينكلته (ج) ويوولاش (و) ويوكاايميلي ثيوة	
اگرہم ایک تمارت کے سامنے ایک خاص فاصلے پر کھڑے ہوکر تالی بجائیس یاز ورے پولیس تو تھوڑی دیر بعد ہم اپنی ساؤنڈ دوبارہ سنتے	11.14
ہیں۔ کیا آپ بٹا کے ہیں کرایا کیوں ہوتا ہے؟	
ا یکو(Echo) کےطریقہ ہے آپ ساؤنڈ کی سپیڈ کیے معلوم کر بچتے ہیں؟	11.15
انسانی کان کے لیے قابل ماعت ساؤنڈ کی صدود کیا ہیں؟ کیا بیصدود عمر کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہیں؟ وضاحت کریں۔	11.16
وضاحت کریں کے شوصت کے لیے معز ہے۔	11.17
صوتی تلهبانی (Acoustic protection) کی ایمیت بیان کریں۔	11.18
علم طب كے ميدان بيں الٹراساؤنڈ كااستعال كياہے؟	11.19
افی تسوراتی موالات	900
محض ہوائل چلا کربات چیت کرنے ہے وری کے مین کربائدھ گے دونان کے ڈیول سے بات چیت کرنا کیول بہتر ہے؟	11.1
جم آیک جیسی لاؤ ڈیس کی ساؤنڈ سے بولنے والے اشخاص کوان کی ساؤنڈ سے باسانی شناخت کر سکتے ہیں۔ بدیکیے ممکن ہے؟	11.2
آپائيگ کول گنز کے چچھے ساپ دوست کی ساؤنڈ کوئن کئتے ہیں ليکن اے دیکے ٹین کتے۔ابیا کیوں ہے؟	11.3
تيكسٹيريو(Stereo) كاواليوم كمل طور پركاريث بچھ كرے بيل بنسبت بغيركاريث والے كرے كے زياد و توتا ہے - كيول؟	11.4
یک باریرون کاریران کارونیا میں میں بات کے ایک جات کارونیات کی میں انسور کرتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیار عمل ہے؟ ایک طالب علم ساؤنڈ کی دوخصوصیات سے ٹیداور فریکوینسی کوایک جیسات سور کرتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیار عمل ہے؟	11.5
دولوگ ایک جے میوزک کو یکسال فاصلے سے من رہ جیں۔ وہ میوزک کی لاؤؤنیس کے متعلق فتلف رائے رکھتے ہیں۔ وضاحت کریں	11.6
الراكون مرو كالراكون مرو	

11.7 كياساؤش كوفي اوروللكفن كورميان كوئى فرق بي وضاحت كري _

ليادو هنف db db في ساؤتكرزل كر db 100 في اليك ساؤنكه بيدا كر ستى بين؟ وضاحت كري	11.8
میڈیکل کے فیلڈ میں الٹراساؤیڈ کیوں فائد ومندہ؟	11.9
حياني مواللات	
عام گفتگویل W m و 10° 3.0 دنگیشش کی ساؤ تدر شامل ہیں۔اس نگیشش کاؤلی بل لیول کیا ہوگا؟ای طرح db 100 ساؤنڈ	11.1
کے لیے انتینٹی کیا ہوگ؟ (64.8 dB, 0.01 W m³)	
اگرانارگلی بازار میں ساؤٹھر کاانٹینٹٹی لیول 80 dB ہوتواس ساؤٹھر کی انٹینٹٹی کیا ہوگی؟ (10 db w m)	11.2
آیک خاص نمپریچر پر ہوا میں ساؤنڈ کی سپیڈا 330 m s ہے۔اگر والینگاتھ c m 5 ہوتوساؤنڈ ویو کی فریکوینسی معلوم کریں۔ کیا سے	11.3
قر یکویشی انسانی کان کے لیے قابل ساعت ساؤنڈ کی عدودیس واقع ہے؟ (الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال	
ایک ڈاکٹر 1 منٹ میں دل کی 72 دھور کئیں گذا ہے۔ دل کی دھڑ کئوں کی فریخوینسی اور پر پیرمعلوم تھیجے۔	11.4
ایک بحری جہاز ساؤنڈ کی ویوز کوسیدھا سندر کی او تک بھیجنا ہے۔اور 5 1.5 کے بعد اس کی گونج وصول کرتا ہے۔سندر کے پانی میں	11.5
ساؤ عذ کی سپید 1500 m s میں اور نیش پر سمندر کی گہرائی معلوم کریں۔	
ایک طالب علم ایک پہاڑی کے قریب تالی بجاتا ہے اور 5 کے بعداس کی گونج کوشتا ہے۔اس طالب علم کا پہاڑی سے فاصلہ	11.6
(865 m) - 346 m s اگرساؤشگی بیانتا ع 346 m علی میانتا کتاب در استانتان کا معادل می میانتان کتاب در استان کتاب در	
ا یک بحری جہازے بھیجی کئیں الشراساؤنڈز سمندر کی اے فکرانے کے بعدوالیس آتی ہیں اور انہیں 2 3.42 کے بعد وصول کیاجا تاہے۔	11.7
اگر مندر کے پانی ش الٹراساؤنڈز کی سینیڈ 1531 m s جو سندر کی تدہے بحری جہاز کافاصلہ کیا ہوگا؟	
بلندترين فريكوينسي جوانساني كان من سكتا ب Hz با 20,000 باس فريكوينسي اور C تميريج ريهوايس اس ساؤنذكي ويلينكون	11.8
کیا ہوگی؟ ای طرح قابل ساعت کم فریکوینی Hz کے لیے ویلیکتھ کیا ہوگی ؟ فرض کریں C وی ہوا میں ساؤنلہ کی سینیہ	
(1.7 x 10° m, 17.2 m) 343 m s ⁻¹	
الك ساؤير ويوكى فريكوينسي اور ويولينكت بالترتيب KHz ورست 35 cm و 1.5 km كافاصله يطري كي لي كتاوت	11.9
(2.1 s) ? 650 Ko	



ولليكفن بين استعال مونے والى اصطلاحات مثلاً نارش ،اينگل آف انسيذينس ،اينگل آف لليكشن اور فليكشن كي وائين كوميان كرسكيس-

مررفارمولا استعال کرتے ہوئے سفیر یکل مررز کی امیج لوکیشن ہے متعلقہ مشقی سوالات حل کر عیس۔ 公

اینگل آف انسیڈیٹس آاوراینگل آف وللیکش ام کی آخریف کرسیس اور پیرالل کناروں والے شفاف میٹیریلز میں ہے روشنی سے گزرنے کے r

ممل کو بیان کرسکیں۔ مسادات n = $\frac{\sin i}{\sin r}$ (رفر پیٹیواٹہ کیس) کواستعال کرے مشقی سوالات عل کر تکیس۔ 古

ٹوئل اعوقل للکشن کے لیے شرا کا بیان کرسکیں۔ 公

گاس برزم میں روشن کے گزرنے عظم کو بیان کرسیس۔ 会

مان كريكين كرة بينكل فاتبرزيس روشي كس طرح ثوش اعراق ولليكف عظل كررتي ب-公

بیان کر عیس کد لینزز میں روشی کس طرح رفریک موتی ہے۔ 公

> لینزی یا وراوراس کے بوشٹ کی اتعراف کرسلیں۔ 六

> > الله ال قابل الوجا أن كا

لينزفارمولااستعال كرك لينززك اليج لويش معلقه موالات عل كرعيس 农

ريز ولونگ يا وراورميلني فائينگ يا وركى اصطلاحات كى تعريف كرهيس-☆

ساده مائتکر وسکوپ کی رے ڈایا گرام ہنائتیں اوراس کی میٹنی فائینگ یاور بیان کرسیں۔ 公

كمياؤنذ مائيكر وسكوب كى رے وايا گرام بناعيس اوراس كى ميتى فائينگ ياور بيان كرميس -公

لىلى سكوپ كى رے ۋايا كرام بناسكيس اوراس كى ميكنى فائينگ ياور بيان كرسكيس-公

رے ڈایا گرام بنا کردکھا عیس کستارل آتھے قریب نظری اور بعیدنظری کے نقص والی آتھے میں امیح کی بناوٹ کس طرح ہوتی ہے۔ 公

قریب نظری اور بعیدنظری کے فقائض کوورست کرنے کے بارے میں بیان کرعیس۔ 公

بإحفاظت ذرائيونك، بيازى راستول برفطرناك موز اور ذينفيسك مرريس فيريكل مررز كاستعال ميان كرسكس 台

ة رائع مواصلات اورمية يكل ك شعبه عن آيينيكل فائبرز كاستعال اورفوا كديمان كرسكس -公


ا سميلے لينز كابغورميكى فائينگ گاس استعال اوركيسره، پروجيكير اور فوتوگرا كليدان لارجرش اس كاستعال بيان كرميس اوررے وايا كرام — 公 وكها عين كدان مين اليح من طرح بنتي إ-

انسانی آکھ کی نظرے نقائص کودور کرنے کے لیے لینزادر کنٹیک لینز کے استعمال کو بیان کرسکیں۔ 介

ما تكروآ ركنو مزاوردور كے فلكى اجسام كى محتیق میں بالترتیب مائيكر وسكوپ اور ٹیلی سكوپ كاستعمال بيان كرسكين-公 اس بون کا بنیا دی موضوع روشی ہے۔ ہم یہال روشی کے منظف مظاہر جیسا کد فلیکشن ، رفریکشن اور ٹوکل انتزال فلیکشن کی وضاحت کریں گے۔ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح مررز (Mirrors) اور لینزز (Lenses) سے امپر (Images) بنتی ہیں۔ ہم کمپاؤیڈ مائیکر وسکوپ اور ٹیل سکوپ کے کام کرنے کے اصول کے بارے بی بھی بتا کیں گے۔

12.1 روشیٰ کی رفلیکشن (REFLECTION OF LIGHT)

روثنی کی فلیکشن کی وضاحت منظل 12.1 میں کی گئے ہے۔ جب ہوا سے روثنی کی ایک شعاع ۵۵ مرر M پر پڑتی ہے تو یہ OB کی طرف رفلیک جوجاتی ہے۔ شعاع ۵۵ کوائسیڈ ینٹ رے(Reflected کی جبکہ شعاع OB کورفلیکٹ رے(Incident ray) کہا جاتا ہے جبکہ شعاع OB کورفلیکٹ رے(ray) کہا جاتا ہے۔



انسیڈینٹ رے AO اور نازل N کے درمیانی زاویے AON کے اینگل آف انسیڈینس(Angle of incidence) کہتے ہیں، جس کو اُنے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تازش اور رفلیکوڈرے OB کے درمیانی زاویے NOB کے کواینگل آف رفلیکشن کہتے ہیں، جس کو ام کے

TOTAL VENIE



一旦工业

مرح المسلول عالم المساول المس

ظاہر کیا جاتا ہے۔ مربر فلار میں م

اب ہم روشنی کی فلیکشن کے عمل کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

جب روشی کی خاص میڈیم سے گزرتے ہوئے کی دوسرے میڈیم کی سطے سے کراتی ہے آواس کا کچھ حصد پہلے میڈیم میں واپس اوٹ آتا ہے۔

روشنى كي فليكشن كے قوانين

(Laws of Reflection of Light)

روشیٰ کی فلیکھن کے دوتوا نمین ہیں:

(1) انسیڈ بینٹ رے، نارل اور پوائٹ آف انسیڈینس پر دفلیکھڈ رے تیوں ایک ہی پلین میں واقع ہوتے ہیں۔

(ii) ایگل آف انسیدیش نا اورایگل آف دلیکن مایرایروت بین سیعن م

(Types of Reflection) ولليكشن كي اقسام


وفلیکشن کی ماہیت کا اُتھارکی سطے ہموار پن پر ہوتا ہے۔ مثلاً سلور کی ہموار سطے روشی کی شعاعوں کو صرف ایک طرف رفلیک کرتی ہے۔ اس طرح کی ہموار سطحوں کے ذریعے ہونے والی فلیکشن کو باقاعد و فلیکشن (Regular reflection) کہاجاتا ہے (شکل 12.2)۔ روزم و زعدگی میں زیادہ تر اجسام کی سطح کا مائیکر وسکوپ کے ذریعے معائد کرنے سے ان کی سطح ہموار نظر نہیں آتی۔ ان اجسام کی فیمر ہموار سطح روشی کی شعاعوں کوئی اطراف میں رفلیک کردیتی ہے۔ اس طرح کی فلیکشن کوئی تامدہ فلیکشن کردیتی ہے۔ اس طرح کی فلیکشن کوئی تامدہ فلیکشن (Irregular reflection) کہاجاتا ہے (شکل 12.3)۔

12.2 غيريكل مردز


(SPHERICAL MIRRORS)

ایک ایدا مررجس کی دفلیکٹک سطح کسی گلاس یا پلاسٹک کے کو کھے سفیر (Hollow sphere) کا حصہ و سفیریکل مررکہلاتا ہے۔

سفیریکل مررکی دوسطحوں میں سے ایک سطح پرسلورکی باریک تدچیز صادی جاتی ہے اور اس کے اوپر سرخ رنگ کی لیڈ آکسا کڈ بینٹ (Lead oxide paint) کی تدہوتی ہے۔اس طرح سفیریکل



مرری ایک سطح فیر شفاف اور دوسری سطح انتهائی زیادہ رفلیکٹنگ ہوتی ہے۔ رفلیکٹنگ سطح کی ماہیت کے لحاظ سے سفیریکل مررز کی دواقسام ہیں، جیسا کے شکل 12.4 میں دکھایا کیا ہے۔



کنگیو مرد (Concave Mirror): سفیریکل مررجس کی اندرونی گیری سطح وفلیکنگ ہوتی ب، کنگیو مرد کبلانا ہے۔ کنگیو مرد جس ایسی کے سائز کا انتصار جسم کی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ کنگیو مرر سے رئیل اور ورچوکل دونو ل طرح کی امیجز بن علق ہیں۔

کتو یکس مرر (Convex Mirror): سفیریکل مررجس کی انجری ہوئی بیرونی سطح رفلیکٹنگ ہوتی ہے، کنویکس مردکہلاتا ہے۔ کتویکس مرد میں انچج کا سائز بھیشہ ہم سے سائز ہے کم ہوتا ہے۔ کنویکس مرد سے صرف درچوک اور سیدھی انچے بنتی ہے۔

پول (Pole): سفیریکل مررکی کز و(Curved) سطح کے سینٹرکو پول P کہتے ہیں۔ اس کوقلعہ (Vertex) بھی کہاجا تا ہے۔

مینٹر آف کرو پی (Centre of Curvature): سفیریکل مردایک سفیز کا حدود: ب-اس سفیر کے مینٹر Cکومینٹر آف کرو بی کہتے ہیں۔

ریڈیس آف کرو بی (Radius of Curvature): سفیریکل مردجس سفیز کا حصد موتا ہےاس سے دیڈیس A کومردکاریڈیس آف کرو پی کہتے ہیں۔

پر سل ایکسور(Principal Axis): سفیریکل مردک بول اورمینو آف کرویچ کوملائے والی سیدمی لاتن کو پر میل ایکسو کہتے ہیں۔

اوا درائے این

Physics

Physics

فیلن مورے رہے دکھیاہ اوٹی ہیں۔ شمال وہے الجائیسی الخاتھ آئی ہے۔



فیٹ مرد ٹی آپ ہواگا دیکھٹے ہیں بے مرد کے چھاست ہی فاصل پر ہو آپ ہے چھٹے قاصل پ آپ مرد کاما سے اور کے ہیں۔



ان السوير على آپ يافى كے جو بز ك اعداثير كى بنند دائل انتخ كروائع طور پر دكيد كئة جي - كيا آپ مانك جي اس عن اوكن كا كون ساسلير كور فر باستا





ایک الوالی اِس الله ایک توسیک کردو (اُسکال اُسکار الله کار اُسکال الله کار اُسکال الله کار اُسکال الله کار ا الله الله عروز (از ایک الله کار کار ایک الله کار کار کار ا


پر ٹیل فو کس (Principal Focus): پر ٹیل ایکس کے پیرالل ریز سٹ کرایک بھائٹ ع سے گزرتی ہیں، جے پر ٹیل فو کس یا فو کل بھائٹ کہتے ہیں (شکل 12.5-a)۔ اس لیے ککیومرر کو کٹور جنگ (Converging) مرر بھی کہتے ہیں ۔ چونکہ ریز حقیقت میں اس بھائٹ سے گزرتی ہیں، اس لیےا سے رئیل (Real) فو کس کہتے ہیں۔

کنویکس مرد کی صورت میں رفلیک ہونے کے بعد ریز اس طرح پھیلتی ہیں کہ مرد کے چھھے ایک پوائٹ F ہے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں (شکل 12.5-اس پوائٹ کو کنویکس مرد کا پر تیل فوکس کہتے ہیں ۔اس لیے کنویکس مرد کوڈا کیور جنگ (Diverging) مرد بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ریز حقیقت میں اس پوائٹ نے نہیں آتیں بلکہ صرف آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں،اس لیے کئویکس مرد کافوکس ورچوکل (Virtual) فوکس کہلاتا ہے۔

فو كل لينكتر (Focal Length): مردك بول اور رئيل فوكس كردياني فاصله كوفوكل لينكرونج كتبح بين (هنك 125) فوكل لينكتر اور يريس آف كرونج كردميان تعلق اس طرح ب

$$f = \frac{R}{2}$$

يعنى جبريديس آف رويركم بوتاب وفي كل لينكته بحى كم بوجاتى ب-



كنكيومرداوركنويكس مررك فوتمس كي خصوصيات

(Characteristics of Focus of a Concave Mirror and a Convex Mirror)

- /
I will
たりが
of the de
English Stocal May Sel
-បុរុក្ស ប៉ុស្តែ

1/265	1055
فوكر وركاما يناوي	
فو کس رنگل ہے کیونکہ حقیقت میں ریز رنگیکٹن کے بعد سٹ کر فو کس میں ہے گزرتی ہیں۔	فو کس ورچوک ہے چونکدریز حقیقت میں وفلیکھن کے بعد فو کس سے آتی ہو لی معلوم
לנטיבט-	مونی ہیں۔

سفيريكل مررز بروشى كى ولليكفن


(Reflection of Light Through Spherical Mirrors)

پلیمن مطحول کی طرح سفیر بکل سطحیں بھی روشنی کی ریز کو فلیکشن کے قوانیمن کے مطابق رفلیک کرتی ہیں شکل 12.6 میں دکھایا گیاہے کہ کس طرح روشنی کتکیو اور کنوئیس مررز کی سفیر یکل سطحوں ہے فلیکشن کے قوانیمن کے مطابق رفلیک ہوتی ہے۔



السيد منطف يد عالم المستودي عبور في عامد ك متامد ك





على12.6 يريك مريز كروز يع روشي كل الميكامي

مرگری 12.2: ایک نویکس مرریاا نتبانی پاش شده بھی (بھی کی باہر کی طرف انجری ہوئی سطح کو استعمال کریں) کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں۔ دوسرے ہاتھ میں ایک پنسل کو اس کے کنارے سے پکڑ کرسیدھا اوپر کی طرف رکھیں۔ مرد میں سے پنسل کی امیح و کیھنے کی کوشش کریں۔ امیح سیدھی نظر آتی ہے یا الٹی ؟ ایج جم کے سائز سے چھوٹی ہے یا ہوی ؟ پنسل کو مرد کی دوسری طرف ترکت دیں۔ انجی کا سائز كم بوتاب يابرهاب؟ بتأكيراني وكس كي طرف وكت كرك كي ياس عالف ست بيل -

12.3 سفیریکل مررکے قارمولا ہے ایک کامقام معلوم کرنا (IMAGE LOCATION BY SPHERICAL MIRROR FORMULA)

ہم مررے بننے والی اپنج کی ماہیت یعنی اپنج رئیل ہے یا ور پیکل ، النی ہے یاسیدگی کے بارے میں
کیے بتا سکتے ہیں؟ ہم کمی جسم اور اس کی اپنج کے سائز کا موازند کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان سوالات
کے جوابات کے لیے آلیک طریقہ تو گراف یا رے ڈایا گرام (Ray diagram) کا ہے۔ لیکن ان
سوالات کے جوابات ہم آلیک صابی فارمولا ہے بھی وے سکتے ہیں، جس کومرر فارمولا کہا جاتا ہے۔
اس کی تحریف اس طرح ہے۔

مررفارمولاجم كفاصله و انتج كفاصله و اورمرك فو كل لينكافة وكدرميان تعلق كوظا مركزتا ب-

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$
 (12.1)

مساوات (12.1) تلكيو اور كنويكس مررز وونول كے ليے درست ب - تاہم مررز ب متعلقہ سوالات على كرنے كے ليے مندرجدة على مروجه علامات كا اطلاق ہوتا ہے:


جب شي او (-)	جب شبت ١٩(+)	متشار
ورچۇكى جىم	رئيل جيم	جسم كافاصله ٥
615x10	رئيل التيج	ائتى كافاصلە و
كۆيكىس مرر	كالعامره	فوكل ليتكهيري

سرگری 12.3: ایک کنگیو مرریا انتهائی پائش شدہ چھی کی اندرونی گہری سطح کو استعال کریں) کو ہاتھ میں پکڑ کرکسی دور کے جسم ، شلاً سوری ، شمارت ، درخت یا تھیے کی سکرین یا دیوار پر ایک واضح امیح حاصل کریں _ میٹر سکیل استعال کرتے ہوئے مررے سکرین تک کے فاصلہ کی پیاکش کریں ۔ کیا آپ کنگیو مررکے قریب قریب فریک لینگٹھ کی پیاکش کر بچتے ہیں؟ اس صورت شما امیح کی بناوٹ کے لیے دے ڈایا گرام بنا تمیں۔

مفریکل مردی و قل اجلاد ریشان آف آراییکا است دو آل ایسی در ۱۹ مید ۱۹ مید کویکس مرد کا و کا ایسیکو تکلیدی کا جاتی ہے ، کیانگدرد مرد کے ویصے سے و کا لیکنو اس سے آئی دو کی معلوم دو آ ایس ایشا کویکس مرد کے ایسیکا موقع معلوم دو آ

ALC: UNITED IN


اور کی کر تنظامگانی کلیفین دمیدها کرآ بیکس بنگ استهل جوتا ہے، کا مطلب جیشہ بوقی جمامت فیمی دونار کیا کی آئی جم کی جمامت سے جمولی مجلی دونکتی ہے۔



فین مردش دریش انتخ کی مفادت کی دے ڈایا گرام



كويكن ورزاجهام كالبست يجونى انجز عائد إن يتويكن وردة فر يا معرك واصالا ب



بال عادرة للى يودال الى اللى يودالى عام الله يكون المراقل عال



على 12.7 رويكن كروب إلى يتراشل لا عرصاللوان

مثال 12.1: ایک کویکس مردای سامنے 66 cm کا صلد پر بڑے ہوئے جم ے آئے والی روثنی کو رفاع معلوم کریں۔ والی روثنی کو رفاع معلوم کریں۔

$$p = 66 \text{ cm}, f = -46 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p}$$

$$\frac{1}{q} = -\frac{1}{46 \text{ cm}} - \frac{1}{66 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = -\frac{1}{27 \text{ cm}}$$

منفی کی علامت ظاہر کرتی ہے کہ ای مرد کے پیچے بنتی ہے، اس لیے ورچوک ہے۔

مثال 12.2: ایک جم کنگیومردجس کی فو کل لینگھ 10 cm ہے، کے سامنے 6 cm کے قاصلہ پر پڑا ہوا ہے۔ ایج کی پوزیشن معلوم کریں۔

a = -27 cm

$$f = 10 \text{ cm}, p = 6 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{10 \text{ cm}} - \frac{1}{6 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{15 \text{ cm}}$$


$$q = -15 \text{ cm}$$

منفی کی علامت ظاہر کرتی ہے کہ ایکٹی ورچوک ہے اور مررکے بیچھے بنتی ہے۔

12.4 روشى كارفريكش

(REFRACTION OF LIGHT)

اگر ہم چنل یا کسی دوسرے جم کا ایک سرا پانی میں اس طرح ڈیو کیں کہ یہ پانی کی سط کے ساتھ کوئی اینگل بنائے ، تو پانی میں ڈوبا ہوا حصہ ٹیز ھا تظرآتا ہے (شکل 12.7)۔ ایکٹے اپنی اصل جگہ بدل لیتی ہے۔ کیونکہ جسم کے پانی میں ڈوب ہوئے صے ہے آنے والی روشی جب پانی سے باہر آتی ہوتی ہے تو بیانارات بدل لیتی ہے۔ لہذاروشی جب ایک شفاف میڈ یم سے دوسرے میڈ یم میں داخل ہوتی ہوتی ہے تو بیا ہے اصل رات سے مڑجاتی ہے۔ اس عمل کو روشنی کی رفریکشن کہتے ہیں۔ روشنی کی رفریکشن کی وضاحت شکل 12.8 کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ روشنی کی رے 10 ہوا سے گزرتی ہوئی ایک گھاس کے بلاک سے نگراتی ہے۔



على 12.8 ايك كان كالماك على عدد أق كار قر كاش

موااورگاس کوملائے والی لائن پررے 10 اپنارات بدل لیتی ہاور نارل N کی طرف جھک جاتی
ہوادر قریکاس کے اعدر راستہ OR افتتیار کر لیتی ہے۔ رین OR اور OR کو بالتر تیب انسیڈ منٹ رے
اور دفریکلائر کے بہاجاتا ہے۔ اینگل آ اجو کہ انسیڈ منٹ رے تاریل کے ساتھ بناتی ہے، اینگل آف
انسیڈ بنس کہلاتا ہے۔ اینگل آ جو کہ دفریکلائر رے ناریل کے ساتھ بناتی ہے، اینگل آف دفریکشن
کہلاتا ہے۔ جب دفریکلائرے گاس ہے باہر آتی ہے تو بیناریل سے دُور میٹ جاتی ہے اور راستہ
السلامی اسلامی کے البتدا


روشیٰ کے اس مل کوجس میں وہ ہواہ گلاس میں داخل ہوتے ہوئے یا گلاس ہوا میں داخل ہوتے ہوئے اپنے اصل رائے ہے پرے ہٹ جاتی ہے، رفر یکشن کہتے ہیں۔

رفريك كوائين (LAWS OF REFRACTION)

(i) انسیڈ بند رے، رفر کیکھڈ رے اور اوا کند آف انسیڈ بنس پر عمود تیوں ایک ہی پلین میں واقع ہوتے ایں۔



رفر یکشن میں ویا لیکھ کے میں تبدیلی کی وجہ سے دو گئ کی جیلہ تبدیل بعد جاتی ہے۔ جس روشی کی فریکھ میں اور میں کے تبدیل کارس معنا۔



روٹنی کی امپرٹن رنگ کے ساتھ روز یکٹے الڈیکس عمل تبدیل کی وجہ ہے اوٹی ہے۔ باٹی کے قطرے عمل امپرٹن مورٹ کی روٹن کے رقبان کا لیٹھر و کر ویال ہے۔

22000		
اط یکس آف رفزیکشن (n)	Ü	
2.42	1/2	
2.21	مكعب فما وركونيا	
1.66	عك والأثيث	
1.52	كالأن كان	
1.36	المتحاك الكوال	
1.31	غاد ا	
1.33	J.	
1.00	let.	

ئولد دارگانوا لائل کے میڈی میں مدکن کا اُم ٹولوں مارکٹوا لائل کے میڈی میں مدکن کا اُم

(ii) ایگل آف انیڈیٹن ائے sin اورایگل آف رفریکٹن ائے sin یں ایک کونٹن فائے۔

$$\frac{\sin l}{\sin r} = \frac{1}{2} \sin r$$

کونٹنٹ نبت sin r کو دوسرے میڈیم کا پہلے میڈیم کے لحاظ سے رفر پیٹو انڈیکس (Refractive index) کہتے ہیں، ہے n سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n \qquad \dots (12.2)$$

اں کوئنل کا قانون (Snell's law) کہتے ہیں۔

ميديم ميں روشن کی سيد

روشیٰ کی رفریکشن مختلف میڈیمزیش روشیٰ کی سپیڈ مختلف ہونے کی وجہ ہے ۔ مثلاً ہوا میں روشیٰ کی سپیڈ مختلف ہونے کی وجہ ہے ۔ مثلاً ہوا میں روشیٰ کی سپیڈ قریباً میں میڈیم مثلاً پائی یا گلاس میں ہے گزر آنی ہے تو اس کی سپیڈ میں ہوجاتی ہے۔ پائی میں روشیٰ کی سپیڈ میں اس میں میں ہوجاتی ہے۔ پائی میں روشیٰ کی سپیڈ میں تبدیلی کی وضاحت کے میں میڈیم میں روشیٰ کی سپیڈ میں تبدیلی کی وضاحت کے لیے ہم افڈیکس آف رفزیکشن (Index of refraction) یا رفزیکٹیو افڈیکس

رفر يكثيوا تذبيس

سمی میڈیم کا رفر یکٹیوا تڈیکس "م" روٹن کی جواجس سیٹیڈے" اور روٹن کی سیڈیم جس سیٹیڈ م" کی انسان کے برابر ہوتا ہے۔ نسبت کے برابر ہوتا ہے۔

مثال 12.3: روشی کی رے ہوا ہے گاس کی سطح کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایگل آف انسیڈینس 30° ہے۔ اگر گلاس کار فریکٹیوا نڈیکس 1.52 ہوتو اینگل آف رفریکشن معلوم کریں۔

ط:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n$$

سنیل سے قانون کے مطابق

$$\sin r = \frac{\sin 30^{\circ}}{1.52}$$

$$=\frac{0.5}{1.52}$$


$$sin r = 0.33$$


$$r = sin^{-1}(0.33)$$

لبندااينگل آف رفريكش °19.3 ب-

12.5 نوش اعرال فليكش

(Total Internal Reflection)





مثال 12.4: بإنى كا كريفيكل اينظل معلوم كري، الرفر يكور اينظل 90° بو جبك بإنى اور بوا كدفر يكيفوا فذيكس بالترتيب 1.33 اور 1 بين -

حل: جبروشي بإنى بوامين داخل بوتى بتوسنيل كقانون كمطابق:

$$\frac{\sin r}{\sin i} = n$$

$$n \sin i = \sin r$$

$$n \sin i = \sin 90^{\circ}$$

$$n \sin i = 1$$

$$\sin i = \frac{1}{n}$$

$$i = \sin^{4} [1/1.33]$$

$$= \sin^{4} (0.752) = 48.8^{\circ}$$

$$i = 48.8^{\circ}$$

لبذایانی کا کریٹیکل اینگل °48.8 ہے۔

12.6 فوكل اعرى فليكفن كااطلاق

(Total Internal Reflecting Prism) وعلى اعترال والكلك يرزم

بہت ہے آپیکل آلات روشن کی رے کو °90 اور °180 کے برابررفلیک کرنے کے لیے


(ٹولل انٹول رفلیکٹن کے ذریعے)رائٹ انٹھلڈ (Right angled) پرزم استعال کرتے


بیں۔ مثلاً کیمرہ، بالحکیا وزر (Binoculars)، بیری سکوپ اور ٹیلی سکوپ۔ رائید اینڈھلڈ پرزم

کا ایک اینگل °90 کا ہوتا ہے۔ جب رے پرزم کی سطے عودا کر اتی ہوتی یغیرم سے پرزم کی سطے عودا کر اتی ہوتی یغیرم سے پرزم کے اندردافل ہوجاتی ہا اوروز کے ساتھ °45 کے اینگل پر گر اتی ہے (شکل 12:10)۔ چونکہ


اینگل آف انسیڈ بنس °45 کے برابر ہے جو کہ گلاس کے کرفیمکل اینگل °42 سے زیادہ ہے۔

لہذا پرزم رے کوٹوئل انٹول فلیکٹن کے ذریعے °90 پردفلیک کرویتا ہے۔ اس طرح کے دو





عل 12.11: يدم وي كوب



12,12 05




2/2 1:12.13 B

پرزم ویری سکوپ میں استعال ہوتے ہیں (شکل12.11) شکل 12.12 میں ریز پرزم کے ذریعے ٹوٹل انٹرش فلکیشن کی وجہ سے °180 کے برابرر فلکیٹ ہوتی ہیں۔اس طرح کے دو پرزم ہائیکے کولرز میں استعال ہوتے ہیں (شکل 12.13)۔

(Optical Fibre) آچيکل قائير

فا برآ بطکس کے ٹیلی کمیونکیشن کے شعبہ میں کی فوائد ہیں۔ اس میں ٹوٹل انٹوٹل فلیکشن کے تلک استعمال کیا جا تا ہے۔ فا بحرآ بطکس میں بال کی موٹائی کے برابرگلاس یا چاسٹک کے دیشے استعمال ہوتے ہیں جن میں ہے روشنی سؤکر آتی ہے (12.14)۔ فا بحرآ بھکس کے اندرو فی حصہ کو کور (Core) کہنے ہیں جبکہ بیرو فی حصہ جو کہ شیل کی شکل میں ہے گئیڈ تگ (Cladding) کہلاتا ہے۔ کورنسبٹا زیادہ رفر بھٹیو انڈ بیکس کے گاس یا چاسٹک سے بنا ہوتا ہے۔ کورنسبٹا کم رفر بھٹیو انڈ بیکس کے گاس یا چاسٹک سے بنا ہوتا ہے۔ کارڈ بگ نسبٹا کم رفر بھٹیو انڈ بیکس کے گاس یا چاسٹک سے بنا ہوتا ہے۔ کور کے ایک کنار سے داخل ہونے والی روشنی ، کورادر کالیڈ بھک کو ملائے والی لائن پر کر شیکل اینگل سے بڑے انسیڈ بینے اینگل پر کھراتی ہے۔ اس کے بیروشنی ٹوئل انٹر بی کو انسان کی کر شیکل اینگل سے بڑے انسیڈ بینے اینگل پر کھراتی ہے۔ اس طرح سے روشنی بہت کم افری ضائع کرتے ہوئے گئی گلومیٹر تنگ سے (شکل 12.14)۔ اس طرح سے روشنی بہت کم افری ضائع کرتے ہوئے گئی گلومیٹر تنگ سے (شکل 12.14)۔ اس


پاکستان میں آپٹیکل فائبر مٹلی فون اور جدید ٹیلی کمیونگیش کآلات میں استعمال ہوتی ہے۔اب ہم ایک ہی وقت میں بغیر کسی رکاوٹ کے ہزاروں فون کالزس کتے ہیں۔



فل 12.14 آ آيل فا ايريس سدوني كاكزر

(Light Pipe)لائٹ پائپ

لائٹ پائپ بزاروں آپٹیکل فائبرز کے بنڈل پر مشتل ہوتا ہے۔ اس کوڈاکٹریا انجینئر خاہری طور پر نظر ندآنے والے مقامات کو دیکھنے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ مثلاً لائٹ پائپ سے ڈاکٹر انسانی جسم کے تھی اندرونی مصے کا معائد کر سکتے ہیں۔ اس کوایک مقام سے دوسرے مقام تک امیجز کونتمال کرنے کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے (شکل 12.15)۔



ایدو کوپ (Endoscope)

اینڈوسکوپ ایک میڈیکل آلا ہے ، جس کوجہم کے اندرونی اعضا کا معائد کرنے اور سرجیل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹے سائز کی وجہ ہے اس کو منہ کے اندروافل کر کے سر جری ہے بچا جاسکتا ہے۔ معدہ ، مثانہ اور گلے کے معائنے کے لیے جوابیڈ وسکوپ استعمال ہوتی ہیں ان کو ہالتر تیب گیسٹر وسکوپ (Gastroscope) ، سسٹوسکوپ (Cystoscope) اور بروکوسکوپ بالتر تیب گیسٹر وسکوپ (Bronchoscope) کہا جاتا ہے۔ اینڈ وسکوپ ایک پائپ ہے جس کے اندر دو قائبر آپک ٹیوبر استعمال ہوتی ہیں۔

سمى بعى ايندو سكوپ كواستعال كرنے كا ميذيكل طريقة كارايندوسكوني كهلاتاب_



المارد الزوم في كالمارية الماردية المارية المارية المارية المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الم



اینڈوسکوپ کی ایک ٹیوب سے روشنی داخل ہوتی ہاور مریض کے اعتبال جن کا معائد کرنا ور کار ہو) سے گرا کر ٹوٹل انٹرش فلکیشن کے ذریعے دوسری ٹیوب سے باہر آجاتی ہے اور ڈاکٹر کے کیمرہ یالینز سے نگراتی ہے (شکل 12.16)۔ اینڈوسکوپ کے دوسرے کنارے پر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرے سے دیکارڈ شدہ منظر کو کیمپوٹر کی سکرین کے ذریعے ایجی طرح و کھے سکتے ہیں اور متاثرہ اعتباکے بارے بیں اہم معلومات حاصل کر بحتے ہیں۔

12.7 پرم كذر يحرفريكش

(REFRACTION THROUGH PRISM)

پرزم شیشے کا ایک شفاف جسم ہوتا ہے جس کی تین سلمیں ریکٹیننگار (Rectangular)اور دوسطمیں ٹرائی ایننگر (Triangular) ہوتی ہیں۔

قرائی این کار پر زم (Triangular prism) کی صورت میں خارج ہونے والی یا امر جنٹ (Emergent) رے والی یا امر جنٹ (Emergent) رے والسیڈ ہنٹ رے کے پیرائل ٹیس ہوتی (شکل 12.17)۔

میرے پرزم کے ور لیے اپنے اصل راستہ ہے جاتی ہے۔ انسیڈ ہنٹ رے PE نقط B پر انسیڈ بنٹ رے وہاتی ہے۔

انسیڈ بنس اینگل 'ا' بناتے ہوئے نارل کی طرف EFکے ساتھ ورفر کیک ہوجاتی ہے۔

رفر یکوڈ رے EF پرزم کے اندرایگل' ' 'بناتے ہوئے پرزم کے دوسرے رخ کی طرف پلی جاتی ہے۔ بیرے پرزم نے نقط F پرایگل' P' بناتے ہوئے باہر گل جاتی ہے۔ لہذا امر جنٹ رے FS انسیڈ بیٹ رے PE کے بیرالن نیس ہے بلکہ اینگل O کے برابر مز جاتی ہے۔ اینگل O کوائے گل آف ڈیوکی ایشن (Angle of deviation) کہتے ہیں۔

(Lenses) ينزز(Lenses)

لینز ایک انتہائی شفاف جسم ہوتا ہے جس کی دوسطوں میں کم از کم ایک سطح نیز حی یا کرّ و(Curved)ہوتی ہے۔لینززےجسم کی اٹھجاروشنگ کی رفریکشن کی وجہ ہے بنتی ہے۔آپٹیکل آلات مثلاً كيمر، آئى گلامز (Eyeglasses)، مائكروسكوپ، نيلى سكوپ اور پروجبكيرزيس لينززى مختلف اقسام استعمال ہوتی ہيں۔ لينزز كی مدد سے لا کھوں كی تحداد ميں لوگ واضح طور پر مختلف چيزوں كود كيداور بآساني پڑھ سكتے ہيں۔


لِنْرْزَكَ اقْنَام (Types of Lenses)


لینززی مختف اقسام میں۔وہ لینزجس سے گزر کر پیرائل انسیڈ عنف ریز ایک پوائٹ پر سے جاتی ہیں، کنویکس (Convex) یا کنور جنگ (Converging) لینز کہلاتا ہے۔ یہ لینز سینزے موٹا اور کناروں سے پتلا ہوتا ہے (شکل 12.18)۔وومری ہتم کے لینز سے گزرنے پر پیرائل ریز ایک پوائٹ سے پیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں سائل ہم کے لینز کو کئیو (Concave) یا ڈائی ور جنگ (Diverging) لینز کہتے ہیں۔ یہ لینز سینزے بتلا اور کناروں پر موٹا ہوتا ہے (شکل 12.19)۔

لِنزى اصطلاحات (Lens Termenology)


ر المسل المسكر (Principal Axis): سفيريكل لينزك دونون سطيس ايك سفير كا حصد موتى بي - لينزك دونون سينفرآف كرويج زك كزرف والى سيدهى لائن كو پرليل المكسو كيت جي (عمل 12.20) -

آ پینگل مینو(Optical Centre): پہل ایکس پر کینو کے بینو پر پواکٹ C کوآ پینگل مینو کہتے ہیں (شکل 12,20)۔











ر بر رفر یکش فو کس (Principal Focus): کنویکس لینز کے پرلیل ایکسو کے بیرالل ر بر رفر یکشن کے بعد پرٹیل ایکسو پرایک پواخٹ کا پرمٹ جاتی ہیں۔ اس پواخٹ کو پرٹیل فو کس یافو کل پواخٹ کہتے ہیں۔ اس لیے کنویکس لینز کو کنور جگا۔ لینز بھی کہتے ہیں۔ ککا یا لینز کی صورت میں پیرالل ریز لینز کے پیچھے ایک پواخٹ کا سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں جس کو پرٹیل فو کس کہتے ہیں (شکل 12.21)۔ اس لیے کنام لینز کو ڈائی ور جنگ لینز بھی کہتے ہیں۔



مرگری 12.4 ایک مفید سکرین کے سامنے ایک کوچکس مرد کی پوزیشن اس طرح ایٹے جسٹ کریں کہ پچوفا صلے پر پڑے ہوئے جم کی سکرین پر واضح ایسے نظر آئے۔ مثلاً ہم بیر تجرب کھی ہوئی کھڑ کی کے سامنے کر بچتے ہیں اور و بواریا سکرین پر اس کی ایسی حاصل کر سکتے ہیں (شکل 12.22)۔ لینز اور سکرین کے درمیانی فاصلہ کی پیائش کریں۔ بیافاصلہ قریباً لینز کے فوکل ایفکافہ کے برابر ہے۔ وضاحت کریں۔ (اشارہ: رے ڈایا گرام ہنا کیں)۔ ایسی کی ماہیت کیا ہے؟





على 12.22: كويكن ليفرى والل ليكنو الدادة مطوم كسالة طراية

پاورآف ليزز (Power of Lenses)

لينزى بإدراس كافو كالبقته كالث موتى ب،جبدة كالبقته ي يائش ميزز مي مو-

العن

فو کل کینگاچه (میشرزیس) / P = 1 کینزی یاور

لینز کی پاورکا SI یون ڈائی آیٹر (Dioptre) ہے،اے Dے ظاہر کیا جاتا ہے۔اگر کی پیائش میٹرز میں ہوقہ T D = 1 m ، ڈائی آ پٹرا ہے لینز کی پاور ہے،س کی فو کل لینگاتھ ایک میٹر ہے۔ کیونکہ کو یکس لینز کی فو کل لینگاتھ پوزیٹر و موتی ہے لہذا اس کی پاور بھی پوزیٹر ہوتی ہے۔جبکہ کئا و لینز کیا ورنیکٹر و ہوتی ہے کونکہ اس کی فو کل لینگاتھ کیٹر و موتی ہے۔

12.9 أي كى يناوث بذر يع لينزز


(Image Formation by Lenses)

مررز میں امیجو رفلیکھن کی وجہ سے بنتی ہیں۔ لیمن لینز ز میں امیجز رفریکشن کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اس کی وضاحت آ گے دے ڈایا گرام کی مدو سے کی گئی ہے۔

کنویکس لینز میں اٹیج بننے کے قمل کی وضاحت تمین ریز کی مددے کی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ شکل 12.23 میں دکھایا میاہے۔

- (1) پہل ایکسو کے پیرال رے لینزے فریکٹ ہونے کے بعد فوکل پوائٹ سے ازرتی ہے۔
 - (ii) آپٹیکل بینوے گزرنے والی رے بغیر مزے میدھی گزرجاتی ہے۔
- (III) فوكل يوانك ع كزرنے والى رے لينز سے رفر يكٹ ہونے پر پرٹهل ايكسو كے ويرائل موجاتى ہے۔


والی ورجک لیز زکوات میال کرتے اوے اس بات کی استیاد کریں کو کی گفتند اور کا کے عاصلہ کے ساتھ کیکیا کی ادارہ میں اے کی۔



LE SINICAL

(ائی آپتر کا استثمال آرہ آسان ہے۔ کینک آروہ یار کیا۔ کینوز کو ساتھ ملایا جائے تو جمعی یات انفرادی پادیز کا محمول کی شاکھ برچھم کو 2 دائل آپٹر کا گیئر کے ساتھ چوڑ کے برقورا معلوم جو بات کا کے محصوص کی یادر 2.35 دائل آپٹر ہے۔


كنكي لينزى رے والا كرام شكل 12.24 ميں وكھائي كئى ہے۔



كؤيكس لينزيس اثيج كى يناوث

(Image Formation in Convex Lens)

آپ کلاس مختم میں ایک کی بناوٹ بذر اید لینزز پڑھ مچکے ہیں۔ اب ہم مختفر آرے ڈایا گرام کی مدد ے کنو یکس لینزے مختلف مقامات پر پڑے ہوئے اجسام کی المجع کی بناوٹ کی وضاحت کرتے ہیں جیسا کے شکل 12.25 میں دکھایا گیا ہے۔






الرام كالمراكب المراكب المراكبة على المراكبة والمراكبة المراكبة ا



وائى دريث ليترك ب والإكرام بيشرائيد كالمعال ب عمل ساكا تعمل التي ب

2F F 61



ا قائم كي ميك ميدگاه جمل جامت عدى ب الل 12.25


12.10 انتج کی کوکیشن بذریعہ لینزا یکویش (Image Location by Lens Equation)

فرض کریں شکل 12.26 میں جم OP کنو میس لینز کے سامنے فاصلہ 9 پر پڑا ہوا ہے۔ پر ٹیل ایکسز کے پیرالل ایک رے PR رفر یکشن کے بعد فو کس F میں سے گزرتی ہے۔ ایک اور رے PC آ پیڈیکل سینٹر کا میں سے گزرنے کے بعد پوائٹ او پر پہلی رہے کے ساتھ ال جاتی ہے۔ اگر میٹل جم کے باتی پوائٹش کے لیے دہرایا جائے تو کینز سے فاصلہ 9 پرائیک الٹی اور رئیل امجے O'P' فتی ہے۔

آب می بین بینوز کار کی کری انتها ما از دگر کے ہیں۔ اللہ دیارہ کہاں کے اگر کی تھی کا لیکن بادیاری میں ہے۔ اس کی سلیس جمعت زارہ فہراد الگاں ادائی جان کے المہال کے انتقال کا گینز مواد موق ہے۔ اس کی تھیں جمعت زارہ فہراد موقی ہیں۔

W. Company

باریک لینز قارموادی لینز (کی موافی دروید کے برابر قرض کی جاتی ہے۔ بدائی وقت مناسب عود ہے جب اجسام اور انگو کا فاصلہ لینز کی موافق کی برنسیت میت زیادہ و



12.25

لینز ہے جم کے کمی فاصلہ کے لیے بینے والی ایک کا سائز کیا ہوگا؟ ایکنی کی ماہیت کیا ہے؟ لیعنی ایکنی رئیل ہے یا در چوکل ،سیدھی ہے یا النی؟ لینز فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان تمام سوالا ت کے جوابات معلوم کر کتے ہیں۔

لینز ہے جم کے فاصلہ واورا میج کے فاصلہ و کے درمیان لینزی فو کل لینگھے و کی صورت میں تعلق کولینز فارمولا کہاجا تا ہے۔ بینی

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$
(12.4)

ماوات (12.4) كليو اوركنوكيس لينزز وونول كے ليے قابل استعال ب- تاہم لينزز ب متعاقد سوالات كاخيال رحيس -

لنزز ك ليمروجه علامات

(Sign Conventions for Lenses)

فوكل لينكته

- ا كورجك لينزك ليه يوزيلي موتى ب

جسم كافاصله

- الرجم لينزى بائي طرف موقوم يوزيلي موتاب-
- الرجم لينزى دائي طرف بوقوم تعكيفيو موتاب-

2.1 Cm (C.

روشی کی تصور میات کے طالد کو ہم بلک کے ایا ۔

ایک کی وہ شائے جس کا تعلق انجو کی معادث ۔

عدد اب جو جو جر کی آباد سے کہ کار آئی ہے ۔

کے مکد اس کی خیاد انتظام اور لائٹر جو روشی کی دیے ۔

کو بیان کرتی ہیں کے دومیان شائل کی ہے ۔

جو میش کی تی چند اصولوں کی مدد ہے ہم محتق ۔

آلاے مشال لینوز ، مرد ، کیرے ، کیل سکوپ اور الیم کی عدد کی الکوپ اور الیم کی کی عدد کی الکوپ اور الیم کی حدد کی الکوپ کی عدد کی الیم کی کرانے ہیں ۔

ال والفائل كالما

کوریک لیز کے فائل النظمی کا اعلاء اللہ کے ایک ویاد کے لیے کرے شن کر کی سک مائٹ دائل ویاد کے مائٹ کرنے مورکہ لزار کا کرکھ کر کو کی کا انگا کا دیوار پر فائس کر لیا۔ لیزے دیواد سک قاصل کی پیائش کر لیا۔ اس سے آپ کو فائل لیکھ کا مزام اعداد دوروائے گا۔

اليح كافاصله

ريكل جم كى لينز ك واكيس طرف بن والى رئيل المج كے ليه ويزيني موتا ہے۔

على رئيل جم كى لينزك بالكي المرف بن والى ورجوك التي كي ليم وكليد و والله ورجوك التي كي ليم والله والله والماء

مثال 12.5: ایک آدئی جس کا قد m 1.7 ہے کیمرہ کے سامنے 2.5 m کر گڑا ہے۔ کیمرے کے اندر کنویکس لینز ہے جس کی فو کل لینگانتھ m 0.05 ہے۔ ایسی کا فاصلہ (لینز اور فلم کے در میان فاصلہ)معلوم کریں۔اور معلوم کریں کہا میں رئیل ہے یاور چوکل۔

مل: f = 0.05 m,p = 2.5 m,q = ?

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{0.05 \text{ m}} - \frac{1}{2.5 \text{ m}}$$

$$\frac{1}{q} = 19.6 \text{ m}^4$$

$$q = 0.05 \text{ m}$$

چونکدا نیج کافاصلہ پوزیڈہ ہے لبغدافلم پررئیل ایسی بنی ہے، جس کا فاصلہ نو کل لینگلتھ کے برابرہ۔ مثال 12.6: ایک کنکیو لینز کی فو کل لینگلتھ 15 cm ہے۔ لینز ہے جم کو کتنے فاصلہ پر رکھا جائے کہ اس سے بننے والی ایسی کالینز سے فاصلہ 10 cm ہو۔ نیز لینز کی میگئی کیکیشن معلوم کریں۔ حل: کنکیو لینز بمیشہ جم کی طرف ورچوکل اور سیدھی ایسی بھا تا ہے۔

لینز فارمولا استعال کرنے ہے

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$





یان اول گیرہ ایک لینز پھٹٹل گیرہ کی بہ نیست بہت مادہ ہے۔ بین اول گیرہ سکہ باکس کی ایک طرف ایک گام کا ما موداخ اول ہے۔ باکس کی دومری طرف انی اور شکل آج بی ہے۔

تعاشراكل أيكس

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{1}{q} + \frac{1}{f}$$

$$= -\frac{1}{(-10 \text{ cm})} + \frac{1}{(-15 \text{ cm})}$$

$$= \frac{1}{10 \text{ cm}} - \frac{1}{15 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{3 \text{ cm} - 2 \text{ cm}}{30 \text{ cm}^2}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{30 \text{ cm}}$$

$$\rho = 30 \text{ cm}$$

لبداجهم لینزی با تعی طرف cm 30 سے فاصلہ پر دکھا ہوا ہے۔

$$m = \frac{q}{p} = \frac{-10 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} = \frac{1}{3}$$
 میگفیکیفن $m = \frac{q}{p} = \frac{-10 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} = \frac{1}{3}$ میگفیکیفن $m = \frac{q}{p} = \frac{-10 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} = \frac{1}{3}$ میگفیکیفن $m = \frac{q}{p} = \frac{-10 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} = \frac{1}{3}$


12.11 كنززكااستعال

(Applications of Lenses)

اب ہم علق آ چلیل آلات مثلاً کیمرہ ، سلائیڈ پر دجیکٹر اور فوٹو گراف اِن لار جر میں لینز زے استعال سے بارے میں بتا کمیں گے۔

(Camera)

سادہ کیمرہ لائیں۔ پروف ہائس پر مشتل ہوتا ہے جس کے سامنے والے جسے بیس کنور جنگ کینز اور پیچلے جسے بیس روشن کو محسوس کرنے والی پلیٹ یافلم ہوتی ہے۔ جن اجسام کی فو ٹو کھینچنا در کار ہو لینز ان کی امیجو کوفو کس کرتا ہے۔ سادہ لینز کیمرہ بیس فلم اور لینز کے درمیان فاصلہ فلسڈ ہوتا ہے جو لینز کی فو کل لینکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ کیمرہ بیس جسم 25 سے دوررکھا جاتا ہے۔ اس طرب سے ایک رئیل ، الٹی اورائنہائی چھوٹے سائز کی المیجی بنتی ہے ، جیسا کہ کل 12.27 بیس وکھائی ویتا ہے۔




على 12.27 : كمروش التي كي بناوك

2- سلائيد پروجيكو (SLIDE PROJECTOR)


شكل 28. 12 سلائيڈيا مودى پر دجيكر كام كرنے كے طريقے كو ظاہر كرتى ہے۔ روشنى كے منبع كو كور بنگ ياكن مرر دوشنى كو بالكل جرائل وفليك كور بنگ ياكن ور بنگ ياكن ور بنگ ياكن ور بنگ ياكن ور بنگ ينزز رمشتل كرنے كے ليے استعال ہوتا ہے۔ كنڈ أمر (Condenser) دوعدد كنور بنگ لينزز رمشتل ہوتا ہے جو روشنى كو رفر يكث كرتا ہے۔ تاكد سلائيڈ كے تمام جھے پيرائل ريز ہے روشن ہوكيس۔ كنور جنگ لينز ايك رئيل ، بهت بوى اور النى ائتى مناتا ہے۔ ائتى رئيل ہونى چاہے تاكد اس كو سكرين پر پر دجيك كيا جا سكے۔ جم (سلائيڈ) پر دجيك كيا جا سكے۔ جم (سلائيڈ) پر دجيك الن بنتى ہے، اس ليے سلائيڈ كو الثا كے كرئيل ، بہت بوى اور النى ائتى بن سكے۔ كونك ائتى الن بنتى ہے، اس ليے سلائيڈ كو الثا كركيل ، بہت بردى اور النى ائتى بن سكے۔ كونك ائتى الن بنتى ہے، اس ليے سلائيڈ كو الثا كركيل ، بہت بردى اور النى النے بن سكے۔ كونك النے الن بنتى ہے، اس ليے سلائيڈ كو الثا كركيل ، بہت بردى اور النى النے بن علور برد كھے كيس۔

اگرین کی انتخاص کی جمامت کے برابر مواہ جم کا گؤیکس لینز کے سامنے قاصلہ کیا ہوگا؟ لینز کی یادر کتے ذائی آ پار ہوگی؟



3 (PHOTOGRAPH ENLARGER) عداد الالماد عداد الماد الماد

فونوگراف ان لار جری صورت میں جم کوع ہے زیاد ولیکن 26 ہے کم فاصلہ پر کھا جاتا ہے۔ اس طرح ہم ایک رئیل ، الٹی اور بہت بڑی انجیج حاصل کرتے جیں جیسا کہ شکل 12.29 میں دکھا فی و بتا ہے۔ حقیقت میں فونو گراف ان لار جرکا اصول سائنڈ پر وجیکٹر جیسائی ہے۔ فونو گرا قل جیم پرایک رئیل ، بہت بڑی اور الٹی امیج بنانے کے لیے اس میں کنویکس لینز کا استعال ہوتا ہے۔



عل 12.29: فوكراف إن لارير عن الكاكل عادك

12.12 ساده ما تیکروسکوپ (Simple Microscope)

میتنی فائیگ گلاس(Magnifying glass) ایک کنویکس لینز ہے جس کو انتہائی چھوٹے اجہام کی بہت ہوی ام مجو حاصل کرنے کے لیے استعال کیاجا تا ہے۔ لبندااس کوسادہ مائیکروسکوپ مجھی کہتے ہیں۔ جم کولینز کے نزدیک پڑئیل فو کس سے کم فاصلہ پردکھاجا تا ہے تا کہ ایک سیدھی، ورچوک اور بہت ہوی انتیج صحت مندآ کلے سے 25 cm کے فاصلہ پردیکھی جاسکے۔

ميكن قاعيك بإدر (Magnifying Power)

فرض کریں آنکھ کے نزد کی فاصلہ(Near distance) لی پریزا ہوا جم آنکھ کے ساتھ اینگل 0 بناتا ہے (شکل a-30-10)۔ اگر ہم جم کوآنکھ کے نزد کیا لے کرآئیں آو آنکھ کے ساتھ بننے والا اینگل 6 بڑھنے کی وجہ ہے آنکھ جم کو واضح طور پڑئیں دکھ کئی (شکل a-12.30) جم کو واضح طور پرو کیھنے کے لیے ہم آنکھ اور جم کے درمیان کو کیس لینز استعال کرتے ہیں ، اس طرح لینز آنکھ کے نزد کی فاصلہ پر جم کی بہت بڑی ور چوک انٹی بناتا ہے۔



 $M = \frac{\theta'}{\Omega}$ میلنی فائیگ یاور کا قارمولا ورج ذیل ہے: اس صورت يس ابت كياجا سكاب كرميكني فائيك ياوراس طرح عدوكي: $M = \frac{\theta}{\theta} = 1 + \frac{d}{f}$

جبد ولينز كافو كل لينكته اورال آكه كا قريبي فاصلب-فارمولات ظاهرب كديم فوكل لينكته ك لينزى ميكنى فائينك بإورز بإده موكى -

(Resolving Power) ريزولونگ ياور

كى آلے كى ريز داونك ياور سے مراداس كى وه صلاحيت بجس سے بيدوائتانى قريب قريب یڑے ہوتے اجمام یاروشی کے پوائٹ مورسز (Point sources) کے درمیان فرق کرتا ہے۔ دوانتائی قریب قریب پڑے ہوئے اجسام کود کھنے کے لیے ہم زیادہ ریز دلونگ پاور کا آلا استعال كرتے بيں مثلًا ہم زيادہ ريز ولونك ياور والى مائكروسكوپ كوائتبائي چھوٹے اجسام ويكھنے ك لیے اور ٹیلی سکوپ کودور دراز کے اجسام مثلًا ستاروں کود کیمنے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ 12.13 كمياؤ ثرمائيكروسكوب

(Compound Microscope)

كمپاؤند مائيكروسكوپ دوكنور جنك لينزز رمشتل موتى ب-ايك كوآ بجيكنو (Objective) اور دوس کو آئی چین (Eyepiece) کہتے ہیں ۔ یہ چھوٹے اجمام کی ساختی تشخیص کے لیے استعال ہوتی ہے(شکل 31 12)۔







ميكن فالفِك كالرابياليز بي النزك ي 一ついいいというと

#67000 = 140F

راحب میں میکی فاقیک گلاس کو یو کہ کو و جگ اینز ہے ہاتھ میں بکر کر کسی نہ بیٹے والی چڑے اور فوکس کریں۔ ان طرح سے میٹ کے اور دو تحق کا ایک گل نشان پڑجائے گا۔ نشان وہی کریں کہ میں جگہ ریشتان واقع یا جو چہے۔ میٹر داف لینز اور کے کے درمیان فاصلہ کی جائیں کریں۔ یہ فاصلہ اعداد الینزی فوکل انتخاف کے برای ہے۔

النافلة والخروان ال

على المجلل ينزى و كل التكويد البت الى وي المحافظة البت الى وي المحافظة البت المحافظة البت المحافظة ال

كمپاؤند مائيروسكوپ كي خصوصيات درج ذيل جين:

اس کی میکنی کیلیشن اسلے لینز کی میکنی کیلیشن کی برنسبت زیاد و بوتی ہے۔


بر آجيكنو لينزى فو كل لينكته كم بوتى بي يين f < 1 cm

الى چى كى فوكل لينكتھ، ع چدينتى مىز بوتى بـ

كمياؤ تذمائكروسكوب كالميكف كييش

(Magnification of Compound Microscope)

کمپاؤٹ مائیکروسکوپ کی میلی فیکیفٹ شکل 12.32 میں دکھائی گل رے ڈایا گرام کی مدوے معلوم کی جائی ہے والے مائی ہے۔ جاسکتی ہے۔ آجیکل کینز آئی ہیں کی فو کل لینگاتھ کے اندرایک چھوٹی می ایج 14 بنا تا ہے۔ یہ ایج آئی ہیں کے لیے ایک جم ہے، جس کی بڑی ایج 17 آجیکٹے لینز کی فو کل لینگاتھ کے باہر بنتی ہے۔



$$M = \frac{L}{f_n} \left(1 + \frac{d}{f_n} \right)$$

یہاں پر ۱ کمپاؤٹر مائیکروسکوپ کی اسبائی ہے جو کہ آجھیلٹیو اور آئی چیں کے درمیان فاصلہ ہے، ان آنکھ سے فائل انٹی کا نزدیک ترین فاصلہ ہے، اور ان الترتیب آجھیلٹیو اور آئی چیس کی فو کل لینگاتھ ہیں۔

كمياؤ تذما تكروسكوب كااستعال

كمپاؤنشمائنكروسكوپ بيكير يااور دوسرے انتهائي چھوٹے سائز كے اجسام كے مطالعہ كے ليے

استعال ہوتی ہے۔ بیسائنس کے تی شعبوں مثلا مائیرو بیالوجی، باننی ، جیالوجی اورجیفکس

(Genetics) مِن تَحقِقِي مقاصد كے ليے بھی استعال ہوتی ہے۔

(Telescope) مُثِلَى سَكُوبِ 12.13

فیلی سکوپ ایک آ پیٹیکل آلا ہے جو لینزز یا مررز کی مدد سے زیادہ فاصلے پرموجود اجسام کے مشاہدہ ك لياستعال موتا ب وكنور جنك مررز يرمشمل فيلى سكوب رفر يكننگ فيلى سكوب كهااتى ب (شكل 12.33) _ رفر يكنك فيلي سكوپ كا آجيكنو لينزجهم كى رئيل اميح بنا تا ہے _ جبكة إلى جي ورچۇل ائىج بناتا ہے ،جس كوآ كھے ديكھا جاسكا ہے۔

الما الملك ينوى وكل القعد الى وي ك وكل ليكت عالم ودور لي-بنة المجيكة لينزاورآني بين كورميان فاصله - 4 ULF + f. ولا ہے دور کے اللی اجمام کو و یکھنے کے لیے استنال بوتى ہے۔

4-01404

مثاب او في ب يكن اس من الجيكاء اورا في وي

و مخدا ارمنی عمل سکوب دفر بکلنگ کیل سکوب سے ك درميان اشافى لينزلك وتاب

لنزز كم كمينيض كي ميكي ليكييفن لينززك الذادي ميكن كي مامل مرب ك ماء وق



رفر یکٹنگ ٹیلی سکوپ کامل (Working of Refracting Telescope) ر فر يكنتك ملى سكوپ كى رے دايا كرام شكل 12.34 مي دكھا أن كى ب- جب كى دوريزے موت جم كى يوائث سات فوالى يرال ديرة جميك ليز كررتي بين و الجميك ليز كوس پالک رئل المج الم بنت ہے۔ بیائی آئی ہیں کے لیے جم کے طور پر کام کرتی ہے۔ اجلالو لیزے دورفاصلہ پر 1 کی ایک بہت بوی در چوک ایج 1 بنتی ہے۔

شلی سکوپ کی میگانی کیدهن (Magnification of Telescope)


ر فر یکننگ ٹیلی سکوپ کی میکنی میکیوشن رے وایا گرام کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔اس کا فارمولا ورج ذیل ب:

 $M = \frac{f_o}{f}$

67

ميري اطار ناسي

نیلی سکوپ ستاروں کو بیدا کر سے قبل و کھائی کیونک وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ کیل سکوپ کا ایم کا م ان کو مزید روائی کرتا ہے۔ کیلی سکوپ کی مدد ہے مرائم متادے بھی انظر آنے گئے ہیں۔ ٹیلی سکوپ کے بغیر رائے کہ آمان پر 3000 کئے۔ ستاروں کو وکیلے تکھیج ہیں۔ ایک چھوٹی ٹیلی سکوپ اس اقداد کو مام آگوری جوائے گئی سکوپ سے دیکھنا کہ دورہ بھر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہے کہ خلی سکوپ آگھوگی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہے کہ خلی سکوپ آگھوگی




12.14 انبانی آگھ (Human Eye)

(Accommodate) کرایا ہے۔


انسانی آگھ میں ایج کی بناوٹ شکل 12.35 میں دکھائی گئی ہے۔انسانی آگھ کیمرہ کی طرح کام کرتی ہے۔آگھ میں تصویر قلم کی بجائے ریمینا (Retina) پر بنتی ہے۔آگھ کا رفر کیٹنگ سسٹم کنور جنگ لینز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ لینزآ کھ کے ریمینا پرائیج بنا تا ہے جوآ کھ کے پیچھے روشن سے حساس ہونے والا بردوہے۔

کیر ویل فلم سے لینز کے فاصلے کو مناسب فوس کے لیے ایڈ جسٹ کیا جاتا ہے۔ آگھ کے لینز ک فوکل لینکھ میں خود بخود تبدیلی ہوتی ہے۔ روشی آگھ میں ایک شفاف جمل کے ذریعے داخل ہوتی ہے جس کو کار نیا (Cornia) کہتے ہیں۔ آئری (Irls) آگھ کا رنگ دار حصد ہے جو ریفینا تک کنٹینے والی روشی کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں ایک سوراخ ہے جس کے سینٹر کو ہو بل (Pupil) کہتے ہیں۔ آئریں دیو بل کے سائز کو کنٹرول کرتا ہے۔ زیادہ روشی میں آئریں، ہو بل کے سائز کو کم کر دیتا ہے جبکہ کم روشی میں یہ ہو بل کے سائز میں اضافہ کردیتا ہے۔ آگھ کا لینز گیک دار ہوتا ہے اور مختلف فاصلوں پر پڑے ہوئے اجسام کے مطابق خود کو ہم آئیگ



الل 12.35: اللا في آكو يس التي كي مناوت

||二二の単元の




جم ين والال المويت و يكف إلى الكالم المراب المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية الم

کیر دلینز کوظم کی طرف یافلم سے دوسری طرف ترکت دے کر کسی خاص فاصلہ پر موجود جم کی ایکی کولینز پرفو کس کرتا ہے۔ آگھ کا ، جم کی ایکن کور یفینا پرایلہ جسٹ کرنے کا مل مختلف ہے۔ اس کے اعصابی پٹھے لینز کے کردیچ (Curvature) اور فو کل لیکھتھ کو کنٹرول کرکے مختلف فاصلوں پر پڑے ہوئے اجمام کودیکھنے میں عدد سے ہیں۔

اگرجم آنکھے زیادہ فاصلہ پر ہوتورو ٹنی لینز کے اندرائے اصل رائے ہے کم مزتی ہے۔ اس مل کے لیے اعصابی چھے ڈھیلے ہوجاتے ہیں اور لینز کے کرو پچر کو کم کر دیتے ہیں ، اس طرح فوکل لینکاتھ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح ہے ریز ریٹھٹا پرسٹ جاتی ہیں اوراس پر دور کے جم کی ایک واضح اپنے بنتی ہے (شکل 12.36-2)۔

اگرجم آکھے کنزویک ہوتو اعصابی پھنے لینز کے کرویچ کو ہن حادیتے ہیں جس نے فوکل لینگاتھ کم ہوجاتی ہے۔ لہذا قریبی جم سے آنے والی ڈائی ورجٹ (Divergent) ریز لینز کے اندر مزید مزجاتی ہیں اور دینینا پرجا کریل جاتی ہیں (شکل 6-12.36)۔



الله 12.36: الناني آكدك الاموليش

ريفينا پرواض ائ بنائے كے ليا كھے لينز كے فركل ليكتھ من تبديلي كواكا موؤيش كتے ہيں۔

نو جوانوں کی آگھ میں اکا موڈیشن کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے جبکہ عمر کے ساتھ میں صلاحیت کم ہوجاتی ہے۔اکا موڈیشن کے نظائص کوآئی گلاسز میں مختلف حم کے لینز زاستعمال کر کے دور کیا جاتا ہے۔

الانكسادة

اہاں آگا کے جو اِل کے سائز شراکیا تبدیلی آئے گی ا (a) کی مدتنی شر (b) زیاد مدرثتی ش التفاقريب اورنقط الإير (Near point and Far point)

آ كوكا نظر يبجم كا آكوے كم ازكم فاصلب بس يربيد عينا برايك واضح المي بناتى ب-

جب ہم کتاب کو تکھوں کے بہت زیادہ قریب ہے پکڑ کرد کھتے ہیں تو پرنٹ بہم نظر آتا ہے کیونکہ لینز کتاب کو ٹو کس کرنے کے لیے خود کو اتنازیادہ ایڈ جسٹ نہیں کرسکتا (شکل 12.37)۔

اس فاصلہ کو لیسٹ ڈسٹینس آف ڈسٹنگٹ وژن Least Distance of Distinct)

(Vision بھی کہاجاتا ہے۔ آگھ کے نقط قریب ہے کم فاصلہ پر پڑے ہوئے جم کی تصویر مہم ہوتی
ہے۔ نارال بصارت کے حال لوگوں میں ابتدائی میں سالوں میں نقط قریب آگھ ہے قریباً کا 25 cm پر واقع ہوتا ہے۔ یہ 40 سال کی عمر میں قریباً cm اور 60 سال کی عمر میں اندازاً cm کے بی خاتی جاتا ہے۔

آ کھکا نظامید، دور پڑے ہوئے جم کا آ کھے زیادہ فاصلے جس پرآ کھا پی نارل مالت بی کمل فرس رکتی ہے۔

نارال نظر کا حافل شخص بہت دور کے اجسام مثلاً سیارے اور ستارے دیکھ سکتا ہے۔ لبندا ایسے شخص کا نقط بعید لامحدود فاصلہ پر واقع ہوتا ہے۔ اس حساب سے لوگوں کی اکثریت کی آبھیس نارل نہیں دور 1

12.15 بسارت کے نقائص (Defects of Vision)

آ کھی کا ایسا نقص جس کی وجہ سے بیدور کے اجسام کو واضح طور پڑئیں و کھیسکتی ، بصارت کا نقص کہلاتا ہے۔

بسارت کے فتائص تب رونما ہوتے ہیں جب آ کھ کا لینزسجے طور پر اکا موڈیٹ ٹیس کر پاتا۔اس طرح بننے والی انچومبم ہوتی ہیں۔

رْيبِ نَظري (Nearsightedness)


کچھ لوگ عینک کے بغیر دور کے اجسام کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ بصارت کے اس نقص کو قریب نظری (Nearsightedness) کہتے ہیں۔

آ کھ کاایا انتقى جس كى دجے بيدور كے اجسام كودا ضح نيين د كھ سكتى ، قريب نظرى كمالاتا ہے۔



بب جم نظار برياب

کفیک کینز زے وی مائی حاصل اوقے ایل جو میک سے او سے ایس یا انتہائی اور کی اور چولے کینز زیاہ راست کار نیا پر لگائے جاتے ایس کار نیا اور کینز کے درمیان آسوال کی باریک نے کینز کیا تھی کی مجانے کے سي تقص آ كھى آئى بال (Eyeball) كذا يا مير كمناب حد سازياده اونے كا وج سے اونا ب- اس وج سے دور كے جم سے آنے والى ريز ريفينا پرفوكس اونے كى بجائے اس كرما منے فوكس اور جاتى بيں اور ايك مجمم التي بنتى ب(شكل 8-12.38)۔



هل 12.38: رب ظرى على درست كرك كالمرية

اس تقص کو دور کرنے کے لیے عینک یا کنٹیٹ کیٹرز (Contact lenses) لگائے جاتے ہیں جن میں ڈائیور جنگ کینز زاستعال ہوتے ہیں۔ اس کینز کی وجہ سے اب دور کے اجسام سے آنے والی ریز آ تکھ میں داخل ہونے سے پہلے گئیل جاتی ہیں۔ ناظر کو بیدریز نقط بعید سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور ریٹینا پر فوکس ہوجاتی ہیں جس سے ایک داختے اس جاتی ہے (شکل 12.38-1)۔

العيدنظري (Farsightedness)

آ کھ کا ایسائقص جس کی وجہ سے بیزو یک کے اجسام کو واضح طور پڑئیں و کھ کتی، بعید نظری کہلاتا ہے۔


الی آکھ جب نظفریب کے مفاصلہ پر دکھی ہوئی کتاب کوفو کس کرنے کی کوشش کرتی ہے تواس کا فو کل لینکتھ ایک حدے زیادہ کم نیس ہوسکتا۔اس لیے کتاب سے آنے والی ریز ریفینا کے چیچے میم

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

نیادوز رفز کشن مداور کینز کو بلائے والی سطّی موتی ہے جہاں پر رفز کیٹیہ اولا کس کا فرق انجائی زیادہ موتا ہے۔

1 - 1 - 1 - 1

بینکوں کے لینزز پر ایک باریک جمل کی درگائی جاتی ہے ؟ کدروشن کی وہیکھن ند ہو۔ اس سے رفائیلد روشن کی مدسے ہوئے وال چک کوشم کیا جانا ہے۔ ائتے بناتی ہیں (شکل ہ-12.39) اس تقص کو دور کرنے کے لیے مینک میں مناسب تورجگ لینز لگایا جاتا ہے۔ لینز نزویک پڑے ہوئے جم سے آنے والی دیز کو کنورج کرویتا ہے جس سے دینیا پرائیج بنتی ہے۔ دیز نقط قریب سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں جو کدر یفینا پرایک واضح ورچوک اائتے کا باعث بنتی ہیں (شکل ما-12.39)۔



على 12.39: بيونظري كانتس كونم كري كالمرية

فلاصد

جب روثنی ایک میڈیم سے گزرتے ہوئے دوسرے میڈیم کی سطے سے ظراتی ہے تواس کا پھھے حصہ پہلے میڈیم میں واپس اوٹ آتا ہے۔اس عمل کوروشنی کی فلیکھن کہاجاتا ہے۔روشنی کی فلیکھن کے دوقوانین ہیں:

(i) انسیڈ بنٹ رے وفلیکوڈرے اور نارل تیوں ایک بی پلین میں واقع ہوتے ہیں۔

(ii) اینگل آف انسید نیس اُ اوراینگل آف فلیکشن ۴ برابر موتے میں لیعنی ۲ = اے

🖈 ہموار مطحوں کی طرح سفیریکل مطحیں بھی روشنی کو فلیکشن کے دونوں قوانین کے مطابق رفلیک کرتی ہیں۔

🖈 مررز میں امیجو کی بناوٹ فلیکشن کی وجہ ہے ہوتی ہے جبکہ لینز زمیں امیجو کی بناوٹ رفریکشن کی وجہ ہے ہوتی ہے۔

🖈 اليى مساوات جومرر يالينز يجم كے فاصله م، ائتج كے فاصله م اور مرر يالينزى فو كل لينكند كوك درميان تعلق كو ظاہر كرتى ہے،

 $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ $\sqrt{\frac{1}{p}} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$

مفریکل مردیاباریک لینزی میگفیلیفن ایج کی بلندی اورجم کی بلندی کودمیان نسبت ب_ یعنی

 $m = \frac{1}{m}$ میگر فیکیفن $m = \frac{h_0}{h_0}$

کسی لینزی فو کل لینگتھ (میٹرز میں) کے الت کو لینزی پاور کہتے ہیں۔ یعنی فو کل لینگتھ (میٹرز میں) ا = P لینز کی پاور
لینز کی پاور SIV یونٹ ڈائی آپٹر ہے، اے D ے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر آ میٹرز میں ہوتو "SIV اپندا ایک ڈائی آپٹرا ہے
لینز کی پاور ہے جس کی فو کل لینگتھ ایک میٹر ہے۔

🖈 کسی میڈیم کارفریکٹیواٹریکس روشن کی ہوا میں سپیڈے اور روشنی کی میڈیم میں سپیڈ ماکے درمیان نسبت ہے۔ لبذا

ہوا میں روشن کی سپیڈ میڈیم میں روشن کی سپیڈ

روشی جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہوتی ہوتا ہے رائے سے مڑجاتی ہے۔اسے روشی کی رفریکشن کہتے ہیں۔

🏚 روشن کی رفر یکشن دو قوانین کے تحت ہوتی ہے، جن کورفر پکشن کے قوانین کہاجا تا ہے۔ ان کو یول بیان کیاجا تا ہے:

(i) انسیڈ بندے رے ، رفر میکاڈر ساور ایوا تحث آف انسیڈ بنس پر نارش تینوں ایک بی پلین میں واقع ہوتے ہیں۔

(ii) اینگل آف انسید بشن ائے sin اور اینگل آف رفریکشن اے sin کے ورمیان نبت کونسٹنٹ ہوتی ہے۔

- ☆ تحمى كثيف ميذيم ميں اينگل آف انسيذينس كي وه مقدار جس براينگل آف رفريكشن 90° ہو، كريثير كل اينگل كبلاتا ہے۔ جب اينگل آف انسیڈ بنس، کریٹیکل اینگل سے برا ہوجائے تو کوئی رفریکٹن نہیں ہوتی بلکہ تمام روشنی کثیف میڈیم میں واپس وفلیک ہوجاتی ہے۔ ال عمل كوروشى كى توشى النوش فليكش كهته بين-
- سمیل مائیکروسکوپ جے میکنی فائیگ گلاں بھی کہتے ہیں ،ایک کنویکس لینز ہے اے چھوٹے اجسام کی ساخت کے مطالعہ کے لیے استعال کرتے ہیں۔اس میں دو کنور جنگ لینز ہوتے ہیں، بعنی آ بجیکٹیو اور آئی ہیں۔
- ٹلی سکوپ ایک آپٹیکل آلا ہے جولینززیا مررز کے ذریعے دور کے اجسام کا مشاہدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔الیم ٹیلی سکوپ جس میں وو کنور جنگ لینز ہوتے ہیں رفر کیٹنگ ٹیلی سکوپ کہلاتی ہے۔ جبکہ ایسی ٹیلی سکوپ جس میں آ جیکٹیولینز کی جكه يركنكو مرراستعال بوتاب، رفليكنك فيلى سكوب كبلاتى ب_
- ميتني فائينك ياور جهم كوآ پشكل آلے ، كيف رائي كآ تكور بنے والے اينكل اورآلے كے بغير جم كے آكھ ربنے والے اينكل
- سن آلا كى ريز داونك ياوراس كى دوصلاحيت بين كى دجه بيد دوقريب قريب يؤي بوع اجسام كردرميان فرق كرسكتا ب
- آ تھے کا و فقص جس کی وجہ سے بیدور کے اجسام کی رہے تا پر واضح انچونہیں بناسکتی قریب نظری کہلا تا ہے۔ اس تقص کودور کرنے کے لیے عینک یا کنٹیکٹ لیٹزز ، جن میں ڈائیور جنگ لیٹزز ہوتے ہیں ،استعمال کیے جاتے ہیں۔اس کی وجہ سے دور ك اجسام سے آئے والى ريز آ كھ ميں واقل ہونے سے پہلے كھيل جاتى ہيں جس سے ديھينا پرواضح المج بنتی ہے۔
- آ تکھ کا و نقص جس کی وجدے بیقریب کے اجسام کی ریٹینا پر واضح انجو نہیں بناسکتی ، دور نظری کہلاتا ہے۔ اس نقص کودور کرنے کے لیے مناسب كنور جنك لينز كااستعال كرتے ہيں۔

ال تحالى سوالات

- 12.1 دے گئے انتخابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔
- (1) روشی کی رفریکشن کے دوران مندرجہذیل میں ہوتی؟
- (۱) ای کامت (ب) ای کی پیڈ
- (ج) اس کی فریکوینسی (و) اس کی و رکعتگتھ
- (ii) ایک کورجگ مردکاریدیس 20 cm ب-بیمرد 30 cm کافاصلہ پرایک رئیل ایج بناتا ہے جم کافاصلہ کیا ہوگا؟
 - 7.5 cm (_) - 5.0 cm
 - 20 cm - 15 cm (飞)

ایک جسم کنکیو مرر کے مینفرآف کرویچر پر پڑا ہے۔ مررے بنے والی ایک کی پوزیش ہوگی:	(iii)
(۱) سينوآف کرو يچر په باير کی طرف (ب) سينوآف کرو يچر پ	
(ح) سينفرآف كرويجراور فوكل بوائت كدرميان (د) فوكل بوائت بر	
ایک جم کویکس مرد کے سامنے 14 cm کے فاصلہ پر پڑا ہے۔ ایج مرد کے بیچھے 5.8 cm پنتی ہے۔ مرد کا فو کل لینکافتہ کیا ہے؟	(iv)
- 20 cm (ع) - 9.9 cm (ك) - 8.2 cm (ب) - 4.1 cm (۱)	
ند میس آف رفر یکشن کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟	(v)
(۱) فو کل لینگلتھ پر (ب) روشن کی سپیڈ پر	
ق) امیح کے فاصلہ پر (ر) جم کے فاصلہ پر	
کنو یکس لینز سکرین پر مس قتم کی این بینا تا ہے؟ ا	(vi)
ا) الني اورريكل (ب) الني اورور چوكل)
ح) سيدهي اوررئيل (د) سيدهي اورور چوکل)
سانی آنکه کا کنور جنگ لینز دور کے جسم کی کس تھم کی ایسی بنا تا ہے؟	(vii)
ا) رئیل،سیدهی جمم کی جسامت کے برابر (ب) رئیل،الٹی،بہت چیموٹی) .
ج) ور چوک سیدهی، بهت چیونی (و) ور چوک ،الٹی، بهت بری	
بمرہ میں جوامیح بنتی ہے وہ ہوتی ہے: ا) رئیل الٹی اور بہت چھوٹی (ب) ورچؤل بسید حی اور بہت چھوٹی	(viii)
ج) ورچوک سیدهی اور بهت بوی (و) رئیل النی اور بهت بوی	
رگلاس سے روشنی کی رے ہواکی سطح سے اس طرح فکرائے کہ اس کا انسیڈ بینٹ اینگل ، کریٹیکل اینگل سے بواہواتور سے ہوگی:	
) صرف رفر یک (ب) صرف رفلایک)
ن) کچورفریک اور پچورفلیک (د) صرف دال فریک)
نی کی رے جب پانی سے ہوا میں واخل ہوتی ہے تو اس کا کریٹی کل اینگل °48.8 ہے۔ اس کا مطلب ہے کرروشنی کی تمام ریز	(x)
ن کا اینگل آف انسیڈینس اس اینگل ہے براہوگاوہ:	
) جذب ہوجائیں کی (ب) تمل طور پر فلیک یوں گ	
5) ان کا پچه حصد فلیک اور پچه حصه ٹرانسم دیوگا (د) تھمل طور پرٹرانسم دیوں گ 25)

سوالات كاعاده

12.1 روشنی کی را کیفن سے کیا مراد ہے؟ ایک جموار طح پر روشنی کی وفلیکھن کی وضاحت ایک ڈایا گرام بنا کرکریں۔

12.2 فليكفن مين استعمال مونے والى مندرجة على اصطلاحات كى تعريف كرين:

(ii) عارل (iii) اينگل آف انسيذين (iii) اينگل آف رانسيد

12.3 وللكفن عرقوانين بيان كرير بذريع كراف آپ كس طرح ان كى تقيد يق كر سكتے إين؟

12.4 روشنی کی رفز پکشن کی تعریف کریں۔ پیرالل سائیڈ زوالے شفاف میلیریل سے روشنی کے گزرنے کے قبل کی وضاحت کریں۔

12.5 رفر يكشن مين استعال بوت والى مندرجة على اصطلاحات كي آخريف كرين:

نگلآف اندفیش (ii) اینگلآف فریکشن

12.6 سمی میٹیریل کے رفر پیٹیوا نڈیکس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک ریکھینگار گان سلیب کے رفریکٹیوا نڈیکس کی پیائش کس طرح کریں ہے؟

12.7 رشنی کی رفریکشن کے قوانین بیان کریں۔ان کوریکھینگار گائی سلیب اور پن کی مدد سے س طرح ثابت کیا جاسکتا ہے؟

12.8 ٹوٹل انٹوٹل ولکیشن کی اصطلاح سے کیامراد ہے؟

12.9 توثل انتزقل فليكشن كي شرائط ميان كري-

12.10 كريليكل اينكل بي مراوع إكريليكل اينكل اور فريكيوانديكس كورميان تعلق كي مساوات اخذكري-

12.11 آپٹیکل فائبرزے کیامرادہ؟ بیان کریں کہ روشنی مس طرح ٹوٹم انتزال فلیکشن کے ذریعے آپٹیکل فائبرز میں ہے گزرتی ہے۔

12.12 لينزز مي استعال بونے والى مندرجة ذيل اصطلاحات كى تعريف كريں:

(i) رئيل ايكس (ii) آپليكل سينتر (iii) فوكل لينكاهيد

12.13 كؤيكس لينزاورككم لينزك پرتيل وسم كيامراد ب؟ اپنے جواب كى ڈايا گرام كى ذريعے وضاحت كريں-

12.14 میان کریں کر دوشی کنویکس لینزے کس طرح رفریکٹ ہوتی ہے۔

12.15 رے ڈاما کرام کی مدوے آپ کنور جنگ لینز کا بطور میکنی فائینگ گلاس استعمال کس طرح و کھا سکتے ہیں؟

12.16 ایک سکد کنور جنگ لینز کے فوکل پوائٹ پردکھا ہوا ہے۔ کیاا مج بنے گی؟اس کی ماہیت کیا ہوگی؟

12.17 رئل اورور چوکل الميح كورميان كيافرق ب؟

12.18 كنور جنك لينزرئيل جم كي ورچول البيج س طرح بناتا ب؟ وَالَّي ورجنگ لينزرئيل جم كي ورچونل البيج س طرح بناتا ب

12.19 لینزی یاوراوراس کے بینٹ کی تعریف کریں۔

12.20 كاس برزم ميں بروشنى كرزرنے كمل كى وضاحت كريں اوراينگل آف ديوى ايشن كى پيائش كريں-

- 12.21 ريز ولونك پاوراوريميني فائينگ پاوركي اصطلاحات كي تعريف كرير.
 - 12.22 مندرجرويل كے ليےدے والاكرام بناكين:
- (i) ساده مائيكروسكوپ (ii) كمپاؤنڈ مائيكروسكوپ (iii) رفريكٽنگ ميلي سكوپ
 - 12.23 مندرجه ذيل آبي كل آلات كي ميكني فائينك ياورلكس
- (i) ساده مائیکروسکوپ (iii) کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ (iii) رفریکٹنگ ٹیلی سکوپ
 - 12.24 نارل انسانی آنکھ میں انجیج کی بناوٹ کورے ڈایا گرام کی مدوے دکھا تیں۔
 - 12.25 قريب نظرى اور بعيد نظرى سے كيام راد بي؟ ان فقائص كوكس طرح دوركيا جاسكا بي؟

اعلى تصوراتي سوالات

- 12.1 ایک آدمی پلین مرر کے سامنے ابنا بائیاں ہاتھ اوپر اٹھا تا ہے۔ لیکن مردیش اس کی ایج وائیاں ہاتھ اٹھا تی ہے۔ وضاحت کریں کہ ایسا کیوں ہے؟
 - 12.2 این الفاظ میں وضاحت کریں کدروشن کی و یوز دومیٹیر ملز کو ملانے والی لائن پر رفر مکٹ کیوں ہوتی ہیں؟
- 12.3 وضاحت کریں کہ پانی کے اندر چھلی اپنی اصل گہرائی سے مختلف گہرائی پر کیوں دکھائی ویتی ہے۔ کیابیاصل گہرائی سے کم بازیادہ گہرائی پرنظر آتی ہے؟
 - 12.4 ككومررزمك أب ك ليموزون بوت بين يانين؟ كيون؟
 - 12.5 زیادہ ترکاروں کا ڈرائیور کی طرف والامرر پلین یا کنکیومرد کی بجائے کو یکس مررکیوں ہوتا ہے؟
- 12.6 جب ماہرین چشم کا تشخیصی کمرہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے مریضوں کی نظر چیک کرنے کے لیے مرراستعال کرتے ہیں۔وضاحت کریں ووالیا کیوں کرتے ہیں۔
 - 12.7 لينزى مونائى اسى فوكل لينكته كوكس طرح متاثر كرتى ب؟
 - 12.8 كورجنگ لينزكن شرا تط كتحت ورچوكل الميج بنا تا ہے؟
 - 12.9 كنورجك لينزكن شرئط كے تحت جم كى جمامت كے برابرايك رئيل الميج بنائے گا؟
 - 12.10 جم زياده فو كالبيكتيد ع جيكليو لينزوالى رفر يكتنگ ميلي سكوپ كيون استعال كرتے بين؟

شالى سوالات

12.1 کنویکس مررک سامنے 10 cm پر پڑے ہوئے ایک جم کی اٹٹے ، مررک پیچے 5 cm پر پنتی ہے۔ مررکی فو کل لینگلتھ کیا ہوگی؟ (10 c m)

ے 10.5 cm كفاصله پر پڑا ہے۔ اگر مرد كى فو كل لينكند m 16 موتو	ع 30 اونياجيم ڪئيومرر-	12.2 آیک m
(a) 30.54 cm (b) 87.26 cm) انت كا او تهال كيا مول؟ (b)	المج كهال بن كى؟	(a)
وے جسم کے امیح کی او ٹیجائی جسم کی او ٹیچائی کے برابر ہے مگرامیح اللی ہے۔ مررکی فو کا کینگاتھ کیا ہوگی؟	ردے 20 cm رے	123 أيكنكوم
(10 cm) سلد پر پڑا ہاوراس کی ایج مررکے بیچے 5.66 cm معلوم کریں۔		
(-6.77 cm, اکویکس اور (-6.77 cm)		
13.5 ب اس كرما من ركى بوع جمي كى التي مررك ينتي 11.5 cm ي د كها كى ويك	س مرر کی فوکل کینگتھ cm	ء 12.5 ایک توکی
(77.62 cm) -U	و کامررے فاصلہ علوم کر	3.4
8.7 ب، ے ایک امنی حاصل ہوتی ہے۔ جسم کی او نچائی 13.2 cm ہے اور بیررے	مررجس کی فو کل کینگھتھ cm 19 کے فاصلے پر ہے	12.6 ایک تکلیو
معلوم كرير - (b) اگرجهم مررت دو گنافاصلے پرواقع بولواجيج كى او نچائى معلوم كريں -		
((a) 15.84 cm, 10.83 cm (b) 3.84 cm) استعال کرتی ہے جس کاریڈیس آف کرو پیجر 38 cm		
؟ (b) اگرنبیله کامررے فاصلہ 50 cm موتواس کی ایج کہال پردکھائی دے گی؟	مررکی فو کل کینکتھ کیا ہے	(a)
(الى (a) 19 cm (b) 30.64 cm (c) (الى (a) 20 cm (b) 30.64 cm (c) (الى يَعْدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا	اميج سيدهي موگ ياالثي؟	(c)
ئۆيكى لىنزجى كى فوكل لىكى دە دە دە دە دە دە كەناصلە بريرا ب-الىنى كى يوزىش	جس کی اونچائی 4 cm 4 ہے	12.8 ايك جيم
لی ایت کے بارے میں بتائے۔ (ای ریکل ، الٹی اور بڑی ہے ، 24 cm , 8 cm		
ہے، کنکو لینزجس کی فوکل لینگاند cm 15 ہے، ہے 20 cm کے فاصلہ پر پڑا ہے۔امج کی پوزیش	اجس کی اونچائی 10 cm۔	12.9 ايپ جم
ماہیت کے بارے میں بتاہے - (ایک ور چکل اسد می اور بہت بزی, 8.57 cm, 4.28 cm)	ت معلوم کریں۔ نیزامیج کی	اور جسام
crr 6 ہے، جسم کی جسامت سے تعن گناجسامت کی درچوک ایجی بنا تا ہے۔ لینز کو کہال پر رکھنا جا ہے؟	بس لينزجس كيانو كاللينكتهر	12.10 أيك كنوي
(4 cm) ٹام پر کلراتی ہےاور 35° کاایٹال بناتی ہے۔اگر مائع کارفر یکٹیوانڈیکس 1.25 ہو تو ایٹال آف ماکہ ان ڈیمارائٹ کے میں ان کہ ملک ایٹال معلمہ کر میں	روشیٰ کی رےایک مائع کی آ	12.11 ہوا ہے
والوما يكوال الان يحدر حيال المساحل والرياب المساحل والرياب المساحل والوما يكوال المساحل والمراجل المساحل والوما	المواري - عربال اوره	0 -/2
لینز ہے جہم کو کتنے فاصلہ پر رکھا جائے کہ رئیل اورجہم کی جسامت ہے دو گنا ہو کا ایک حاصل ہو؟ (30 cm)	ئس لينزک پاورD 5 ہے۔	12.12

اليكيرونيكسل

طلبہ کے علمی ماحسل انتائج

Continue to the state of


- 🖈 مادو قربات كي مدوس بيان كريكس كماليكترك جاري س طرح بيدا بوتا باوراس كي موجود كي كاينة كي جاريا جاسكتا بـ
 - الأكشن كذريع البكروميك جارجك كالوجريات عابت رسيل
 - الله على المرتكيس كد الكشرك جارج كي دواقسام بين (يوزيلي اورتكيليو)_
 - الكثروسكوپ كى بنادث اوركام كرف كااصول بيان كرعيس -
 - الله كولب كالون كاتعريف اوروضاحت كرمكيل-
 - 🖈 كولمب كا قالون استعال كرتيج بوئ اليكثر دمليفك جارجز محتفلق مشقى سوالات عل كرسكيس_
 - ☆ الكثرك فيلذاورالكثرك فيلذائينس كاتعريف رسيس -
 - المن الكيرك الميلا وزين وارتكيوهاري كالكثرك فيلذ لائز كافاك ياكيس
 - اليشرو عيك بوينفل ك تصوركوبيان كرسيس-
 - الكثرك يولفل كريون، وول كاتعريف ركس
 - الله المركبين كديدينفل وفريس وراصل في يونك جارج منطل مون والى الرجى كرابرب-
- ایک ایک عالت بیان کرسیس جس سے پند چل سکے کہ عقبک الیکٹریسٹی فطرناک ہے، نیزبیان کرسیس کرس طرح احتیاطی تدامیر کے وربعے عقبک الیکٹریسٹی کومحفوظ طریقے ہے اُسچارج کیاجا سکتا ہے۔
 - 🖈 ييان كرسكين كركوسير ايك جارج سنوركرن والاآلاب-
 - الم کیسی شین اوراس کے بونٹ کی تعریف کرسکیں۔
 - الم يريزاوري اللطريق عرور على كوييززى مسادي كوي فينس كافارمولاا خذ كركيس
 - المريزاوري الل طريقے يور ع كاكويورزى مادى كوي فين كافارمولا استعال كرتے ہوئے مشقى سوالات على كريسي

طلبك يخفيقي مهارت


طلبان قائل موجائي كرك

- الكثرو منطك جارجك كابين كرف (spraying of paint) اوركروكوا كفاكرف (dust extraction) مين استعال كي وضاحت كرسكين
 - الكثريك الات من كوييز زك استعال كي فيرت تاركسين





ال 13.2 وياد كال مدون أو كال كال المال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال المال كالمال المال كالمال المال كالمال المال كالمال ك



هل 13.3: با على كى ملاث كو كعال سادر هفت كى ملاث كوريقى كيز ساس والزار قريب لا كي الودواكيد ودر ساكونشش كرتى إلى

اس بون میں ہم ساکن چارجز کی مخلف خصوصیات جیسا کدالیکٹرک فوری، الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوئیشل وفیرہ کو بیان کریں گے۔ساکن حالت میں چارجز کی خصوصیات کا مطالعہ الیکٹر وضیکس یا مفیک الیکٹریسٹی کہلاتا ہے۔ہم مفیک الیکٹریسٹی کے پچھ استعال اور اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تد اپیر کے بارے میں بچی پڑھیں گے۔

13.1 الكثرك جارج كويداكرنا

(PRODUCTION OF ELECTRIC CHARGES)

اگرہم ایک پلاسٹک کی تقلمی کو بالوں میں پھیرنے کے بعد کا فذکے چھوٹے تھوٹے گلاوں کے قریب لا کمی تو بیان کو اپنی طرف کھنچے لگتی ہے (شکل 13.1)۔ ای طرح جب شیشے کی سلاخ کو کئی ریشم کے کپڑے ہے۔ رگز اجائے تو بیسلاخ بھی کا فذکے گلزوں کو اپنی طرف کھنچے لگتی ہے۔ اشیاجی کشش یاد فع کی بین صوصیت الکیٹرک جارج کی وجہ سے ہوتی ہے جو کسان پر دگڑ کی وجہ سے ہوتی ہے جو کسان پر دگڑ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واسلامی کا تاہے۔

ہم ایک نیوزل جم کو دومرے نیوزل جم ہے رکو کر بھی الیکٹرک چارج پیدا کر سکتے ہیں۔
درج ذیل سرگرمیوں سے ٹابت ہوتا ہے کدرگز کی وجہ دوہم کے چارجز پیدا ہوتے ہیں۔
مرگزی 13.1 پائٹ کی ایک سلاخ لیں۔اسے پٹم (Fur) کے ساتھ رگز کر افتی حالت میں
ریشی دھاگا کے ساتھ لافکا دیں (شکل 13.2)۔اب پیاسٹک کی ایک اورسلاخ کو کھال کے ساتھ
رگز کر پہلی سلاخ کے قریب لائیں۔آپ ویکھیں کے کہ بیا تک دوسرے کو دفع کرتی ہیں۔اس سے
رینتیجہ اخذ ہوتا ہے کدرگز کی وجہ سے دونوں سلاخوں میں چارج پیدا ہوجا تا ہے۔
سرگری 13.2 شخصے کی ایک سلاخ لیں اور جس کوریشی کیڑے کے ساتھ درگز کر افتی حالت میں
لافکا دیں۔ جب ہم کھال کے ساتھ درگز کی گئی پیاسٹک کی سلاخ کو دھائے کے ساتھ درگز کر افتی حالت میں
سلاخ کے قریب لاتے ہیں تو یہ دونوں سلاخیں ایک دوسرے کوشش کرتی ہیں (شکل 13.3)۔
سلاخ کے قریب لاتے ہیں تو یہ دونوں سلاخیں ایک دوسرے کوشش کرتی ہیں (شکل 13.3)۔
سپلی سرگر می میں دونوں سلاخیں پیاستان کی ہیں اور دونوں کو بی کھال سے درگز اگیا ہے۔ کیونک

دونوں سلامیں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں اس لیے ہم بیفرض کر سکتے ہیں کہ دونوں سلاخوں پر ایک بی قتم کا جارئ پیدا ہوتا ہے۔

دوسری سرگری میں دونوں سمانیس ایک جیسی ٹیش ہیں اور ایک دوسرے کوئشش کرتی ہیں۔ اس سے
پی ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں سمانوں پر ایک جیسا چارج نہیں ہے۔ بلکدان کی اقسام ایک دوسرے
کے تالف ہیں۔ ان تالف چارج کو پوزیلج اور تیکیلج الیکٹرک چارج کہتے ہیں۔ رگڑ کے قمل کے
دوران ٹیکیلج چارج ایک جم سے دوسرے جم پر خطل ہوجاتا ہے۔
مندرجہ بالاسرگرمیوں سے ہم بینتیجا خذکرتے ہیں کہ:

- ان کمی جم کی دو بنیادی خصوصیت ہے جس کی بناپر دو دوسر ہے جم کو کشش یا د فع کرتا ہے۔
 - (۱۱) مخلف اجمام پررگزگ وجدے دو طرح كا جارئ بيدا موتا ب
 - (iii) ایک بیے چار 77 بیشا یک دومرے کودفع کرتے ہیں۔
 - (iv) خالف جار جز بيشايك دومر كوكشش كرتے إلى-
 - (v) دفع كرن ك شوصت كى جم يرجاد ن كى موجود كى كوظا بركرتى بـ

13.2 الكِرُوطِيكِ الدِّكُشُن

(ELECTROSTATIC INDUCTION)

مركرى 13.3 اگرايك چارئ شده بالمنك كى سلاخ كوابلومينيم كى نيوقرل سلاخ كقريب لايا جائة تو يدونوں سلاميں ايك دوسرے كوئشش كرتى جيں (شكل 13.4) - چارج شده اور فير چارج شده سلاخوں كدرميان شش سے ظاہر ہوتا ہے كدونوں سلاخوں پر فالف چارج ہے۔ ليكن بيدرست تين ہے - چارئ شده بالمنك كى سلاخ كى وجہ سے نيوقرل ايلومينيم سلاخ كايك مرے پر پوزيني اور دوسرے مرے پر تيكينيو چارج بيدا ہوجاتا ہے ليكن ايلومينيم پر چارج كى كل مقدار صفرى رہتى ہے - اس كا مطلب ہے كہ كى جسم پر نيف (Net) چارج كى موجودگى كا پيد كانے كے ليے كشش كامل كانى نيس ہوتا۔


(۱) کیا رئیٹی کیڑے ہے رگڑی کی شخصے کی ملاٹ پر پازیلی جارت کی مقدار ریشی کیڑے پر موجود کیلیلی جارت کی مقدار کے برابر ہوتی ہے؟ (ii) ایک نیوزل شخصے کی ملائے کو پرزیلی جارت شدہ شخصے کی ملائے کے ترب لائے سے کیا ہوگا؟





عظ حم ي واروز كشش كرت إن





سرگری 13.4 دو دوحاتی سفیر ز ۱۵ اور ۱۵ کو انسولید شیند ز پراس طرح نصب کردی که ده ایک دوه ایک دوم رکبی که ده ایک کوشش کری ، جیسا که شکل (3.5-13) میں دکھایا گیا ہے۔ اب ایک پوزیلی طور پر چاری کی سلاخ کوشفیر ۸ کے قریب لائمی (شکل 13.5-13) - بیسلاخ نیکیلی چاری کوشش جبکه پوزیلی چاری کو دفع کرے گی ۔ سفیر ۸ کی بائمیں سائیڈ پر تیکیلی جبکہ سفیر ۱۵ کی دائمیں سائیڈ پر لیکیلی جبکہ سفیر ۱۵ کی دائمیں سائیڈ پر پوزیلی چاری پیدا ہوجاتا ہے۔ اب سلاخ کوسفیر ۸ سے دور بٹائے بغیر، سفیر ز ۸ اور ۱۵ کا درمیانی فاصلہ تحدور اسا بوجادی ۔ اب سلاخ کوسفیر زکا مشاہدہ کرتے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مخالف درمیانی فاصلہ تحدور اسا بوجادی ۔ دانوں سفیر زکا مشاہدہ کرتے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مخالف حوارج کیسال طور پران کی سطی بر مقدیم ہوجاتے ہیں (شکل 2.5-13.5)۔

اس عمل ے دھاتی سفیر زیر برابرلیکن مخالف جارئ پیدا ہوجا تا ہے۔اس طریقے ہے اجسام کو جارئ کرنے کے مل کوالیکٹر وسفیک افذکشن کہتے ہیں۔

لبذاتهم اليكثرو عيلك الأكشّ كي تعريف اس طرح كرسكة بين:


کی جارج شدوجهم کی موجودگی میں ایک انسولیاد کند کر کے ایک سرے پر پوزیلی اور دوسرے سرے پر میکیٹیو جارج اندیوس کرنے کے اس کو الیکٹر و مفیک اندکشن کہتے ہیں۔

13.3 الكشروسكوپ

(ELECTROSCOPE)

گولڈ لیف (Gold Leaf) یعنی سونے کے اوراق والی الیکٹر وسکوپ ایک حماس آلاہے، جس کی مدونے ہم کمی جم پر چارج کی موجودگی کا پید لگاتے ہیں۔ بیایک تا بنے کی مداخ پر شمتل ہوتا ہے جس کے او پر والے سرے پر تا بنے کی ڈسک (Disk) اور ٹیچے سرے پر نہایت پتلے سونے کے دو اوراق گئے ہوتے ہیں (شکل 13.6)۔ اس کی سلاخ کو شخصے کے جار بیس ایک کارک کی مدوسے نصب کر دیاجاتا ہے۔ چارج اس سلاخ کی مدوسے ڈسک سے اوراق تک حرکت کرسکتا ہے۔ جار کی ایک پتی می تو آئل (Foil) یعنی چری لگادی جاتی ہے۔ فوائل کو پیرونی مددسے زیمن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جس سے سونے کے اوراق کی بیرونی الکیٹریکل خلل (Disturbance) سے محفوظ رہتے ہیں۔





1200

مندردید و ایل فیرست مثل سینی باز کو ال طرق ترخیب و یا گیا ہے کہ اگر ان مثل کوئی ہے وو سینی باز کو آئیں میں رگزا جائے تو فیرست میں پہلے آئے والے میں تعلق چاری پیدا ووگا۔ شکل اگر مکمالی اور لیڈ کو رگز اجائے تو کھالی پر پیز بلیج جبکہ لیڈ ریکھیلیے جارئ بیدا دوگا۔

يد ريسي باست بيداسطاس 9- كان 1- السيطاس 9- كان 10- كا

جارج ك موجودك كاية لكانا

(Detecting the Presence of Charge)

کی جم پر چارج کی موجودگی کا پید نگانے کے لیے اس کو ایک غیر چارج شدہ الیکٹروسکوپ کی

وسک کے نزدیک الا کیں ۔ اگر جم نیوٹرل ہے تو اوراق اپنی نارال حالت میں ہی رہیں گے

(شکل ہے۔ 13.7) کین اگر جم پر پوزیٹر و یا تیکیٹر و چارج ہے تو اوراق تھیل جا کیں گے۔ فرض کیا

الیکٹروسکوپ کے نزدیک لائے جانے والے جم پرنیکیٹر چارج ہے۔ انڈکش کی وجہ و ٹسک پر

پوزیٹر و چارج اورسونے کے اوراق پرنیکٹر و چارج آ جائے گا (شکل ما۔ 13.7)۔ کیونکد دونوں اوراق


پرایک جیسا چارج ہے اس لیے بیا کی دوسرے کو دفع کرتے ہیں اور پیل جاتے ہیں۔ اوراق کے

پرایک جیسا چارج کی مقدار پر ہوتا ہے۔

اليشرو مفيك الأكش ساليشرو سكوب كوجارج كرنا

(Charging the Electroscope by Electrostatic Induction)

ای طرح پوزیٹرو طور پر جارج کی گل سلاخ کی مدد سے الیکٹروسکوپ پر بیکیٹرو جارج بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔کیا آپ اس کی بذرا بعد ڈایا گرام وضاحت کر کتے ہیں؟




الكِثروسكوپ كوكندُكش كِمُل ع بهى جارج كيا جاسكتا ب الركمي فيكينيوطور پر جارج كى كئ سلاخ كى عدو سے غورل الكِثروسكوپ كى وُسك كومُس كريں توسلاخ كا فيكينيو جارج الكِثروسكوپ پرخش جوجائے گااوراس كےاوراق بيل جاكيں جاكيں گے۔

عارج كي توعيت كاليد جلانا

(Detecting the Type of Charge)

اُکراپ چارجد الیفرد مکوپ کوشال کی سازے کے ساتھ مس کریں قواس کے اورق کیل جاتے ہیں۔ لیکن اگراس کورود کی ساتھ کے ساتھ مس کریں قوب فیس مسیلتے کیوں ا ممی جم پر جارئ کی نوعیت کے بارے میں جانے کے لیے ہم پہلے الیکٹر وسکوپ کو پوزیلی یا بیکیلیے طور پر جارئ کیا گیا ہے جیسا کہ طور پر جارئ کرتے ہیں۔ فرض کریں کدائیکٹر وسکوپ کو پوزیلیے طور پر جارئ کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے وضاحت کی گئی ہے (شکل a-13.9)۔ اب جم پر جارئ کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے چارجڈ جم کو پوزیلی والیکٹر وسکوپ کی ڈسک کے زویک لائیں۔ اگر اوران کا پھیلاؤ بڑھ جائے تو جمم پر پوزیلی جا رہ ہوگا والیکٹر وسکوپ کی ڈسک کے زویک اسلام اگر اوران کا پھیلاؤ کم ہوجائے تو جمم پر پوزیلی جارئ ہوجائے تو جمم پر پوزیلی جارئ ہوگا (شکل a-13.9)۔




كذكر زاورانسو لغرزكا يدلكانا

(Identifying Conductors and Insulators)

ہم الکیٹروسکوپ کی مدوے کنڈ کٹرز اورانسولیٹرز کے درمیان فرق بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جارجڈ الکیٹروسکوپ کی ڈسک کوزیر مشاہدہ جم ہے مس کریں۔ اگرجم کے مس کرتے ہی اوراق کا

بإرق كا 51 يون كاب (C) ب- يد 10" × 51 اليفروز كم جارة ك برائر الاتا ب- يد آيك بهت بنا ايون ب-عام طور يه جارة كواكرد كواب (µC) عل يوائل كياجاتا ب- ايك ما تجرد كواب C 10° C جارة كربرائر الاتا ب-





TELEDI.

ایک طنگ ون عل اگرآپ کاربط کرے علی چلنے کے بعد کی کنڈ کو کٹس کرتے جی آ آپ کو معول سا الیکٹرک ٹاک الک سکتا ہے۔ کیا آپ خاصکتے جی کراچا کیوں موتاہے ؟ پھیلاؤ ختم ہوجائے تو وجہم ایک امپھاکنڈ کٹر ہے، اور اگر اور ال کے پھیلاؤ میں کوئی تبدیلی نہ ہوتو جہم انسولیٹر ہوگا۔

13.4 كولمب كا قانون

(COULOMB'S LAW)

ہم جانتے ہیں کہ چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش یاد فع کی فورس پائی جاتی ہے۔ چارج شدہ اجسام پر چارج کی مقدار کم بیازیادہ کرنے ہے ، یا ان کے درمیان فاصلہ کم یازیادہ کرنے ہے اس فورس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے ایک فرانسیمی سائنسدان چارلس کولب (1806-1736) نے 1785 میں تجریات کرکے دوساکن چارجڈ اجسام کے درمیان الیکٹرک فورس کا ایک بنیادی تا نون چیش کیا۔اس قانون کے مطابق:

دوجارج شدہ اجمام کے درمیان کشش یا دفع کی فورس ان اجمام پر جارج کی مقدار کے حاصل ضرب کے ڈائر یکھلی پروپورشنل اور ان کے درمیان باہمی فاصلہ کے مرفع کے انور کلی پروپورشنل ہوتی ہے۔

150

$$F \propto q_1 q_2$$
(13.1)


$$F \propto \frac{1}{r^2}$$
(13.2)

مادات (13.1)اور(13.2) كاكفاكرنے

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$


$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$
(13.3)

مساوات (13.3) کوکولمپ کا قانون کہتے ہیں۔ یبان ۶ دو چار جزکے درمیان فورس ہے، جے کولمپ فورس کہتے ہیں، ۹۱ اور ۹۶ دواجسام پر چاریج کی مقدار اور م دو چار جز کا درمیانی فاصلہ ہے۔ جبکہ کالیک کونسٹنٹ آف پر و پوشنیلیش ہے۔ اس کی قیمت کا اٹھار دونوں چار جز کے درمیان موجودمیڈ یم پر ہوتا ہے۔



دو مخلف مقدار کے الاف جاری کے درمیان کاف فری کی مقداد شرائد کی

3300



اگريم وه يادي كوريان قاسل و كاكوي. قال كرديال فري كافريك

ادباری تان کی سے واکی کی اور تا ہے۔ اگل ۱۳ کی قاصلے دیکا کیا ہے۔ ان کے دربان الکروسی فرزی ۱۷ (۱۳ میل کے عالم ہے۔ یادن کریں میل فرزی کے عالم ہے اور کے ان کا ان کے عالم ہے انکہ دیک کے مندری پڑے اور کے ارون کا ارادار کا ارادار کا ارادار کا انتخاب کا انتخاب کی گاری ہے۔ سسٹم انٹر بیشنل (SI) میں دونوں مارجز کے درمیان خلایا ہوا ہونے کی صورت ش k کی قیت *N m2 C2 بوتی ہے۔

اگر جارجد اجسام کی جسامت ان کے درمیانی فاصلہ کے مقابلہ میں انتہائی کم ہوتو ایسے جارجد اجسام کو پوائٹ جارج کہتے ہیں۔کولمب کے قانون کا اطلاق بوائٹ جارجز پر ہوتا ہے۔

منال تمبر 13.1: دواجهام پر مخالف چارج کی مقدار 4C اور 500 اور 100 ہے۔ دونوں چارج کا ہوا میں درمیانی فاصلہ 0.5 m ہے۔ ان کے درمیان کشش کی فورس معلوم کریں۔

$$q_1 = 500 \ \mu\text{C} = 500 \ \text{x} \ 10^9 \ \text{C}$$

$$q_2 = 100 \,\mu\text{C} = 100 \times 10^4 \,\text{C}$$

قیمتیں درج کرنے ہے

 $F = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^2 \times \frac{500 \times 10^6 \text{ C} \times 100 \times 10^8 \text{ C}}{(0.5 \text{ m})^2}$ F = 1800 N

13.5 الكِتْرك فيلدُ اورالكِتْرك فيلدُ النيستى

(ELECTRIC FIELD AND ELECTRIC FIELD INTENSITY)

سمى جارئ كاليشرك فيلا براد جارة جارئ كردوه جدب بس بيدوس جارجرير اليشرو عيك فرس لكا تاب-





طل كى مقام يرالينرك فيلذى شدت كوالينزك فيلذ النيستى كيت بي-

چارج q+ كے فيلڈ ش كى مقام پراليكٹرك أنگينٹى معلوم كرنے كا طريقہ يہ ب كدوبال ايك پوزيلو چارج ، وركھا جائے (فتل 13.11) _ اگر اس پر فورس ع عمل كرے تو اس مقام پر اليكٹرك انگينٹي ع درج ذیل ہوگی:

$$E = \frac{F}{q_a}$$
 (13.4)

اليكثرك فيلذ الميشن يون يوزي وارج رعل كرف وال فورس كر براير موتى ب-

اليكثرك كمينت كا SI يونت نيون في كولب (N C1) ب-

اگر کسی مقام پر جارجز کی خاص ترکیب کے لیے الیکٹرک فیلڈ E معلوم ہوتو اس مقام پر جارج P پر ممل کرنے والی فورس F درج ذیل فارمولا سے معلوم کی جاسکتی ہے:

F = qE (13.5)

الیکٹرک انٹیشٹی چونکدالیک چارج پڑمل کرنے والی فوری ہے،اس لیے بیالیک ویکٹر مقدار ہے۔ اس کی ست وی ہوتی ہے جو کہ فوری F کی ہے۔اگر ٹمیٹ چارج آزادانہ ترکت کرسکیا ہوتو بیاس فورس کے زیراٹر الیکٹرک نگیشٹی کی ست میں ترکت کرنے لگے گا۔

الينزك فيلذلائز

(Electric Field Lines)

سمی الیکٹرک فیلڈیں الیکٹرک المینٹ کی ست کو لائٹز کے ذریعے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ الن لائٹز کو الیکٹرک لائٹز آف فورس کہتے ہیں۔ان لائٹز کو ہائٹل فیراڈے نے متعارف کروایا تھا۔ فیلڈ لائٹز چارج کے گردمحض خیالی لائٹز ہیں۔ان لائٹز پر تیرکا نشان فورس کی ست کوظا ہر کرتا ہے۔ پوزیٹے چارج کی وجہ سے ان لائٹز کی ست ہا ہر کی جانب جبکہ ٹیکٹیٹے چارج کی وجہ سے اندر کی جانب ہوتی ہے۔لائٹز آف فورس کا درمیانی فاصلہ الیکٹرک فیلڈ کی شدت کوظا ہر کرتا ہے۔







والكلي بالنات بإدين ك ودميان الكثرك فيلذ التر

آئيسوليدة (Isolated) يوزيشو اورئيكيشو بوانث جارج كى وجد سے پيدا ہونے والى السّز آف فورس كويتے دكھايا كيا ہے۔

225

قدرتی طور پرالیکٹرک فیلڈ کی صدودکا وجود مہت وسی ہے۔ مثال کے طور پر کل کے بلب ہے 10 cm کے قاصلے پرالیکٹرک فیلڈ قریباً اس 5 N جیکہ ہاکڈروجن اینم کا ایک الیکٹرک فیلڈ محسوں فیکس سے ''N C ا''10 کا الیکٹرک فیلڈ محسوں کرتا ہے۔



الية كيسوليط بوزيد بوالحث جارة



اية كيسولية للكولو بالتنسوارة ك ليه الكثرك فيلذ الأنز

13.6 البكثروسيك يوليشل

(ELECTROSTATIC POTENTIAL)

جس طرح گریوی فیفنل فیلڈ کے اندر کس مقام پر گریوی فیفنل پوٹیفل ایک یونٹ ماس کی گریوی فیفنل پوٹیفنل ازجی ہوتی ہے، ای طرح الکٹرک فیلڈ کے اندر کسی مقام پر ایک یونٹ پوزیلی چارج کی الکٹرک پوٹیفنل ازجی اس مقام پر اس کا الکٹرک پوٹیفنل کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

اليكثرك فيلا بين كى بوائت براليكثرك بينفل، ورك كى اس مقدارك براير بوناب جوايك بونث بوزيلج جارئ كولا كدود قاصلات فيلا كاس بوائت تك لائے بين كرنا برنا ب-

اگرایک بوزیٹی جارج و کولامحدود فاصلہ ہے فیلڈ کے کسی بوائٹ پر لانے میں ورک W کرنا پڑے تو اس بوائٹ پرالیکٹرک پٹینشل V کواس طرح گا ہر کیاجا تاہے:

$$V = \frac{W}{q}$$
 (13.6)

الکٹرک پٹینفل کی بیائش کسی رفرینس پوائٹ کے حساب سے کی جاتی ہے۔ پٹینفل انر بی کی طرح ہم صرف دو پوائنش کے درمیان پٹینشل کی تبدیلی کی بیائش کر سکتے ہیں۔ الیکٹرک پٹینشل

السي مطورت




میکوجافرد است قریعی جافر کا پیدا لگائے کے سلے الکیٹرک قبلا پیدا کرتے میں جس سے قریبی جافر رحاز ہوتے ہیں۔

Total Little

الینٹرک فیلالائٹزیذات فودفزیکل مقداری فیل این-تاہم بیدومری فزیکل مقداروں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسا کرفتف کوزیشز برالیکٹرک لیلڈ۔ ایک سلیر مقدارہے۔اس SIV یونٹ وولٹ (۷) ہے، جبکہ (۲ تا ۱ تا ۷ = ۱ می)۔وولٹ کی تعریف یول کی جاتی ہے:


اگرایک بونٹ بوزیٹو چارج کوایک بھا تحث ہودس بھا تحث تک لانے میں ایک جول ورک درکار ہوتواس بھا تحث کا الیکٹرک بھینشل ایک دولٹ ہوگا۔

گر ہوی بیشنل فیلڈ میں اگر کمی جم کوآزاوانہ چھوڑ دیا جائے تو بیزیادہ پینشل انر بی والے مقام سے کم پینشل انر بی والے مقام کی طرف حرکت کرتا ہے۔ای طرح اگر کسی الیکٹرک فیلڈ میں کوئی پوزیٹر چارج آزاوانہ حرکت کے لیے چھوڑ دیا جائے تو بیٹھی زیادہ پینششل والے پواعث A سے کم پینشل والے پواعث B کی طرف حرکت کرے کاشکل (13.12)۔



اگر پوائٹ A کا پیٹنٹل ، V اور پوائٹ B کا پوٹینٹل ، V ہوتو پوائٹ A اور B پواری p کی افریق اس کے اندی اور B کی پیٹنٹل ازبی بالاتر ہے۔ جب چارج پوائٹ A سے حرکت کرتا ہوا پوائٹ B تک پہنچتا ہے تو پیٹنٹل ازبی کا بیڈرق ((QV - QV) جمیں ازبی مویا کرتا ہے اور اس ازبی سے جمع تلف کام لے سکتے ہیں۔ لہذا

دو پائٹ کے درمیان پینفل وفریس اس ازی کے برابر ہوتا ہے جوایک بون پوزیلو جارج ایک بھائٹ سے دوسرے بھائٹ تک فیلڈ کی ست می ترکت کرتے ہوئے مثال کرتا ہے۔



فراك كى (Farady cage) كى المدالك طاقور الكوك فيلا موجود الدف كى المدونية الكوك فيلا موجود الدف من المدونية المحلس المولات المحلس المولات المولات المولات المحلس المولات المول

电池增加线边路


الكثرك المختل مورى جارة ك فيلا ك المستوحية المراق مورى جارة يو محمر المستوجية المراق المراق المراق المحمر المراق المراق

اگرہم پوزیٹی چاری کوفیلڈی خالف ست میں یعنی کم پٹینشل والے بوائث سے زیاوہ پٹینشل والے بوائٹ تک خطل کرنا چاہیں تو ہمیں اس چارج کوانر جی مہیا کرنا پڑے گی۔

13.7: كييير اوركييي ثينس

(CAPACITOR AND CAPACITANCE)

چارجز کوسٹورکرنے کے لیے جوآلا استعمال کیا جاتا ہے اے کیوسیٹر کہتے ہیں۔ بیدوہ پیرالل پٹلی دھاتی پلیٹوں پرمشتشل ہوتا ہے جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوتا ہے (شکل 13.13-1)۔ان پلیٹوں کے درمیان کسی انسولیٹر کی شیٹ یا ہوا ہوتی ہے ،جس کو ڈائی الیکٹرک (Dielectric) کہتے ہیں۔



اگر کیوسیٹر کولا وولٹ کی بیٹری کے ساتھ جوڑا جائے تو بیٹری پلیٹ B ہے Q + چارٹ کو پلیٹ A پر منتقل کرو بتی ہے۔ای طرح سے پلیٹ A پر Q + چارٹ اور پلیٹ B پر Q - چارٹ پیدا ہوتا ہے۔ چارجز باہمی کشش کی وجہ سے پلیٹ کے ساتھ فسلک ہوجاتے ہیں اور بہت عرصہ تک سٹورر ہتے ہیں۔ نیز کیوسیٹر کی پلیٹس پر سٹور شدہ چارج Q ان کے ورمیان پٹینشل ڈفرینس V کے ڈائر پکلی پروپورفشل ہوتا ہے۔ بیجنی

Q ∞ V (13.8) (13.8) جبکہ ایک کونسٹنٹ ہے اوراس کوکیو پیل کیجی ٹینس کہتے ہیں۔اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں: سمی کیوپیلز کی جارج سٹود کرنے کی صلاحیت کیوپی ٹینس کہلاتی ہے۔

 $C = \frac{Q}{V}$ ورالیگڑک پوینظل کی آبیت ہے۔ اس لیے $C = \frac{Q}{V}$

کیسی فیس کے SI یوٹ کوفیریر (F) کہتے ہیں۔ جس کی تعریف یوں ہے:

اگر کی کیسیلر کی پلیث کوایک کولب جارج دینے پراس کی پلیٹس کے درمیان پائینفل ڈفرینس ایک دولت مورواس کی کیسی ٹینس ایک فیریڈ موگ ۔

فیریڈائیک بڑا یونٹ ہے۔ عام طور پرہم اس کے تھوٹے بیٹس مائیکرو فیریڈ (µF) ، نیٹو فیریڈ (nF)اور پکیو فیریڈ (pF)استعال کرتے ہیں۔

مثال 13.2: ایک کوسیز دو پیرالل پلیش پرشمل ہے جس کی کوپی ٹینس pF اگراس کی پلیش کے درمیان پڑینشل و فرینس V 50 مو تو کوپیور کی ہر پلیٹ پرسٹور ہونے والے جارج کی مقدار معلوم کریں۔

حل: ؟ = C = 100 pF = 100 x 10 12 F , V = 50 V, Q = ?

Q = CV= 100 x 10⁻¹² F x 50 V = 5 x 10⁻⁹ C

كيونك (1 nC = 10° C) ،اس كي

Q = 5 nC

كيونكه كيسير ورال پليش برشتل ب،اس ليے بر پليث برچارج كى مقدارسادى يعنى nc وہوگا۔ كيسير زكوجوڑنے كے طریقے

(Combinations of Capacitors)


کوپیٹر ز مختف کوپسی ٹینس کے بنائے جاسکتے ہیں ۔ تاہم ان کوسیریز یا پیرالل طریقے سے جوڑ کربھی مطلوبہ کوپسی ٹینس حاصل کی جاسکتی ہے۔کوپسیٹر زکود وطریقوں سے جوڑا جاسکتا ہے:

12000

کی بھی آلا پر دولئے (جیسا کہ کوسٹر پر) کاوی مطلب ہے بوگی آلا پر پینفل وفر فس کا ہے۔ اگر ہم فرش کریں کہ کیسٹر پر دولئے 12 اسپ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کی پلیٹس کے درمیان پیلفل وفر فیس 2 اسپ۔

Licenter

فيريد كيرى فينس كاليك بزايون بها بهم عام طور برمند دجدة في سب بافي عاد أستول كرت جي: 10° F بريد الماس على عاد أستول كرت جي: 10° F بريد الماس على 10° F المنظرة فيريد 10° F بالمنطق فيريد الماسة فيريد المنطق فيريد



- LOWISE

نین عمال ایسے ایں او کوسط پر جاری ذخیرہ کرنے کی صلاحیت پراٹرانداز ہوتے ہیں: اللہ سموسلو کی اللیس کا ایر یا اللہ اللیس کا درمیائی قاصلہ اللہ اللیس کے درمیان السولیو کی حم

(1) عال طریقہ (2) سربرطریقہ کوسیٹر زکوجوڑ نے کا پیمال طریقہ

(Parallel Combination of Capacitors)

اس طریقتہ میں کو بیوز زکی تمام یا کیں پلیٹس کو بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمٹل سے جبکہ واکیس پلیٹس کو بیٹری کے ٹیکیٹیو ٹرمٹنل سے جوڑ ویا جاتا ہے (شکل 13.14) باس جوڑکی مند دجہ ڈیل خصوصیات ایس:

- (1) اگری الل طریقہ سے بڑے ہوئے کیسیٹر ڈکوایک بیٹری سے جوڑ دیاجائے تو ہر کیسیٹر کی پلیٹس کے درمیان پٹینٹل ڈفرینس بیٹری کے دولتے ۷ کے برابر ہوگا۔اس لیے $V = V_2 = V_3 = V$
 - (2) بربلید برجارج کی مقدار فتلف موگی، کیونکه برکیسیلر کی کویسی فینس افتلف ہے۔
- $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ يظرى كا كل مهيا كرده جارى Q بركيسينز پر موجود جارى كي مجموعه كے برابر بوگا يعنی $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ $Q = C_1 V + C_2 V + C_3 V$ $Q = V(C_1 + C_2 + C_3)$


$$\underline{Q} = C_1 + C_2 + C_3$$

(4) V_{μ} البذاہم کو بیٹر زے بیرالل جوڑ کو سرکٹ میں اس لیے ایک مساوی کو بیٹر سے $C_{\mu\nu}$ مساوی کو بیٹر سے تیدیل کر کتے ہیں، جس کی مساوی کو بی میٹن $C_{\mu\nu}$ جوگ ۔ $C_{\mu\nu} = C_1 + C_2 + C_3$

اگر n کیسیو زکو پیرال طریقہ ہوڑا جائے تو اس جوڑکی مساوی کیسی ٹینس ہوگی: $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$

مثال 13.3: اگر μF،3 μF،3 μF،3 و کے تین کو بیزز بیرال طریقے ہے 6 V کی بیٹرن کو بیزال طریقے ہے 6 V کی بیٹری ہے جوڑے گئے ہوں آورج ذیل مقداری معلوم کریں۔جبکہ (4 °10 = 1 μF)

(a) مباوی کیبی فینس



$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$
 (a)
$$C_{eq} = 3 \times 10^4 \text{ F} + 4 \times 10^4 \text{ F} + 5 \times 10^4 \text{ F}$$

$$C_{eq} = (3+4+5) \times 10^4 \text{ F} = 12 \times 10^4 \text{ F}$$

$$C_{eq} = 12 \text{ µF}$$

(b) کیونکہ بیتیوں کو پیز ز بیرالل طریقہ سے جوڑے گئے ہیں،اس لیے ہر کو پیز کے اطراف دولئے کی مقدار بیٹری کی دولئے کے برابر ہوگی۔البذا

$$V_1 = V_2 = V_3 = V = V = V$$

(c) کویز (c) پوارج

$$Q_1 = C_1 V$$

 $Q_2 = 3 \times 10^{-6} \text{ F } \times 6 \text{ V} = (3. \times 6) \times 10^{-6} \text{ FV}$
 $Q_3 = 18 \,\mu\text{C}$

ای طرح کوسیز ز در اور در کر پرچارج کی مقدار بالتر تیب ۱۷۵ ور ۵۵ بوگ -

はり きれにかえがしからりがく (ii)


(Series Combination of Capacitors)

اس طریقد میں ایک کومیز کی دائمیں پلیٹ کو دوسرے کومیز کی بائمیں پلیٹ سے جوڑا جاتا ہے (شکل 13.15) راس جوڑ کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

 (1) اگراس جوڑ کو کسی بیٹری ہے جوڑ دیا جائے تو ہر کیسیٹر پر چارج کی مقدار ایک جیسی جوگ ۔ بیٹری کیسیٹر ، C کی ہائیں پلیٹ کو چارج ، Q + مہیا کرتی ہے ۔ انڈیشن کی وجہ ہے اس کیسیٹر کی دائیں پلیٹ پر چارج ، Q - جبکہ کیسیٹر ، C کی ہائیں پلیٹ پر چارج ، Q + پیدا

11 1 11 2

جوال طریقے سے جوزے سے کوسو ر کی سادی کوی نیش کی افرادی کوسیو کی کوی نیس سے زیادہ دو آ ہے یا کم ا



جوجاتا ہے۔ اس کے نتیج میں ہر کوسیٹر پرجاری Q آجاتا ہے۔ یعنی $Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$

(2) ہر کیسیور کی پلیٹوں کے اطراف پیشل ڈ فرینس، کمیسی ٹینس کی مختلف قیتوں کی وجہ

ے فتاف ہوگا۔

TOTAL BUT

كويوايك الكثرك فيلد ش الكثر الكار ا

$$V = V_1 + V_2 + V_3,$$

$$V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$
(3)

$$V = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$
$$V = Q \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right]$$

$$\frac{V}{Q} = \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right]$$

(4) ہم بیر یز طریقے سے جوڑے گئے کیسیز زکی کوئی ٹیس کو ایک مساوی کیسی ٹیس

上いしてきんろう

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$


اكر المكيسية زمير يزطريق براء بوع بول وان كاسادى كيسى فيلس بوكى:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n} \dots$$
 (13.10)

- (a) سيريز جوڙ کي مساوي کيسي فينس
 - (b) برکوسیر پرچارج کی مقدار
 - (c) بركيسيز كاطراف دوليج
 - عل: وي كل على كمطابق:
 - (a) سيريز جوڙ کي مساوي کييسي ثينس

1904

مرر برطرسے مورب مسے کھی اور دی سادی کوی فیش کی افرادی کیسیوری کیسی فیش ۔ زیادہ دوئی ہے اگم؟



$$\begin{split} \frac{1}{C_{eq}} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \\ \frac{1}{C_{eq}} &= \frac{1}{3 \times 10^6 \, \text{F}} + \frac{1}{4 \times 10^4 \, \text{F}} + \frac{1}{5 \times 10^4 \, \text{F}} \\ \frac{1}{C_{eq}} &= \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right] \times \frac{1}{10^4 \, \text{F}} \\ \frac{1}{C_{eq}} &= \frac{47}{60} \times \frac{1}{10^4 \, \text{F}} \\ C_{eq} &= 1.3 \, \mu \text{F} \\ \text{Importance} &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times$$

ا) سير يزجوز ش بر كوسير پر جارج كى مقدار سادى جو تى ہے۔ البذا
$$Q = C V = (1.3 \times 10^6 \text{ F})(6 \text{ V})$$

 $Q = 7.8 \, \mu\text{C}$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{7.8 \times 10^6 \text{ C}}{3 \times 10^6 \text{ F}} = 2.6 \text{ V}$$

كويم ي كاطراف ووالج

$$V_2 = \frac{Q}{C_1} = \frac{7.8 \times 10^6 \text{ C}}{4 \times 10^6 \text{ F}} = 1.95 \text{ V}$$

کیسیز C کاطراف دولیج

$$V_3 = \frac{Q}{C_5} = \frac{7.8 \times 10^6 \,\mathrm{C}}{5 \times 10^6 \,\mathrm{F}} = 1.56 \,\mathrm{V}$$

13.8 كييرزى فخلف اقسام

کی بیز (ای می کرف کونین گزدنے دیتا چین اے می کرف کومرکٹ بیل سے گزدنے دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

(DIFFERENT TYPES OF CAPACITORS)

عام طور پر پیرالل پلیش کوسیٹر ز آلات میں استعمال میں ہوتے کیونکہ زیادہ مقدار میں جار جز کو سٹور کرنے کے لیے ان کا سائز بڑا ہونا جا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ پیرالل پلیش کوسیٹر زکی پلیش کے درمیان ایک ڈائی الیکٹرک میڈیم ہوتا ہے۔ بیایک بیک دار میٹیر مل پر مشتمل ہوتا ہے جس کو لیپٹ کرسلنڈرکی شکل دی جاسکتی ہے۔


اس طریقدے ہم ہر پلیٹ کا ایر یا بر حاسکتے ہیں اور اس طرح کمیسیٹر بہت کم جگد گھیرتا ہے۔ بعض کوسیٹر زمیں جارج کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے سٹور کیا جا تاہے۔ان کمیسیٹر زکوالیکٹر ولا ٹیٹک کیسیٹر زکہتے ہیں۔ کیسیٹر زاپنی ساخت اوران میں استعال ہونے والے ڈائی الیکٹرک کے لحاظ ے کی اقسام میں تقسیم کے جاتھے ہیں۔


يير كويير فكسد كيسركى مثال إ (شكل 13.16) داس كى ساخت سلند رنما بوتى ب عام طور برآئل یا گریس شدہ پیپر یا پاسٹک کی شیٹ کو ایلومیٹیم کے دوفوائل کے درمیان بطور ڈائی الیکٹرک استعال کیا جاتا ہے۔ انبیں بہت مضوطی سے سلنڈر کی شکل میں لپیٹ کر پاکسک کے خول میں

فكسد كيسيركى ايك اورمثال ابرق (Mica)كيسر ب_وهات كى دولييول كورميان ابرق كوبطور دانى الكيفرك استعال كرك ابرق كوسير بنايا جاتا ب(شكل a-13.17)- چونكما برق بہت نازک ہوتا ہے،اس لیے اسے پلاسٹک ایکی انسولیٹر کے خول میں بند کردیا جاتا ہے۔ تلکشن کے لیے پلیٹوں سے جڑی ہوئی تاریں خول سے باہر نکال دی جاتی ہیں (هنگل 13.17)_ا گر كىيىي ئينس كو بۇھانامقىمود موتۇ بېت ى پلىينوں كو ۋاتى الىكترك كى تە میں کیے بعد دیگرے آپس میں جوڑ ویا جاتا ہے۔


وری اعل کوسیر میں پلیٹوں کے آئے سامنے والے امریا کو تبدیل کرنے کا انظام ہوتا ہے (شكل 13.18) _ بيكويير عام طور يركني كوييز زكو لماكر بنايا جاتا ب _ اوراس بيس جوابطور والى الیکٹرک استعال ہوتی ہے۔ بیپلیش کے دوسیش پرمشتل ہوتا ہے جن میں سے ایک سیٹ ساکن ہوتا ہے جبکہ دوسراسیٹ گھوم سکتاہے۔ چونکہ دونوں سیٹس کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس لیے دوسرےسید کی پلیس پہلےسید کی پلیش سے چھوے بغیر محوثتی ہیں۔ دونوں سیس کا مشترک اریاایک دوسرے کے تصناعے ہوتا ہے جس سے اس کوسیز کی کوسی فینس معلوم کی جاتی ہے۔ چنا نچد کھو منے والی پلیٹس کوساکن پلیٹس کی ورمیانی جگدے اندریا باہر تھماکر کھیسی ٹیٹس کو کم یا زیادہ كياجاسكا ب_ايساكيسير عام طور پرريد بوش شونك كے لياستعال كياجاتا ب-

نبتاً کم وولیج پرجارج کی زیادہ مقدار کو سٹور کرنے کے لیے زیادہ تر الیکٹرولائیک









كيس الكفرولائك الكلس المكافرة المكافرة الله المحمالة كي عدد منه الكفرة الم (Electrolytic) کیسیر استعال کیاجاتا ہے (شکل 13.19)۔ بددهاتی فوائل پر مشتل ہوتا ہے جو الکیٹر ولائیف سے ملی ہوتی ہے۔ الکیٹر ولائٹ ایک ولیش ہے جو الکیٹر ولائیف سے میں آئز کی وجہ سے کرنٹ بہتا ہے۔ جب فوائل اور الکیٹر ولائیف کے درمیان وولیج مہیا کیاجاتا ہے قوفوائل پرایک پتلی کی دھاتی آئٹ کی تدبن جاتی ہے۔ یہ تد وائی الکیٹرک کا کام سرانجام ویتی ہے۔ فرائی الکیٹرک کا کام سرانجام ویتی ہے۔ فرائی الکیٹرک کا دیم سرانجام ویتی ہے۔ فرائی الکیٹرک کا دیم سرانجام ویتی ہے۔

كوييز زكااستهال

(Uses of Capacitors)

روز مروزندگی بی کیوبیوز زالیشرک اورالیشرونک سرکٹ میں بہت زیادہ استعال ہوتے ہیں۔
کیوبیوز زائیمو، رسیورز اور پار ہی بی بیونگ کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ کیوبیوز زائیموں ہیں ہی ہوتا ہے ،جیسا کہ ٹیمل فین ، سیلنگ فین، اگساسٹ کا استعال اور بہت کی فین ، سیلنگ فین، اگساسٹ کیوبیوز کے استعال کی چزیں میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ کیوبیوز کو زیادہ فریکوبیٹی اور کم فریکوبیٹی کے سکنوز کی مرکث میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ کیوبیوز کو زیادہ فریکوبیٹی اور کم فریکوبیٹی کے سکنوز کا درمیان فرق کرنے کے لیے بھی استعال کیا جا اسکا ہے۔ اس لیے الیکٹرونک سرکش میں کیوبیوز زکا ریزوفیٹ (Resonant) سرکٹ استعال بہت فائدہ مندہ وگیا ہے۔ مثال کے طور پر کیوبیوز زکوریز وفیٹ (Tune) کیا جا سکتا ہے۔ ایے سرکٹ فیل سرکٹ کیے ہیں۔ مقاصد کے لیے فائف منم کے کیوبیوز زاستعال ہوتے ہیں۔ سرا کہ فلٹر سرکٹ کیے ہیں۔ وفائف مقاصد کے لیے فائف منم کے کیوبیوز زاستعال ہوتے ہیں۔ سرا کہ استعال کیا جا تا ہے۔



يه تمام آلات كوينظ زين جوالكثرك جاري اور الكثرك افراق مفودكيت جن.

13.9 الكثروطيكس كااطلاق

(APPLICATIONS OF ELECTROSTATICS)

عيك اليكثريستى كاجارى روزمره زئدگى بين بهت اجم كردار ب،جيساك فوثو كايي، كازى كى سطح كو

الرازي المنظمة المنظم

قل 13.20: الكثر رميك ايزكليز

1-01/04/05

پینے کرنا، قالیتوں اور فیکٹر یوں کی چینیوں ہے دھواں اور گردوغیرہ کوا لگ کرنا۔

الكثروطيك التركليزز (Electrostatic Air Cleaners)

الیکٹرو میک ایئر کلینز کوالر کی (Allergy) ہے متاثر واوگوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گردو خبارے آلودہ فررات جب ابتدائی فلفرے گزرنے کے بعد آلے کی پوریٹی طور پر چارج کی گئی جالی ہے گزرتے ہیں توان پر پوزیٹیو چارج آجاتا ہے (شکل 13.20)۔ اس کے بعد جب بیفررات آلے کی دوسری نیکٹیٹیو طور پر چارج کی گئی جالی ہے گزرتے ہیں تو کشش کی فورس کی وجہ ہے بیجالی کی سطح کے ساتھ چھٹ جاتے ہیں۔ اس عمل ہے ہم ہوائے گردو خبار کے فررات کی کافی مقدار کوشتم کر کتے ہیں۔

(Electrostatic Powder Spray اليكثروم فيك يا وَدُر بِر عَ يِنْكُنُا Painting)

تی گاڑیوں کی مینونی چرنگ کے دوران ان کی باؤی کو پرے کرنے کے لیے ہم مقیک الیکٹریسٹی

کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کار کی باؤی کو چارج کیا جاتا ہے اور پھر پرے شین کی نوزل کو مخالف


چارج دیا جاتا ہے (شکل 13.21)۔ نوزل ہے نگلے والے پرے کے ذرات وقع کی فورس کی

وجہ ایک متاسب دھار کی شکل بناتے ہوئے کیساں طور پر کار کی باؤی کی سطے کے ساتھ شسکک

ہوجاتے ہیں۔ پینٹ کے چارجڈ ذرات کشش کی وجہ سے کار کی باؤی ہے چسٹ جاتے ہیں جس
طرح ایک چارج شدہ خبارہ دیوار کے ساتھ چسٹ جاتا ہے۔ وقت ہوئے پر بینٹ کے ذرات

مزید بہتر انداز میں کیساں طور پر کار کی باؤی کے ساتھ چسٹ جاتے ہیں۔ بوٹ پیانے پر گاڑیوں

کو بیٹ کرنے کا بیا نتبائی مؤثرہ کارگراورستا طریقہ کارے۔





سے الکونیس آگ کی چھاری یا دھا کا بیدا کرنگی ہے۔ جب کاراد دوالی جبازش اید سی کاراد دوالی جبازش اید سی کرنگی ہے۔ جب کاراد دوالی جبازش اید کی ایک کے الیار مکنا کی اید سی کے درمیان مرکز کی دجہ سے بیدا دوسکتی ہے۔ یہ آیک بہت میں مرکز کی دجہ سے بیدا دوسکتی ہے۔ یہ آیک بہت کے درمیان کے مرکز کی دیسے ایک کی اور ان کے بیائی کی درمیان کے مرکز کی ایک کی درمیان کے مرکز دول کے بیائی کی درمیان کی درمیان

· 學WEST

آپ 500,000 بادلر بال الرسمى كابرى مهارت كالغير بواش كيد ملق كرسكة إين؟ (اشارة: بارل)



الران کے دوران جوائی جہائر کی ہالا کی جاری جوجائی ہے ایکن میسے می جوائی جہائز کس پرائر تا ہے تو سے جاری دیس میں مختل جوجاتا ہے۔

13.10 مفيك الكثريثي كخطرات

(SOME HAZARDS OF STATIC ELECTRICITY)

(Lightning) JUT

آسانی بخل کی وجہ بادلوں کی گرئ چیک کے دوران الیکٹرک چارج کی کیئر مقدار کا بختے ہوتا ہے۔
گرجتے ہوئے بادل اپنے اندر موجود پانی اور ہوا کے مالیکولز کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے چارج
ہوجاتے ہیں جب ان بادلوں پر چارج کی مقدار انتہائی زیادہ ہوجاتی ہے تو بیز بین پر موجود
اجسام پر مخالف چارج انڈ ہوس کرتے ہیں۔اس طرح بادلوں اور ذیمن کے در میان ایک طاقتور
الیکٹرک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ بادلوں میں موجود چارج کی زیمن کی طرف اچانک منتقلی زوردار
چنگاری اوردھاکی کا باعث بن جاتی ہے۔اس کوآسانی بجل کہتے ہیں۔

عمارتوں کو آسانی بکلی کے نقصانات سے بچانے کے لیے الانتگ کنڈ کئر زاستعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوا میں موجود نیکیٹیو چارج کے لیے ایک مستقل راستہ فراہم کرنا ہے جس سے ان کی کثیر تعداد عمارت کی چوٹی سے زمین میں منتقل ہوجاتی ہے۔اس طرح سے آسانی بجلی کے دوران ہوئے والی اچا تک ڈیچار جنگ کے متیج میں مکنہ حادثات کو کم کیاجا سکتا ہے۔

KIPS LOT

(Fires or Explosions)

عظک الیکٹریسٹی بہت زیادہ مقامات پرآگ یادھاکوں کی ایک بڑی دجہ ہے۔آگ یادھاکا کی

وجہ رگڑ کے نتیج میں الیکٹرک چارج کا کی مقام پرکشر تعداد میں جمع ہونا ہے۔ عظک الیکٹریسٹی

گاڑیوں یا کنشیزز میں چڑول ڈالتے وقت چڑون کی پائپ کے ساتھ رگڑ کے نتیج میں پیدا ہوتی

ہے۔ جب ہم کارے باہر نگلتے ہیں یا اپنے جہم ہے کوئی کیڑا وغیرہ اتارتے ہیں تو اس کے نتیج
میں بھی علیک الیکٹریسٹی پیدا ہو کئی ہے۔ اگر مٹیک چارجز کمی ایسے ایر یا میں ڈسچارج کر جائیں
جہاں پر چڑول کے بخارات موجود ہوں او و بال آگ لگ سکتی ہے۔

فلات

اليكثرك چارجز دوشم كي موتے بيں۔ پوزيٹيو چارئ اورئيكيٹيو چارئ - ايك جيسے چارجز ايك دوسرے كود فع كرتے بيں جبكہ خالف چارجز
ايك دوسرے كوكشش كرتے بيں۔

🖈 ایما مظهر جس میں کسی جارج شدہ جم کی موجودگی کے ذریعے ایک کنڈ کٹر کوچارج کیا جاتا ہے ،الیکٹروشیک اٹرکشن کہلاتا ہے -

ار کولیب کے قانون کے مطابق چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش یا دفع کی فورس چارجز کی مقدار کے حاصل ضرب کے ڈائر پکلی پروپورشنل جبکہ ان کے درمیانی فاصلہ کے مربع کے انور کلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ اس کوحسانی طور پریول لکھا جاتا ہے:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

کی چارج کالیکٹرک فیلڈ سے مراد چارج کے گردوہ جگہ ہے جس میں بیدوسرے چارج پرفورس لگا تاہے۔

البکٹرک فیلڈ میں کسی بھی پوائٹ پرالبکٹرک پوٹینشل ہے مراد وہ ورک ہے جو کسی یونٹ پوزیٹر و چارج کولا محدود فاصلہ ہے اس پوائٹ تک لے جانے میں کرتا پڑتا ہے۔ پوٹینشل کا SI بیٹ دولٹ ہے۔ اگر ایک بیٹ پوزیٹر چارج کولا محدود فاصلہ ہے فیلڈ کے کسی مقام پرلانے کے لیے ایک جول درک کرتا پڑے اس کا پیٹیشل ایک دولٹ کے برابر ہوگا۔

⇒ کیسیو چارج کوسٹورکرنے کا آیک آلا ہے۔ کیسی ٹینس ہے مراد کی کیسیو کی جارج سٹورکرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا یونٹ فیریٹر (F) ہے۔

یرانل طریقے ہوڑے گئے n کو پیرز زکی مساوی کو پی ٹیٹس پر مندرجہ ذیل فارمولے ہے معلوم کی جاتی ہے: $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$

ن سیرین طریقے سے جوڑے گئے n کیسیٹر زکی مساوی کیسی ٹیٹس ہے۔ مندرجہ ذیل فارمولے سے معلوم کی جاتی ہے: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$

كثيرالا تتخالي سوالات

13.1 دیے محک جوابات میں سے درست جواب کا استخاب کریں۔

(i) ایک پوزیغیوالکٹرک چارج دوسرے

(الف) پوزیلی چارج کوشش کرتا ہے (ب) پوزیلی چارج کورفع کرتا ہے (ج) نیوٹرل چارج کوشش کرتا ہے (و) نیوٹرل چارج کورفع کرتا ہے

```
ايك جم كودوسر يجم يررك في اس يربهت زياده تيكيلي جاري آجاتاب يونكدوسراجم ب
                            (الف) نيورل (ب) تيكيثيوطور پرجارجة
                                    (ج) يوزيلوطور پرجارجد (و) ييتمام
و وغیرطاری شده اجسام A اور B کوآلیل ش رگزاجاتا ہے۔جبجم B کولیکیٹی طور پر جاری کیے گئے جم C کے پاس لایاجاتا ہے تو
             دونوں اجسام ایک دوسرے کودفع کرتے ہیں۔مندرجہ ذیل میں ہے کون ساجماج م A کے بارے میں درست ہے؟
                 (الف) فيرجارئ شده ربتاب (ب) پوزينيوطور پرجارج بوجاتا ٻ
                  (ج) نیکیلوطور پر چارج جو جاتا ہے (و) اس پر چارج معلوم نیس کیا جاسکا
جب آب ایک بااسک کی سااخ کواین بالوں میں متعدد بار رگڑنے کے بعد کا فقد کے چھوٹے چھوٹے محوول کے باس لے کرجاتے
                       مِن أو كافقد كي واس كى طرف كشش كرت مين اس مثابده عن إلى التي وكالتي من الله
                  (الف) سلاخ اوركاغذ يرفتف تم كاجارج ب (ب) سلاخ ير يوزيد وارج آجاتاب
                    (ع) سلاخ اور کاند پرایک جیما چارج ہے (و) سلاخ پر تیکیٹیو چارج آجاتا ہے
 كلب كة انون ك مطابق أكر دو مخالف جارجز ك درميان فاصلكو برصاد ياجائة وان كدرميان كشش كي فورس يركيا اثر يزيكا؟
                                                                                           (v)
                              (ب) کم ہوجاتی ہے
                                                   (ع) كوني تبديل فيس آتى
كالمارين
                          (و) معلوم بيس كى جاسكتى
                                                    کولمب کا قانون کن جارجز کے لیے موزوں ہے؟
                                                  (الف) حركت كرت بوع يواتك جارج
           アノタングレンスとカアンカク (+)
               (و) ماكن اور يز عائز كيواريز
                                                           (ج) ساكن يوائث جارجز
(vii) ایک پوزیٹیو اورٹیکیٹیو جارج کوایتدائی طور پر cm 4 کے فاصلہ پر رکھا گیا ہے۔ جب بیر فاصلہ 1 مہوتو ان کے درمیان فورس پر کیا اثر
                                                                                  5622
                       (ب) پہلے ہ کنازیادہ ہوگ
                                                                (الف) يبلے - 4 كناكم بوكى
                                                               (ج) يبلے = 8 كنازياده موكى
                     (د) یہلے ہے 16 گنازیادہ ہوگی
  (viii) ایک 10 کے جارج کوایک جگدے دوسری جگد لے جانے کے لیے یا فیج جول ورک کرنا پر تا ہے۔ ان وووں مقامات کے ورمیان
                                                                           يعيشل وفريس موكان
                                     2 V
                                           ( L)
                                                                          (الف) 0.5 ٧
                                   10 V ()
                                                                          5V (3)
```

1000

دو چوٹے چارچڈ فیرزکو mm 2 کے فاصلے برکھا گیاہے۔متدیجہ ڈیل میں سے س انتخاب کے لیےسب سے زیادہ کشش کی فوری يوكى؟ (الف) 19+اور 49+ -4q /1-1q (-) -2 q Jol+2 q (s) +2qJ+2q (3) (x) الكِنْرك فيلڈ لائنز بميشہ (الف) ایک دوسرے کوعبور کرسکتی میں (ب) ایک دوم ہے کوعیورٹیس کرسکتیں (ج) زیادہ فیلڈوالے علاقے میں ایک دوسرے کوعبور کرتی ہیں (د) كم فيلذوا في علاق ين أيك دوسر ي وعود كرتي بين کیسی فینس کاتعریف اس طرح کی جاتی ہے: Q/V (-) ٧c (الف) V/Q () (3) QV موالا عبكالعادة آب ایک ساوہ تج بہے بیے بناکتے ہیں کہ الیکٹرک چار بززگی دواقسام ہیں۔ 13.1 اليكثروه علىك الشركشن ساجهام كوجارج كرفي كاكياطريقة كارب؟ 13.2 اليكثرو عيك الثركشن كالمل ركز ك ذريع جم كوجارة كرنے سے كيے فتلف ہے؟ 13.3

گولڈلف الکٹروسکوپ کیا ہے؟ اس کے کام کرنے کے اصول کی بذریعہ ڈلیا گرام وضاحت کریں۔

فرض كرين آپ كے ياس شخص كى ايك سلاخ بجس كوآپ فے أون كى ساتھ ركو كر يوزينيو جارج كيا ہے۔ بتا كين كداب آپ 13.5 اليشروسكوپكوكي جارج كري ك- (i) ليكيفوطورير (ii) يوزيفوطورير

> آپ اليکشروسکوپ کي مدد سے جم پر جارج کي موجودگي کا نداز و کيے لگا تحت جن؟ 13.6

وضاحت كرين كرآب اليكثروسكوب كالدوع جهم يرموجود جارج كى نوعيت كايد كيد لكا كت إلى _ 13.7

کولمپ کے الیکٹر و شبیک کے قانون کی وضاحت کریں۔ نیز اس کو حسانی شکل میں لکھیں۔ 13.8

الكثرك فيلذاورالكثرك أعيستى سيكيامرادب؟ 13.9

كيااليكثرك أنينش أيك ويكثر مقدار ٢٠١٠ كاست كيا موكى؟ 13:10

رنیزای کے بین کی تعریف کریں۔	P. r. July	الدريشا راؤيتر كال	مدوائش كيره	13.11
-0,700,000,000	-0,000	200 700 202	17- 1 12 37	12:11

- 13.12 فابت كرير كه دو يوائتش كـ درميان في يون اخرى كانتقى كو يثيفل وفرينس كے طور پرييان كيا جاسكتا ہے۔
 - 13.13 کیسیو کی کیسی ٹینس سے کیام او ہے؟ نیز کیسی ٹینس کے بین کی تعریف کریں۔
 - 13.14 سیر برطریقہ ہے جوڑے گئے متعدد کو پیٹر زکی مساوی کوپسی ٹینس کا فارمولا اخذ کریں۔
 - 13.15 كىيىزز كى مخلف اتسام يان كري-
 - 13.16 ويرى ايل اورفكسة كيبير زكدرميان فرق بتاييد
 - 13.17 كيبيرز كاستعال كالسك تيار يجييه
 - 13.18 عليك الكيشريسش كاستعال كى ايك مثال كى مدو سے وضاحت كريں۔
 - 13.19 عيك الكثريسي كي خطرات بين؟

اللي تصورا في سوالات

- 13.1 ایک چارجڈسلاخ کافذ کے مخروں کو کشش کرتی ہے۔ پھود پر بعد پیکڑے سلاخ سے الگ ہوجاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
 - 13.2 اگراليكروسكوپ يرجارج كى مقدار C 7.5 x 10.11 موتواس سے فارج مون والے يكيليو جارج كى مقداركيا موكى؟
 - 13.3 الكثرك فيلذين يوزينيوطور يرجار جدوره كس مت شرا حت كرك؟
 - 13.4 کیا سر برطریقے جوڑے گئے کو سوزی ہر کوسٹر رساوی جارج ہوتا ہے؟ وضاحت کریں۔
 - 13.5 كيا پيرالل طريقة ي جوز ع مح كيسيوزكى بريليث كاطراف مساوى يونيفل وفريش بوتا ب؟ وضاحت كري-
- 13.6 لیمن اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیزل ہے بھرے ہوئے ٹرک کے پٹچے لوہے کی ایک زنچیر لنگ رہی ہوتی ہے۔اس زنچیر ک لٹکانے کا مقصد کیا ہوتاہے؟
 - 13.7 اگرایک بائی دولیج پاورلائن آپ کی کار پرگرجائے جبکہ آپ کارے اعدموجود موں و آپ کوکارے با برنیں نگلنا جاہے۔ کیوں؟
- 13.8 وضاحت کریں کدایک گلاس کی سلاخ کو ہاتھ میں پکڑ کر چارج کیا جاسکتا ہے ،جبکداوہ کی سلاخ کو ہاتھ میں پکڑ کر چارج نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں؟

	حان الت	
ہِ طور پر جا دجڈ ڈ رے پر (10°10 × 1.6) جارج ہے۔	کتے نیکیٹیوطور پر چارجد ذرات کا چارج کا 100 کے برابر ہوگا؟ جبدا یک میکیٹ	13.

(6.25 × 1014)

و و پوائٹ چار بر ان کے درمیان کولمب فورس کیا q₃=10 μC کا صلے پر رکھے گئے ہیں۔ان کے درمیان کولمب فورس کیا بردگاری کا ان کے درمیان کولمب فورس کیا بردگاری کا مت میں ان کا مت میں معلوم کریں۔

دوایک جینے پوزیلی جارج کے درمیان کشش کی فورس 0.8 Nب جب جارج m ایک قاصلے پرد کھے گے ہوں تو ہر چارج کی اسلام علی مقدار معلوم کریں۔ (9.4 × 10° C)

13.4 دو چارجز جب 5 cm کے فاصلے پر پڑے ہوں آوہ ایک دوسرے کو 0.1 N کی فورس نے دفع کرتے ہیں۔ ان چارجز کے درسیان فورس کی آیت معلوم کریں، جبوہ cm کے کا صلے پرد کھے گئے ہوں۔

13.5 الكِثرك فيلدُى وجهايك بوائت ر بوليفل كي قيت 104 ك - اگر 100 ك ايك چارج كو المحدود فاصله اس الكرد و المعدود فاصله الله الكرد و المعدود و الم

13.6 ایک C+2 و اکت جارج کو V 100 و بیناهل والے بواکث سے 50 V و بیناهل والے بواکث پر پیمل کیا جاتا ہے۔ جارج کی مبیا کردہ انر جی کی مقدار کیا ہوگی؟


13.7 ایک کیسیز کوجب ۷ و کی بیٹری سے جوڈ کرکھل طور پر چارج کیا جائے تواس پر 0.06 C چارج سٹور ہوجاتا ہے۔ کیسیئر کی کیسی ٹینس معلوم کریں۔

13.8 ایک کیسٹر کو جب ۷ 6 کی بیٹری سے جوڈ کر کمل طور پر جارج کیا جائے تواس پر C 0.03 C جارج سٹور ہوجاتا ہے۔کیسیٹر پر C کچارج سٹورکرنے کے لیے کتنے وولنٹے درکارہوں گے؟

13.9 دوکیپیرزجن کی کیپی ٹینس بالترتیب 12 μF اور 4μ و بان کو سریز طریقے سے 12 کی بیٹری سے جوڑا گیا ہے۔اس جوڑ کی مساوی کیپی ٹینس معلوم کریں۔ بیز ہرکیپسٹر پر جاری اور پائینشل ڈفرینس معلوم کریں۔ (4 μF, 48 μC, 8 V, 4 V)

13.10 و کیسیٹر زجن کی کویس ٹینس بالتر تیب μF اور μF و بیں۔ان کویبرالل طریقے سے 12 کی بیٹری سے جوڑا گیا ہے۔اس جوڑ کی مساوی کیسی ٹینس معلوم کریں۔نیز ہر کوسیٹر پر چارت اور پہنشل وفرینس کی مقدار بھی معلوم کریں۔

(18 µF, 72 µC, 144µC, 12 V)



طلبه كم خقيقى مهارت

طلباس قاتل ووالي كاك

公

女

جنا کر بلوالیکٹر میں کا ایک میبیتا (تمیں دن) میں استعال شدہ الیکٹر یکل از ی کاکل قیت معلوم کرسکیں۔ الیکٹر میٹی کی آسائش اور فوائد پر مجموعہ کیے بغیراس کی قیت میں کی کے طریقے جمویز کرسکیں۔

ين الكثريك بالمائنز يون والالكثر شاك سانساني جم كوكتي والفقسان كوميان كركس -

اليكثريستى كے خطرات (انسوليشن كا تقصان البيلز كا گرم ہونا انسدار ماحول) كوبيان كرمليل-

اليكريستى كركم بلواستعال من حفاظتى قداييركى وضاحت كرعيس فيوز مركث بريكر، ارتفدوار)-

الله محمر يلوا ليكثريت شي فيوز سركث بريكر الرتعنك دو ميرى انسوليشن اور ديگر حفاظتي مداوير كاستعال كي پيچان كرسيس-

اليكثرك كرنت جارجز كى موثن كى وجب بيدا بوتا باس اينت بين آب كرنت اليكثر يسنى اوراس عصفاقة مظاهر مثلاً كنويشل كرنت ، او بهم كا قانون ، اليكثرك باور، جول كا قانون ، اليكثر يستى ك خطرات اوراس سے حفاظتى اقد ايبر كے بارے بي واقفيت حاصل كريں گے۔ ہم بي بي يكسيس كرك اليك مركث بين اليكثرك ويوائيس كى مدوسے كرنت يا وولئى كى كس طرح بيائش كى جاتى ہے۔

14.1 الكثرك كرنث (ELECTRIC CURRENT)


تمارے ارد گرد زیادہ تر چارج نیوٹرل ایٹرز کے ساتھ نسلک ہے۔ ایٹم میں موجود الیکٹرونز اور
نیوکلیس کے درمیان کشش کی الیکٹروٹیک فورس پر قابو پانا آسان ٹیس ہوتا۔ تاہم میلادیش پھے
الیکٹرونز نیوکلیس کے ساتھ مضوطی ہے نسلک ٹیس ہوتے بلکہ بے تر تیب ادھرا دھر ترکت کرتے
رجے ہیں۔ ان کی نیوکلیس کے ساتھ فورس بہت کم ہوتی ہے۔ ای طرح سے الیکٹرولا کیک سلوشنز
رجے ہیں۔ ان کی نیوکلیس کے ساتھ فورس بہت کم ہوتی ہے۔ ای طرح سے الیکٹرولا کیک سلوشنز
کرتے ہیں۔ جب بیآزاد چارج کی بیرونی الیکٹرک فیلڈیس دیکے جا کی تو بیا کی تو بیا کی تو بیا کی تامی ست
کرتے ہیں۔ جب بیآزاد چارج کی بیرونی الیکٹرک فیلڈیس دیکے جا کی تو بیا کی کو دو کے کرنے بیوا ہوتا ہے۔

اليكثرك كرنت كابهاؤ يوزيني جارجز ياليكيني جارجز يابيك وقت دونون طرح ك جارجز كي موش ك وجه ب وتاب معطو مي كرنت كابهاؤ صرف آزاداليكثرونز يعني تيكيني جارجز كي وجه ب وتا ب- اليكثر ولائت (Electrolyte) يعنى برق باشيد كماليكيول بانى كالحول ك اعمد بوزيني اورئيكيني آئنز كي صورت مي الگ بوجات جي - فهذا اليكثر ولائت مي كرنت كابهاؤ بوزيني اورئيكيني دونول طرح ك جارجزكي وجه بوتا ب-

سمی کرائ سیکھنل ایریایں سے الیکٹرک جارج کے بہاؤ کی شرح کوکرنٹ کہتے ہیں۔ اگر کی ایریایش وقت کے دوران Q جارج گزرتا ہوتو آس بھی بہنے والاکرنٹ آئی طرح سے ہوگا:

$$\frac{q^{1}\sqrt{5}}{\sqrt{100}} = - \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} I = \frac{Q}{t}$$
(14.1)





الکِشره واکسو (برق باشیدگ) می کردن بوزیاہ اور لیکنے دولوں جاری کے بہاؤ کی دیدے پیدا ماتا

الیکٹرک کرنٹ SI اینٹ ایمیئر (A) ہے۔

الركى كنوكم كركاس يعشن سے كرنك كى براؤكى شرح الك كواب فى سيكند مواؤكرنك الميليم مو گا- كرنث كر يجوف نيش في ائتينير (ma) اور ائتيكروائينيز (uA) بين جن كي آخريف ال طرح ب

1 mA = 10 A

1 µA = 10 A

بیٹری کرنٹ کا ایک منع ہے۔ بیٹری کے اندرالیکٹروکیمیکل کاعمل پوزیٹرہ اورنیکیٹیو الیکٹرک جارجز کو الگ كرديتا ہے (شكل 14.1) مارجز كے عليحد و ہوئے سے بيٹري كر ميتلو كے درميان پايششل ڈفرینس پیدا ہوجاتا ہے۔جب ہم کنڈ کئر کی تارکو بیٹری کے زمینلز کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پالیشل ڈ فریش کی وجہ سے جارج الی ارمین سے دوسرے ارمینل کی طرف حرکت کرنا شروع کردیتے یں۔ بیٹری کی کیمیکل از بی ، الیکٹریکل پڑھنظل از بی میں تبدیل موجاتی ہے۔ جب جارجز سركت مي حركت كرت إن أو ان كى الكيريكل المينهل ازجى كم موجاتى ب- بدالكريكل پینظل از جی دوسری کارآ دفتم کی از جی (ہیٹ، لائٹ، ساؤنڈ وغیرہ) میں تبدیل کی جاسکتی ہے۔ صرف انری کی شکل تبدیل ہوتی ہے لیکن جارجز کی تعداد کونسٹنٹ رہتی ہے (یعنی جارجز استعال و تبین ہوتے)۔ الیکٹریکل ولینشل ازجی کی بجائے ہم الیکٹرک ولینشل کی اسطلاح استعال كرتے ہيں، جوفی يون جارج الكثرك يۇنىشل انر جی كے برابرہے۔


10 mA كاكرن كن بتشاش C 30 مقدار 882 Sto E-168



کا اور وٹی سوری کی قیم سوجود کی ٹیس کنڈ کنڑ ہے الوفي كرت تين ببتابه ال كي وجد البيشروز كي -C-19-274



يطرى الكثرك جارئ كودايس باعدو الح (ازى) يطرار في عبر الراعب إلى أو بالدارى يم كن كت من كرو يوال ويوال كا وريد



هل 14.1 يفرى كى الوركون موسى والوكرام كافاك

-2ال 14.1: اگرایک تاری 0.5 و 0.5 می گزرتا ہے تو تاری کتا کرنٹ بہتا ہے؟ t = 10 s , Q = 0.5 C مندرجہ ذیل فارمولا استعمال کرنے ہے $I = \frac{Q}{t}$

قیسیں درج کرنے ہے


 $I = \frac{0.5 \text{ C}}{10 \text{ s}}$ $I = 0.05 \text{ C s}^4$ I = 50 mA

کویشنل کرنٹ (Conventional Current)

آزاد البکٹرونز ،جن کی وجہ ہے میلویش کرنٹ بہتا ہے ، کے تصور سے پہلے بیہ مجھا جاتا تھا کہ کنڈ کٹر زیش کرنٹ کا بہاؤ پوزیلو چار بز کی موثن کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ لبذا بیروایت آج تک قائم ہے۔ ہم مندرجہ ذیل مماثلت سے کو پیشل کرنٹ کے تصور کو بچھ سکتے ہیں۔

ہم جانے ہیں کہ جب کا پر کی تار کے دونوں سروں کا ٹمپر بچر منتقف ہوتو ہیك انر بی زیاد و ٹمپر بچر-والے سرے سے کم ٹمپر بچر والے سرے کی طرف بہتی ہے۔ جب دونوں سروں کا ٹمپر بچر کیسال ہوجا تا ہے تو یہ بھاؤرک جا تا ہے۔

پائپ میں پانی کا بہاؤ بھی زیادہ بلندی ہے کم بلندی کی طرف ہوتا ہے۔ ای طرح جب کی کنڈ کئر کو بیٹری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ جارجز کو زیادہ پیشان سے کم پڑینشل کی طرف بہنے پر مجور کرتا ہے (شکل 14.2)۔ کرنٹ کا بہاؤ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک پوٹینشل وفرینس ہوتا ہے۔



2 2 2

H14.3 J



كنويشنل كرنث كي تعريف اس طرح سے ب


وو کرنٹ جو پوزیٹر جارج کی موشن کی وجہ سے بیٹری کے پوزیٹر وٹیٹل سے بیکیٹرو ٹرمینل کی طرف بہتا ہے، کنویڈھل کرنٹ کہلاتا ہے۔

کنوپیشنل کرنٹ کے وہی اثرات ہیں جو کہ نیکیٹیو ٹرمینل سے بوزیٹیو ٹرمینل کی طرف بہنے والے کرنٹ کے ہوتے ہیں،جو کہ نیکیٹیو جارجز کی موشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

کنٹ کی پاکش (The Measurement of Current

ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ مرکث میں کرنٹ بدر ہاہے؟ اس مقصد کے لیے ہم مخلف الیکٹریکل ڈیوائیس کا استعمال کرتے ہیں جو کس سرکٹ میں کرنٹ کی پیائش کرتے ہیں۔ کرنٹ کی پیائش کے لیے استعمال ہونے والے ڈیوائیس کی عام مثالیں گیلوانو میٹر اور ایمیٹر ہیں۔


گیوانو میٹر بہت حساس آلا ہے جو کہ کرنٹ کی بہت کم مقدار کی پیائش کرسکتا ہے (شکل 14.3)۔
گیوانو میٹر کافل سکیل فلکیفٹن کے لیے چند لمی ایمیئرز کا کرنٹ کافی ہوتا ہے۔ گیوانو میٹر کوسر کن میں جوڑتے وقت اس کے ڈمیٹر کی پولیر پی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر سرخ رنگ کے ٹرمیٹل کی پولیر پی کیکیٹیو ہوتی ہے۔ ایک مثالی گیوانو میٹر کی مرشل کی پولیر پی کیکٹیٹیو ہوتی ہے۔ ایک مثالی گیوانو میٹر کی رزمشل کی پولیر پی کیکٹیٹو ہوتی ہے۔ ایک مثالی گیوانو میٹر میں سے ذیادہ سے ذیادہ کرنٹ بدسکیڈ (شکل 14.4)۔
مناسب تبدیلی کے بعد گیوانو میٹر کو ایمیٹر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے (شکل 14.5)۔ ایمیٹر کے خاس سے ذریعہ کو کہی میر یہ خریقے ہے۔ گیوانو میٹر کی طرح ایمیٹر کو بھی میر یہ طریقے سے سرکٹ میں سے بہنے والا کرنٹ ایمیٹر سے طریقے سے سرکٹ میں سے بہنے والا کرنٹ ایمیٹر سے طریقے سے سرکٹ میں سے بہنے والا کرنٹ ایمیٹر سے



هل 14.5: مركت يما كرف كي يأثل شك في الإكرام كا قاكر

(Potential Difference) يُنِعْلُ وْفِرْيْسِ (14.2


اگر کنڈ کٹر کا ایک سرا ۸ بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل ہے اور دوسرا سرا 8 بیٹری کے نیکیٹیو ٹرمینل ہے جوڑ دیا جائے تو سرے ۸ کا پیٹینشل 8 کے پیٹیشل ہے زیادہ ہوگا (شکل 14.6)۔اس کی وجہ ہے کنڈ کٹر کے دونوں سروں کے درمیان پیٹیشل ڈ فریٹس پیدا ہوجا تا ہے۔



کرنٹ کا پہاؤاں وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کنڈ کمٹر کے دونوں سروں کے درمیان پھیفطل
و فریش برقر اردہتا ہے۔ کا پر کی تاریش مسلسل کرنٹ کے بہاؤ کو جاری رکھنے کے لیے جس ذراید
ہے پٹیفشل و فرینس مہینا کیا جا تا ہے ، دو بیٹری ہے۔ جب کرنٹ کنڈ کمٹر میں سے زیادہ پھیفطل
ہے کم پٹیفشل کی طرف بہتا ہے تو الیکٹریکل انر ہی دوسری حالتوں میں تبدیل ہوجاتی ہے۔
جب کنڈ کمٹر میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو کنڈ کمٹر کے ایٹمز کے ساتھ و کھراؤ کی دج سے کرنٹ کو
درخش کا سامنا کر تا پڑتا ہے۔ بیٹری کی مہیا کردہ انر بھی اس دوسری حالتوں کے طور پر ترف
ہوتی ہے اور ہیدے انر بی کے طور پر عرف ہوتا لائٹ بلب کے دونوں سروں کے درمیان ہوجود
ہوتی ہے۔ اس انر تی کا اس طرح عرف ہوتا لائٹ بلب کے دونوں سروں کے درمیان ہوجود
پٹیشل و فرینس کی دجہ سے ۔ لہذا

جب مرکث میں سے جار بڑ کا بہاؤ ہوتا ہے تو کنڈ کٹر کے دونوں سروں کے درمیان موجود پڑینگل ڈفرینس الیکٹر مکل از بی کوائر بی کی دوسری حالتوں میں ضرف کرنے کا یا عث بنآ ہے۔

یفیشل وفریس کا 51 موت واف ٧ ب - بلب ك درمیان بینیشل وفریس اگر 1 موتواس كا



سرات میں جاری کا ابراؤیات میں یاف کے بہاؤ کی طرح ہے۔ حرات میں پاٹ کی عواستہ کرف کے بہاؤک لیے کار کنز کی وائز استعمال دول ہے۔



دُوالْيَ عِلْ شِنْ يَعِيكُ ارْبِي الْيَعْرِيكُ ارْبِي عِنْ جَدِيلُ مِنْ أَسِهِ مطلب ہے کہ € 1 جارت یا A اکرنٹ جو بلب میں سے گزرتا ہے ایک جول افر جی ضرف کرتا ہے۔ جب بلب دوشن ہوتا ہے تو کرنٹ سے افر بی حاصل کرتا ہے اور اس کوروشنی اور حرارت میں بدل ویتا ہے۔

14.3 اليكثروموثوفورس

(ELECTROMOTIVE FORCE'e.m.f')

الیشروسوٹوفورس کاسورس، نان الیکٹریکل از بی (کیمیکل ، تحرل ، مکینیکل وفیرو) کو الیکٹریکل انر بی میں تبدیل کرتا ہے۔الیکٹروسوٹوفورس کے سورسز بیٹریاں ، تحرموکیلو اور چزیٹرز ہیں۔ جب کنڈ کٹر کو بیٹری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو پوٹینشل وفرینس کی وجہ سے اس میں سے کرنٹ بہنا شروع ہوجاتا ہے۔

تاریس ہے کرنے کے مسلسل بہاؤ کے لیے بیٹری چار بڑ کو انربی مہیا کرتی ہے۔ پوزیلی چار بڑ بیٹری کے پوزیلی فرمینل سے نکلتے ہیں اور کنڈ کٹر میں ہے گزرتے ہوئے بیٹیلی فرمینل میں واقل ہوجاتے ہیں۔ جب ایک پوزیلی چارت بیٹری کے کم پولیفٹل والے ٹرمینل (نیٹیلیو ٹرمینل) میں واقل ہوتا ہے تو اس جارت کوزیادہ پائیفٹل کے مقام (پوزیلیو ٹرمینل) تک پہنچانے کے لیے بیٹری انربی (فرض کریں W) مہیا کرتی ہے۔ اب ہم سورس (بیٹری) کی ای ایم ایف (e.m.f) کی تحریف اس طرح ہے کرتے ہیں:

میده از بی ہے جو بندس کٹ میں گزرنے کے لیے بیٹری بونٹ پوزیٹیو چارج کو مہیا کرتی ہے۔ e.m.f نان الیکٹریکل شکل سے الیکٹریکل شکل میں تبدیل شده از بی ہے، جب ایک کولمب پوزیٹیو چارج بیٹری میں گزرتا ہے۔ لہذا

$$e.m.f = \frac{|\zeta.\mathcal{Y}|}{Q}$$

$$E = \frac{W}{Q} \qquad(14.2)$$

یمان پر E سے مراد e.m.f ب Wنان الکیٹریکل سے الکیٹریکل علی میں تبدیل شدہ از جی اور Q پوزیلو جارئ ہے۔

e.m.f کا یونٹ ^C ا ہے جو کہ SI ک^{سٹ}م میں ایک وولٹ (۱۷) کے برابر ہے۔ لیندااگر بیٹری کی

وولت اطالوی ماہر فوکس البگریڈردد وولا (1745-1827) کے نام سے منسوب ہے۔ اس نے سب سے پہلی ملی البکٹرک بیٹری ایجادی جس کا 0م دولا اکک یا تکل ہے۔ پہلیفٹل افریش کی پیائش دولت میں کی جاتی ہے جس کو یعن ادقاعت دولتے مجمی کی جاتی ہے۔

الإستالية

گیوافر میزلوگی گیوانو (1798-1737) کے نام سے مشوب ہے۔ مینڈک کی ٹاگوں کا دائی سیکٹن کرنے کے دوران اس نے مشاہدہ کیا کہ جب ٹاگوں کو تنگف سالو سے نسی کریں تو یہ توقرار الم تھی ہیں۔ یہ اتفاقیہ دریافت کی بیکی سل اور بیٹری کی اعواد کا سب نی۔



على 14.7 الان الث يما


2 Vee.m.f جہوتو جب ایک کولمب چارج بند سرکٹ میں سے گزرتا ہے تو بیٹری اس کو 1 2 انریکی مہیا کرتی ہے۔

ينفل وفريس كابياكش

(Measurement of Potential Difference)

سرکٹ کے کمی حصے (مثلاً لائٹ بلب) کے اطراف پٹینشل ڈفرینس کی پیائش بذراید دولٹ میٹر کی جاتی ہے (شکل 14.7)۔ دولٹ میٹر کو سرکٹ کے دولوں ٹرمینلو کے درمیان براہ راست لگایا جاتا ہے۔ بیٹری کا پوزیلو ٹرمینل دولٹ میٹر کے پوزیٹو ٹرمینل کے ساتھ اور بیٹری کا نیگیٹو ٹرمینل دولٹ میٹر کے نگیٹو ٹرمینل کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔

ایک مٹالی وولٹ میٹر کی رزعشن بہت زیادہ ہوتی ہے تا کداس میں سے کوئی کرنٹ ندگز رسکھ۔ جس آلا کے اطراف پیمنشل ڈ فرینس کی بیائش کرنا ہو تو وولٹ میٹر کو اس کے ساتھ میرالل طریقے سے جوڑا جاتا ہے (هکل 14.8)۔



قل 14.8 ركت على الإض كاليكال المراس كاليكا المراس كالماكاك


الا الم الف كى يوائش (Measurement of e.m.f)

عام طور پر e.m.f بیٹری کے ڈمینلو کے درمیان اس پولیفشل ڈفرینس کو کہا جاتا ہے جب بیٹری کی وجہ سے بیرونی سرکٹ سے کرنٹ کا بہاؤٹیس ہور ہاہوتا۔ البذا بیٹری کی e.m.f کی پیائش کرنے کے لیے ہم وولٹ میٹر کو بیٹری کے ٹرمینلو کے ساتھ براہ راست جوڑ دیتے ہیں ،جیسا کہ

4-418-64



و بخیل بنی میمواد کرند و روستس او پیشفن افریش کی بیاش کے لیے استعمال الیاجا سکتا ہے۔ اس علی میں بنی میم والت محمد کے الدی کا میلوی کے اطراف ایک طلق افریش کی بیواش کے لیے استعمال کیا گیاہے۔



SEXUSING ESTENDED HASD

14.4 او م كا قانون (OHM'S LAW)

مرکن 14.1: ایک تاکیروم کی تاریمی کالبائی cm 50 سے اے 1.5 کی بیری کے دریج پینظل و فریش فراجم کریں۔ تاریش سے بہنے والے کرنٹ کی پیائش اس کے ساتھ سیریز طریقے ے لگائے گئے ایمیلر کے ذریعے کریں (شکل a-14.10) - نیز رزشس کے اطراف پینھل ڈ فرینس اس کے ساتھ لگائے گئے وولٹ میٹر کی مدد سے معلوم کریں پیلز کی تعداد کو بتدریج برد ھا كر كرنك إاور ووفي ٧ كى پيائش كى مختلف قيتين عاصل كرين - اب إاور ٧ كى مختلف ياكثول كدرميان كراف بنائي جوكدا يك خطمتنقيم موكا (فكل 14.10-6)_ اگر کسی کنڈ کٹر کے دوسروں کے درمیان پولینگل ڈفریٹس کا جوتو اس میں ہے کرنٹ آ بہتا ہے۔


یومینشل و فرینس کی تبدیلی سے ساتھ کرنٹ کی مقدار بھی تبدیل ہوجاتی ہے جس کی وضاحت اوہم كے قانون سے كى جاتى ہے۔

اوہم کے قانون کی تعریف اس طرح ہے:

ا گر کسی کنڈ کشر کے قیریچ اور طبعی حالت میں تبدیلی رونمانہ ہوتو اس میں سے بہتے والے کرنے ک مقدارات كے سرول كے اطراف في نظل و فرينس كے وائر يكفى يرويورفنل ہوتى ہے۔

I x V & Vx I

یبال R پروپورهینلین کونسٹنٹ ہے اور کنڈ کٹر کی رز عنس کے برابرہے۔ اگر کرنٹ اور پولینشل وفرين ٧ كورميان كراف بناياجائة جمين ايك قط متققم حاصل بوكار



رزنتس (Resistance)

کسی میٹیریل کی وہ خاصیت جواس میں سے بہنے والے کرنٹ کے خلاف مزاحت پیش کرتی ہے، رزسٹس کیلاتی ہے۔

بیر واحت موش کرتے ہوئے الیکٹروز کے میٹیریل کے ایٹر کے ساتھ کھراؤ کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ پوشف: رزسٹس کا SI ایون اوہم(Ω) ہے۔ اگر V=Vاور A = 1 ہوتھ A کی قیت ایک اوہم ہوگی۔ البذا

جب می کنڈ کڑے سرول کے درمیان پہندال افرینس ایک دولت ہواوراس میں سے بہتے والے کرند کی مقدار ایک ایمپیئر ہو تواس کی رزشش ایک اوہم ہوگی۔

مثال 14.2: میننگ اللیمن کرماتو لگائے گئے دوات میٹر کی دیڈنگ V 60 ب میننگ اللیمن شیل سے بہنے دائے کرنے کی مقدار 24 ب ایمار کے ذریعے میننگ اللیمن کی کواکل کی درشش کیا ہوگی؟

اوہم کا قانون استعال کرنے سے

$$V = IR$$

$$\underline{\downarrow} \quad R = \frac{V}{I}$$

التين درج كرنے ہے

$$R = \frac{60 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 30 \text{ V A}^{-1}$$


 $R = 30 \Omega$

14.5 اوہ کک اور ٹان اوہ کک کنڈ کٹر زکی V-I خصوصیات (V-I CHARACTERISTICS OF OHMIC AND NON OHMIC CONDUCTERS)

اوہم کا قانون صرف مخصوص میٹیر بلز کے لیے درست ہے۔ ایے میٹیر بلز جو اوہم کے قانون کی تصدیق کرتے ہیں اوروولیج کی وسیع حدود کے لیے ان کی رزسٹس کونسٹنٹ ہوتی ہے ،اوہمک میٹیر بلز کہلاتے ہیں۔ جبکہ ایے میٹیر بلز جن کی رزسٹس وولیج یا کرنٹ کے ساتھ تبدیل ہوجاتی

الا روائش می بیده الرصا کاری آئی کے لیا انجاز کو ایٹ اواقش کے ماقد میر یہ افریق عوالیا تاہے۔ انگار کے لیادات انتراکی اور انسان کی ماقدی الراکم یقد سے ادارات میں اور انسان کے ماقدی الراکم یقد سے ادارات سے





الرمسز الك دو طرب عن كا العدار في بالا الموافق المربطة المالا المربطة المالا المربطة المالا المربطة المالا المربطة ال

ب،نان او مك مينير بلز كملات ين-

او ہمک کنڈ کٹر نے لیے کرنٹ اور وولیج کے درمیان تعلق وولیج کی ایک وسیع حدے لیے لیٹیم ہوتا ہے (شکل ہ - 14.11) - خط مستقیم ہے واضح ہے کہ وولیج اور کرنٹ کے درمیان نسبت کونسٹنٹ رہتی ہے۔ اس سے اوہم کے قانون کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ مشلا زیاد و ترمیلیم بلزکی خصوصیات او ہمک ہوتی ہیں۔

نان او ہمک میٹیر میز کے لیے کرنٹ اور وولئے کے درمیان تعلق نان لینیئر ہوتا ہے۔ مثلاً فلامنٹ اور تحرمسٹر (Thermister)۔ فلامنٹ کی رزشنس اس کے گرم ہونے ہے بڑھ جاتی ہے اور کرنٹ کم ہوجا تا ہے ، جیسا کہ جھی ہوئی سلوپ سے فلاہر ہے (شکل 14.11-1)۔

تخرمسٹر (حرارت وصوں کرنے والارزسٹر) کی خصوصیات فلامنٹ کے برنکس ہوتی ہیں۔ بیہ جب گرم جونا ہے تو اس کی رزشنس کم جوجاتی ہے اور کرنٹ بڑھ جاتا ہے (شکل ع-14.11)۔ بیاس وجہ سے ہوتا ہے کدگرم ہونے پر کنڈ کشن کرنٹ کے لیے زیادہ آزادالیکٹر وز دستیاب ہوجاتے ہیں۔

14.6 روستس پراثرانداز مونے والے عوال

(FACTORS AFFECTING RESISTANCE)

ایک کم امبائی کا پائپ زیادہ امبائی کے پائپ کی بہ نبیت پائی کے بہاؤ کے خلاف کم رزمشس پیش کرتا ہے۔ نیز بڑے کراس بیکشنل امریا والا پائپ چھوٹے کراس بیکشن کے پائپ کی بہ نبیت کم رزمشس پیش کرتا ہے۔ بی صورت حال تاروں کی رزمشس کی ہے جن بیں سے کرنے بہتا ہے۔ تاروں کی رزمشس کا انجھاراان کے کراس بیکشنل امریا، لمبائی اوران کے میٹیر بل کی توعیت پر ہوتا ہے موثی تاروں کی رزمشس بی تاروں کی مزاجت چھوٹی تاروں کی رزمشس بی تاروں کی مزاجت چھوٹی تاروں کی رزمشس سے نیاوہ ہوتی ہے۔ کا پر کی تاری رزمشس ای جمامت کی سٹیل کی تاری رزمشس ہے کم ہوتی ہے۔ ایکٹریکل رزمشس کا انجھارٹیر پچر پر بھی ہوتا ہے۔

ایک مخصوص نمیر بچر پراورا یک مخصوص میٹیریل کے لیے


(1) تارکی رزشش R تارکی لمبائی اے ڈائر یکھلی پروپورشنل ہے۔ یعنی

R ∝ L(14.4)



هل 14.11 ووالح اور گرفت تحدومهان گرافت (a) گفت در مشس

(b) المامندي كيالي (c) المرمزك لي



کرنٹ اور ووقع کا گراف خوامنتیم ہے جس کی سوپ دوسرے کے کوائشٹ ہے۔ لائٹ باب سے لیاراف اور حاہم می کی سلوپ کم ہوری ہے۔ اس سے آپ کیا تھے اخذ کر سکتا ہیں ا اس کا مطلب ہے کدا گرجم تارکی لمبائی دو گنا کردیں تو اس کی رز سخس بھی دو گنا ہوجائے گی ، اور اگر تارکی لمبائی نصف کر دی جائے تو اس کی رز سخس بھی نصف ہوجاتی ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ موثی تاری رز طنس پہلی تاری رز طنس کے م ہوتی ہے۔ مساوات (14.4) اور (14.5) کو طائے ہے

$$R \propto \frac{L}{A}$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \qquad(14.6)$$

یبال ۵ کونسٹنٹ آف پرو پوشنیلیٹ ہے جو سیسفک رزمشس گبلاتی ہے۔اس کی قیت کا انھمار کنڈ کٹر کی ماہیت پر ہوتا ہے۔ لیعنی کا پر ، آئران ، بٹن اور سلور میں سے ہر ایک کے لیے ۵ کی قیت مختلف ہوگی۔

اگرہم مساوات (14.6) میں L= 1 اور A = 1 m درج کریں تو R = 0 بیعنی ایک میشر کیوب میٹیر میل کی رزمشس اس کی سیسیفک رزمشس کے برابر ہوتی ہے۔ سیسیفک رزمشس ۵ کا یونٹ اوہم میشر (Ω-m) ہے۔

مثال 14.3: اگر کا پر کی تار کی لمبیا کی m 1 اوراس کا ڈایا میٹر mm 2 بوتو اس کی رزشش معلوم کریں۔ $d = 2 \text{ mm} = 2 \times 10^{\circ} \text{ m} \cdot L = 1 \text{ m} \cdot R = 7$ مل: $A = \pi \frac{d^2}{4} = \frac{3.14 \times (2 \times 10^{\circ} \text{ m})^2}{4}$

$$= \frac{3.14 \times (2 \times 10^{-3})^2 \text{ m}^2}{4}$$
$$= 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

ورفس $ho=1.69 \times 10^4 \, \Omega \, \mathrm{m}$

W

 $R = \rho \times \frac{L}{A} = 1.69 \times 10^{4} \Omega \text{ m} \times \frac{1 \text{ m}}{3.14 \times 10^{-6} \text{m}^{2}}$ $R = 0.54 \times 10^{-2} \Omega = 5.4 \times 10^{-3} \Omega$

三世 美

A TEMPOST

(10°Ω m)	UP:
1.7	- John
1.69	48
2,75	الميتم
5.25	الكسان
10.6	بالميم
9.8	דעט
100	pet
3500	الريفائك

(CONDUCTORS) ジャンジン 14.7

ہم الیکٹریسٹی کی گذائش کے لیے بھیشہ یطل کی تارہی کیوں استعال کرتے ہیں؟ کیونکہ کرنے

کے بہاؤ کے خلاف ان کی رزمنس کم ہوتی ہے اور ووائیکٹریسٹی کے اچھے کنڈ کئر زہوتے ہیں۔
لیکن ان جی ہے کرنے اتنی آسائی ہے کس طرح بہتا ہے۔ سلور اور کا پر جیسی مبطلو جی آزاو
الیکٹر وز بکٹر ت پائے جاتے ہیں جو کہ کی خاص ایٹم کے ساتھ مضبوطی ہے بڑے ہوئے ہیں۔
ہوتے۔ یہ آزاد الیکٹر وز مبطلو کے اندر ہے قاعدگی ہے ہرست جی موشن کرتے رہتے ہیں۔
جب ہم کوئی ہیرونی الیکٹر کے فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو یہ الیکٹر وز باسانی ایک خاص ست میں
موشن کر کتے ہیں۔ بیرونی الیکٹر کے فیلڈ کے زیر اثر آزاد الیکٹر وز کا کسی خاص ست میں یہ
موشن کر کتے ہیں۔ بیرونی الیکٹر کے فیلڈ کے زیر اثر آزاد الیکٹر وز کا کسی خاص ست میں یہ
موشن میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ ایبا الیکٹر وز کا آئیں میں اور مطلو کے ایٹرز کے ساتھ مکراؤ کی
وجہ ہے ہوتا ہے۔

(INSULATORS) انوليزز (14.8

تمام میلیر بلز کے اقدرالیکٹر وز ہوتے ہیں۔ تاہم انسولیٹرز (جیسا کدربو) کے الیکٹر وز موثن کے لیے آزاد فیس ہوتے بلکدا یٹر کے اقدر مضبولی ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسولیٹرز میں ہوتے ہیں۔ اس لیے انسولیٹرز موجود فیس میں سے کرنٹ فیس برسکتا ، کیونکہ ان میں کرنٹ کے بہاؤ کے لیے آزاد الیکٹر وز موجود فیس ہوتے۔ انسولیٹرز کی رز عنس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسولیٹرز کو رگڑنے ہے باسانی چارج کیا جاسکتا ہے اوراس طرح ہے پیدا ہوئے والا انڈریسٹر (Induced) چارج ان کی سطیم ساکن رہتا ہے۔ انسولیٹرز کی مزید مثالیس گلاس ، لکڑی ، پارٹ ، اورریش وغیرہ ہیں۔

14.9 رومزدکوجوڑ نے عطریق

(COMBINATION OF RESISTORS)

رزسرز زكود وطريقول عيجوز اجاسكتاب:

カタンというこ (1)


(Series Combination of Resistors)

رزمرز دکویرین می جوڑنے کے طریقے میں ان کوآئی میں ایک دوسرے کے سے کے ساتھ اس

CHLIC

مم آرف کے وارقی اڑ کو کی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جب کرفٹ بلیب کے قدامت میں سے گزاری ہے آتے یہ بہت زیادہ گرم مو کر وارمت کو روگن میں بلیا، دیا ہے۔ اس طرح جب الکھڑک وارڈ کی بار کہت تار میں سے کرفٹ بہتا ہے تو یہ کرم واکر مرح اور جاتی

الینٹرک بلب میں قامن کے طور پائین تا مثل کو استعال کیا جاتا ہے؟ ایمل کے ساتھ وشاحت کرتران



طرح جوڑا جاتا ہے کہ سرکٹ میں کرنٹ کے بہاؤ کا صرف ایک ای داستہ وہا ہے (شکل 14.12)۔ اس کا مطلب ہے کہ جردز سرمیں سے بکسال کرنٹ گزرتا ہے۔

مريد سركث كى سادى روسلس

(Equivalent Resistance of Series Circuit)

سیر یوسر کٹ میں کل وولیج مختلف رزسٹر زمین تقلیم جوجاتی ہے۔ لپندا تمام رزسٹر ز کے انفرادی وولیج کامچھوں سورس کے کل وولیج کے برابر ہوتا ہے۔ لپندا ہم ککھ سکتے ہیں کہ: (14.7) V_s + V_s + V

یہاں *کا بیٹری کا دولیج ہے اور V_e ، V_e ، V_e والر تیب رزسٹرز R_e ، R_e ، اور R_e کے اطراف دولیج میں۔اگر ہررزسٹر میں سے کرنٹ آگر در ہا ہوتو او ہم کے قانون کے مطابق:*

 $V = IR_1 + IR_2 + IR_3$

 $V = I(R_1 + R_2 + R_3)$ (14.8)

ہم رزسٹرز کے مجموعے کوایک مساوی رزمنٹس ہR سے بدل کئتے ہیں، جبکہ سرکٹ میں سے پہلے جتنا کرنٹ ہی گزرے۔

اوہم کے قانون کے مطابق:

 $V = IR_e$

لبذامساوات (14.8) اس طرح بوكي:

 $IR_{*} = I(R_{1} + R_{2} + R_{3})$

 $R_e = R_1 + R_2 + R_3$ (14.9)

لبذا سيريز جوڑ كى مساوى رزمنس جوڑ كى انفرادى رزمنسز كے مجموعے كرابر ہوتى ہے-

اگر سیریز: جوز میں R_a, R_a, R_a, R_a, R_a, R_a, ارسٹرز ہوں تو جوز کی مساوی رزستس اس

طرح ہے ہوگی:

 $R_a = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$


خال14.4: اگر 4 kΩ اور 4 kΩ کررز طرز کو 10 کی بیٹری کے ساتھ بیریز بیل جوڑا

جائے تو مندرجہ ذیل مقداری معلوم کریں۔

(a) سيريز جوژگي مساوي رزستنس

- (b) بردز مثن می سے بہنے والا کرنث
- (c) بررائس كاطراف يميشل وفريس

ال:



 $R_a = R_1 + R_2$

 $R_a = 6 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega = 10 \text{ k}\Omega$

(b) اگر مساوی رز محنس R کے ساتھ V 10 کی بیٹری لگائی جائے تو اس ٹی ہے۔
 گزرنے والا کرنٹ ہوگا:

 $I = \frac{V}{R_e}$

 $I = \frac{10 \text{ V}}{10 \text{ kO}} = 1.0 \times 10^3 \text{ A}$

کیونکہ بر رہ جوڑ میں ہرایک رؤسٹس میں سے کیسال کرنٹ گزرتا ہے، البغدا ہ R اور R میں سے مجمی A * 10 × 1.0 کرنٹ گزرےگا۔

رز طنس $R_1 = 1.0 \times 10^3 \text{A} \times 6 \text{ k}\Omega$ (c) $V_1 = I R_1 = 1.0 \times 10^3 \text{A} \times 6 \text{ k}\Omega$ (c) $V_2 = 6 \text{ V}$

رزطنس $R_2 = I$ المراف بينشل و فرينس $V_2 = I$ المراف بينشل و فرينس $V_2 = 4$ V

अर्थात्य (II) त्राच्या (II)

(Farallel Combination of Resistors)

رزسٹرزکے ویرالل جوڑ میں ہر رزسٹر کا ایک سرائیٹری کے پوزیٹی ٹے جبکہ دوسرا سرائیٹری کے فیکیٹیوٹرمیٹل سے جوڑ دیا جاتا ہے (شکل 14.13)۔اس طرح ہررزسٹر کا دولیج کیسال ہوگا اور بیٹری کے دولیج کے برابر ہوگا۔ یعنی


 $V = V_1 = V_2 = V_3$



ایک بنده الیکنویسی کی بلند دولی واز بر محفوظ طریقے سین کتاب کیلن استر بی دائر آوسی جمعن میاے کہا آپ الاسکتانی کرایا کیوں ہے؟

عيرالل مركث كى مساوى روطنس


(Equivalent Resistance of Parallel Circuit)



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$
 (14.10)
 $\sum_{i=1}^{n} I_i + I_2 + I_3$ (14.10)
 $\sum_{i=1}^{n} I_i + I_3 + I_3$

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, I_2 = \frac{V}{R_2}, I_3 = \frac{V}{R_3}$$

البدامساوات(14.10)اسطرت يوكى:



اوہم کے قانون کے مطابق:

$$V = IR_{e}$$


$$I = \frac{V}{R_{e}}$$

البذاماوات (14.11) اسطرح يوكى:

$$\frac{V}{R_s} = V \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right]$$

$$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad (14.12)$$

پس پرالل جوڑی مساوی روسٹس کاریمیر وکل (Reciprocal) انفرادی روسٹس کے مجوعے کے ریمیر وکل کے برابر ہے۔ روسٹرز کے پیرالل جوڑ میں مساوی روسٹس، جوڑی کسی انفرادی روسٹس سے کم ہوتی ہے۔ اگر روسٹرز ، R ، R ، R ، R کو پیرالل طریقے سے



またないで



جوڑا جائے تو جوڑ کی مساوی رز عنس اس طرح سے ہوگی:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_t} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_s}$$

ورال سركش كريرين سركش كمقابله بين دويو فاكدين:

اس اصول کوگھر کی وائز تک میں بھی استعمال کیاجاتا ہے۔

المُوكِّل 14.13 الرَّوْكِل 14.13 مِن وَكِمَاتِ كُنْ سَرِكِت مِن

- اور V=6 کا بوتومندردید فیل مقداری معلوم کریں $R_1=6$ Ω , $R_2=3$ Ω , $R_1=2$ Ω

: 10

(a) کیونکدرزسٹرز پیرالل طریقے ہے جوڑے گئے ہیں،اس لیے جوڑی مساوی رزشس R. ہوگی:

$$\frac{1}{R_*} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_*} = \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{6\Omega}$$

$$\frac{1}{R_*} = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right] \times \frac{1}{\Omega}$$

$$\frac{1}{R_*} = \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{\Omega}$$

$$R_* = 1\Omega$$

لبذاه R کی قیت Ω 1 ب۔ یہ قیت جوڑ میں موجود سب میجوٹی رز طس کی قیت ہے جمی کم ہے، جیما کہ بیرالل سرکٹ میں بھیشہ ہوتا ہے۔

سرکت الایا گرام دامل مرکت کو بیان کرنے کا طاقی طرفت ب مرکت الایا گرام میں استعال ہوتے والی الیکٹریکل مقداروں کی طامات اصلی موقی جی لے لیڈا کوئی ہی طفعی جو الیکٹریسٹی کے متعلق جاملات مرکت دایا گرام کو کھونگل ہے۔

ا په دسول کالا

اگری افل سرکت میں انام رزسز ذکی آباتیں برائد عول از سادی رزمنس مند میدایی فارسولا سے معلوم کی جانکل ہے۔ معلوم کی جانکل ہے۔

$$\frac{1}{R_*} = \frac{N}{R}$$

i.e.,
$$R_e = \frac{R}{N}$$

عَبِد ١٨ روَمَرُو كَي أَلِي الْعَدَادِ الدِيجِ مِرروَمُرِيَ القرادي ويطلس ب

کی الل جوڑ میں ہر ایک رز طنس کا پڑینظل و فرینس یکساں اور بیٹری کے پڑینظل و فرینس کے برابر موتاہے۔ اس لیے

$$R_1 = I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{6 \text{ V}}{2 \Omega} = 3 \text{ A}$$

$$R_1 = I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{6 \text{ V}}{3 \Omega} = 2 \text{ A}$$

$$R_1 = I_3 = \frac{V}{R_1} = \frac{6 \text{ V}}{6 \Omega} = 1 \text{ A}$$

سرگری 14.2: ایک ۷ 2.5 کے بلب کو بیٹری کے ساتھ جوڑیں اور بلب کی روشی کا مشاہدہ کریں۔ دوسرے بلب کو پہلے کے ساتھ ویرائل جوڈ کران کی روشی کا مشاہدہ کریں۔اب ایک تیسرے بلب کو پہلے دونوں بلبوں کے ساتھ ویرائل طریقے سے جوڈ کران کی روشی کا مشاہدہ کریں۔ کیا بلبوں کی روشنی بیٹری کے ساتھ سیریزییں لگائے گئے بلبوں کی دوشن سے مختلف ہے؟ وضاحت کریں۔

14.10 اليكثريكل الزرجي اورجول كا قانون (ELECTRICAL ENERGY AND JOULE'S LAW)

جب پائی زیادہ گریوی میشنل پینظل ہے کم گریوی نیشنل پینظل پر فربائن پر گرتا ہے تو اس ہے جزیر چنا ہے، جس سے الیکٹر یک افراق ہیدا ہوتی ہے۔ ای طرح جب چارج زیادہ الیکٹرک پینظل ہے کم الیکٹرک کرنے حاصل ہوتا ہے۔ البندا مید پروسیس (جس کے دوران چارجز زیادہ پینظل سے کم پینیشل کی طرف حرکت کرتے ہیں) الیکٹر یک افراف حرکت کرتے ہیں) الیکٹر یکل افراقی کا ایک مستقل ور بعد بن جاتا ہے۔

فرض کریں دو فقاط کے درمیان پوٹیفل ڈفرینس ۷ دولٹ ہے۔ اگر ان فقاط کے درمیان ایک کولمب چارج بدر ہاہوتو اس کی مہیا کردوائر بھی کی مقدار ۷ جول ہوگی۔ لہذا جب Q کولمب چارج ان دو فقاط کے درمیان بدر ہاہوتو ہمیں QV جول انر ہی حاصل ہوگی۔اگر ہم اس انر بھی کو Wسے ٹھا ہر کریں تو

من المنظمة ال

بادر(دات)	اياتش
5,000	الكِرْكِ فِينَا
1,500	الكثرك تطر
1,000	Élika
800	احرى
750	والمتكسفين
100	لائث إب
50	Likeling
10	世上八年

اگر Q جارج t وقت میں بہتر تو کرنٹ کی تعریف کے مطابق:

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$Q = I \times t$$

لبدا t سيند ش حاصل شده از جي بوك:

 $W = I \times t \times V$

ہا الیکٹریکل از جی سرکٹ میں ہیٹ از جی یا کسی اوراز جی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔اوہم کے قانون کےمطابق:

V = IR

لبندا Q جارج كي مبيا كرده انري

 $W = I^2 R t = \frac{V^2 t}{R}$

اے جول كا قانون كتے ہيں جس كى تعريف اس طرح سے:

تمی رز طنس سے بہنے والے الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے ہیٹ انر بی پیدا ہوتی ہے جس کی مقدار کرنٹ 1 کے مرکع اور رز طنس Rاور وقدہ کے صاحل ضرب کے برابر ہوتی ہے۔

الیکٹریکل از بی کو مختلف کارآ مدمقاصد کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بلب اس از بی کو روشنی اور حرارت میں تبدیل کرتا ہے، بیٹر اور استری حرارت میں اور تکھے مکینیکل از بی میں تبدیل کرتے ہیں۔ رزشنس میں بیانر بی عام طور پرانر بی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہے کہ جب بیٹر میں سے کرنٹ بہتا ہے تو ہمیں حرارت ملتی ہے۔

مثال 14.6: ایک بلب میں سے جو که ۷ کی بیٹری کے ساتھ بڑا ہوا ہے 20 میں 0.5 میں 0.5 میں کرنٹ بہتا ہے۔ بلب کی روشش معلوم کرنٹ بہتا ہے۔ بلب کوئنتل ہوئے والی اثر جی کی شرح معلوم کریں۔ بیز بلب کی روشش معلوم کریں۔

t = 20 s. V = 6 V. I = 0.5 A الرقى كا قارمولا استعمال كرنے ہے:

 $W = V \times I \times t$ $W = 6 \text{ V} \times 0.5 \text{ A} \times 20 \text{ s} = 60 \text{ J}$

4-34-00

ان قائد المائن باب، الكثر الكران في المائد الياده مقدار كوروشي بين البديل كرت بين جبك اليشر على الرق في يجب ثم مقدار حرارت في صورت مين خدائج بوق بار الرق بعدر الانت بلب جوله 1 من ميمنز وليكثر يكل الرق الشمال كرنا به في روشي عام الانت بلب جو قد 60 في ميكنز اليكثر يكل الرق استمال كمتاب وقي روشي

المال المالي المالية

قام الكِثر يكل آلات كى بادركى شرق وال يا كلوداك شي دون الم آلات الإسمى كى بادركى ميا شرق 14 بو فى سيط 10 الكِثر يكل الرق ميا كرتا ب سيح 400 كا الت بلب فى سيئة ك 60 الكِثر يكل الرق كو لا يت الارسات الرق ش تهديل كرتا ب من اللوف الارسات الا كى ميا كرده كل الكِثر يكل الرق معلوم كرف كے ليے كرده كى تيمة جمل ش الرق الدا الاسك بلائل پُن ء 20 من از بی کا تعلی کی شرح او 60 یا 3 جول فی سینشریا 3 واث ہے۔ .

$$R = 60 \text{ W x } \frac{1}{20 \text{ s}} \text{ x } \frac{1}{0.25 \text{ A}} = 12 \Omega$$

لبذابليكى رزعتس 2.6 مي-

(ELECTRIC POWER) الكثرك ياور (ELECTRIC POWER)

اکائی وقت میں الیکٹرک کرنے سے حاصل شدہ انر جی کو الیکٹرک یا در کہتے ہیں۔

اليكرك پاوركومندرجة بل قارمولاكى مدد معلوم كياجاسكتا ب

وقت/اليكثريكل ازجى =
$$P = \frac{W}{t}$$

جَبِه Wالْيَشْرِيكُل از بَى ہے۔ لِيتَّى

W = QV

لبداياوركي مساوات اس طرح يهوكى:

اليشرك ياور
$$P = \frac{QV}{t} = IV = I^2R$$

البذاجب رزمننس R میں سے کرعث البہتا ہے توالیکٹرک یاور جور رامننس میں حرارت پیدا کرتی ہے R آج ہوگی ۔ الیکٹرک یاور کا یونٹ واٹ ہے جو ایک جول فی سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ اسے W سے تلاہر کیا جاتا ہے ۔ گھروں میں عام استعال ہونے والے بلب , W 25 W , 25 W فامر کی جس ۔ 100 W , 25 W والیکٹرک یاور خرف کرتے ہیں۔

مثال 14.7: ایک الیکٹرک بلب کی روطنس ۱۵ 500 ہے۔ بلب کی صرف شدہ پاور معلوم کریں، جب اس کے اطراف ۷ 250 کا پیمینشل و فرینس ہو۔

$$V = 250 \text{ V}$$
, $R = 500 \Omega$, $P = ?$

ال يال

اوہم کے قانون کے مطابق:

$$I = \frac{V}{R}$$

(現) 英朝

دین آیک چها ایک رفال اند اگر به ابدا اگری چاری اندا کری ایک می ایک می ایک ایک ایک می ایک ایک می ایک می ایک است دین کے ماقع الماد جات به به سال می ایک ایک ایک ایک ایک می ایک می ایک ایک ایک ایک می ا



قیمتیں درج کرنے ہے

$$I = \frac{250 \text{ V}}{500 \Omega} = 0.5 \text{ A}$$

یا در کا فارمولا استعال کرتے ہے

$$P = I^2 R = (0.5 \text{ A})^2 \times 500 \Omega$$

P = 125 W (Kilowatt - Hour) گلووات آور

الیکٹریکل از کی عام طور پر بہت زیادہ مقدار میں ضرف ہوتی ہے۔جس کی بیائش کے لیے جول ایک چھوٹا یونٹ ہے۔ لبذا الیکٹریکل از بی کے لیے ایک بڑے یونٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کو کلوواٹ آور کہتے ہیں۔ اس کی آخریف اس طرح ہے :

انر کی کی وہ مقدار جو1 کلوواٹ پاورے1 گفتا کے وقت میں حاصل کی جاتی ہے، کلوواٹ آور کہلاتی ہے۔

> 1 kWh = 1000 W × 1 h = 1000 W × (3600 s) = 36 × 10⁴ J = 3.6 M J

كلودائ وريس انر في مندرجه ذيل فارمولات معلوم كى جاسكتى ب:

وقت (گفتوں میں) x واٹ = از جی کی مقدار (کلوواٹ آ ورمیں) 1000

ہمارے گھروں میں لگا ہوا الیکٹرک میٹر خرف ہونے والی الیکٹر یکل انر بی کو کلووائ آور کے بینٹ میں ما پتا ہے اورائ حساب ہے ہمیں الیکٹر یسٹی کا نمل اوا کرتا پڑتا ہے۔ اگر الیکٹر یسٹی کی قیت فی کلووائ آور (بیخی فی بینٹ) معلوم ہواؤ الیکٹر یسٹی کے ٹل کا حساب مندرجہ ذیل قارمولا ہے لگا یا جا سکتا ہے: ضرف ہونے والے بیٹش کی تعداد × قیمت فی بینٹ = قیمت الیکٹر یسٹی

قيت في يون × وتت (كَمنول مِن) × واك = قيت الكيريسي

مثال 14.8: اگرآپ كے مطالعه كے كمروش كلے جو ك W 50 كے اثر جى سيورز روزانہ 8 كھنے

1_2 C U_TU

ا اگرید 40 60 کے لائٹ بلب کی دوشی کی شدت مستقل دکھائی والی ہے، عاہم کرنٹ کی مقدار ایک سینفرش 71 A - 1.4 A - 1.4 + 0.71 م درمیان 50 دفعہ تبدیل ہوتی ہے ۔ پیچکہ کرنٹ میں تبدیل کی بیٹری ہیت تاؤ ہوتی ہے دائی لیے روشی کی شدت آگرہ کیساں دکھائی ہے ہائی ہے۔

40.00

ایک الات بلب کو 8 40 کے لیے آن کیا جاتا ہے۔ اگر ال وقد علی بلب کی حرف کردہ الگذاکل از کی ل 12400ء قبل کی پادر سلم کریں۔

nation)

الله المرف شده الرق في مقدار معلود كرية ك في وات كيافزد شرادر باددوات ش او في الم الم الله الم المراد الم الموات الله الموات الله الم الموات المعلوم كرية الك في بادر كلودات المراددوات المعلوم كرية الك في بادر كلودات المراددوات المعلوم كرية المرادية استعال ہوں تو ایک مہینا کا تل معلوم کریں ۔ فرض کریں فی یونٹ بھل کی قیمت 12روپ ہے۔

14.12 وُالرَيك كرنث اورآ لرنيلنك كرنث


(DIRECT CURRENT AND ALTERNATING CURRENT)


سل یا بیٹری ہے حاصل کردہ کرنٹ ڈائر یکٹ کرنٹ (D.C) ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ست ایک ہوتی ہے۔ اس کرنٹ کے سور سز کے پوزیٹی اورٹیکیٹیو ٹرمینلو کی پولیر پٹی تبدیل تبین ہوتی ۔ لہذا ڈائر یکٹ کرنٹ کالیول وقت کے لحاظ ہے ستقل رہتا ہے (شکل 14.14)۔ اس کے بیکس ایک ایسا کرنٹ جس کی پولیر پٹی وقت کے ساوی وقفوں بین سلسل تبدیل ہورہی ہوتی ہے، آلٹر نیڈنگ ایسا کرنٹ جس کی پولیر پٹی وقت کے ساوی وقفوں بین سلسل تبدیل ہورہی ہوتی ہے، آلٹر نیڈنگ کرنٹ (A.C) کہا تا ہے (شکل 14.15)۔ اس میم کا کرنٹ A.C جزیئر سے حاصل ہوتا ہے۔

ودوققة جس كے بعد وولی ياكرت اپني قيتول كود برائے لگتا ہے، اس كا نائم بير يُركها اتا ہے۔

وولی یا کرنٹ کی قیمتوں میں تبدیلی سورس کی فریکویٹسی کے مطابق ہوتی ہے۔ پاکستان میں
آلٹر بیٹنگ کرنٹ ایک سیکٹٹر میں 30 وفعداو سیلیٹ (Oscillate) کرتا ہے، البذراس کی فریکویٹسی
50 Hz
ہے۔ آلٹر بیٹنگ کرنٹ الیکٹر میکل انر جی کو پختل کرنے کے لیے حملی طور پر زیادہ کارآ مد
ہے۔ ای لیے ہمارے گھروں میں یا ور کمپنیوں کی ظرف سے سیانا کی کردہ کرنٹ ڈائر یکٹ کرنٹ کی بجائے آلٹر بیٹنگ کرنٹ ہے۔

ہمارے گھروں میں الیکٹرک پاور کی تربیل تین طرح کی تارول کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک تارکو ارتھ وائر (E) کہتے ہیں۔ اس میں کرنٹ فیس ہوتا۔ ارتھ وائز کو گھرکے قریب زمین کے اندر گہرائی میں دئی ہوئی بزی وحاتی پلیٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ دوسری تارکا پائینفل صفر رکھا جاتا ہے اور اس کو پاورشیشن میں ارتھ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس کو شاورل وائز (N) کہتے ہیں۔ بیتا رکزنٹ






طل 14.15: آلزیش کرند کی وقت کے مات کے مات کے مات کے مات کے مات کا مات کی است

Mar.

الانجوائز(با)امر<u>ځایماؤن</u> نیوزلوائز(N): بیاویالا انگوائز(E): بیز _ولارد کو واپسی کار استہ فراہم کرتی ہے۔ تیمری وائز کا پیلفل بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو لا تیج
وائز (1) کہتے ہیں۔ لا تیووائر اور نیوٹرل وائز کے درمیان پیلفل ڈفر بنس 220 ہوتا ہے۔
مارے جمم سے کرفٹ باسانی گزرسکتا ہے۔ اس لیے بیا کیا اچھا کنڈ کٹر ہے۔ اگر کوئی شخص لا تیج
وائز کو چھوتا ہے تو کرفٹ اس کے جمم سے بہتا ہواز ٹین میں چلا جائے گا جو کہ خطر ناک ہوسکتا ہے۔
مثام برتی آلات کو نیوٹرل اور لا تیووائز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے تمام آلات کو پاورسورس
کے ساتھ جیرالل طریقے سے جوڑا جاتا ہے تا کہ ان کا پیشل ڈفر بنس کیساں ہو۔

اؤل وازعگ (House Wiring)

ہاؤی وائر نگستم وظال (14.16) میں دکھایا گیاہ۔ بین (Main) ہے آنے والی تاروں کو گھر میں انگے ہوئے الیکٹرک میٹر کے ساتھ جوڑا جا تا ہے۔ الیکٹرک میٹر کے آؤٹ پٹ پاور مین وسٹری بیوٹن بورڈ کومبیا کی جاتی ہے۔ وریہاں کے گھر کے الیکٹرک سرکٹ کوفراہم کی جاتی ہے۔



مین بائس میں قریباً A 30 کا فیوز استعمال ہوتا ہے۔ ہرا پاکنس کے لیے لائیووائر سے ایک علیجد ہ کنکشن لیا جاتا ہے۔ اپلائنس کا ٹرمینل ایک علیجہ وفیوز اور سونگا کے ذریعے لائیووائر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک اپلائنس کا فیوز جل بھی جائے تو بید ہاتی اپلائنسز کومتا ٹرنییس کرتا۔

ہاؤئں سرکٹ کی وائزنگ بیس تمام ایلائنسز آیک دوسرے کے ساتھ ویرائل طریقے ہے جوڑے جاتے جیں۔اس کا مطلب ہے کہ جرایلائنس کا وولیتے ، بین کے وولیتے کے برابر ہوتا ہے اور ہم کسی بھی ایلائنس کوانفرادی طور پرآن کر بچتے جیں۔

To the first with

اثر المحال المح

المعتما الحالى خلرة كر بوسكا

كرت الكافريستي



1 = 2 1 10 10 -



یے قرق اے بین بالک کی دائز کے قادرت طریقہ ہے۔ ہرج کا مناسب بالدی کا کی۔ اور کا حالتی قرام کے طور پر نگایا کیا ہے۔ کردن کی زیاد تی کی مورث میں الدوم کی کرمزک کا قراری

14.13 الكثريسي كخطرات

(HAZARDS OF ELECTRICITY)


چونگ اليكثريم في جمارى روز مره زندگى كا اېم ترين حصه بن چكى باس ليے اس كے خطرات سے پچاؤ كے ليے بہت زياد واحقياط كى ضرورت ہے۔ بالترتيب V 50 اور ma 50 كا وولئے اور كرنٹ جان ليوا ہوتے ہيں۔ اليكثرك شاك اورآگ اليكثريش كے بڑے خطرات ہيں۔ يبيال ہم اليكثريكل مركش ك فقائض بيان كريں كے جوك اليكثريش كے خطرے كا باعث ہو تكتے ہيں۔

السوليشن كي وجه عنقصان (Insulation Damage)

حفاظتی تداہیر کے طور پر تمام الیکٹریکل وائرز پر پاسٹک کو لیلورانسولیشن استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کرنٹ کی مقدار کنڈ کٹر میں سے بہتے والے کرنٹ کی مقررہ مقدار سے تجاوز کرتی ہے تو زیادہ حرارت پیدا ہونے کی وجہ سے کمپلز کی انسولیشن خراب ہوجاتی ہے۔ اس طرح شارث سرکٹ کی وجہ سے انبیٹرک ایل مشریا کمی خض کوخت نقصان کی سکتا ہے۔

سرکٹ بیں رز طنس کا کم ہوجانا شارٹ سرکٹ کا باعث بنتا ہے۔ رز طنس کم ہونے کی وجہ سے
سرکٹ بیں کرنٹ بہت زیادہ بہنے لگتا ہے۔ جب الچائیٹرز کو پیرالل طریقے سے جوڑا جاتا ہے تو
سرکٹ کی مساوی رز طنس کم ہونے کی وجہ سے کرنٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس اضافی کرنٹ
سے تحرال از بی پیدا ہوتی ہے جس سے وائز نگ کی انسولیشن خراب ہوجاتی ہے۔ اس کا نتیجہ شارٹ
سرکٹ یا آگ ہوتا ہے۔

شارت سرکٹ لائیودائر اور نیوٹرل دائر کے براو راست آپس میں جڑنے کی دجہ ہے بھی ہوسکتا ہے۔
(شکل 14.17) مشارت سرکٹ سے بچنے کے لیے النیکٹریسٹی کی دائرز کو نگافیس چھوٹر نا چاہیے۔
بلکہ ان کو اعتصائب لیٹر سے کور (Cover) کرنا چاہیے۔ اس طرح کی انسولیشن سے کورکی ہوئی تارکو
کیبل کہتے ہیں مستقل فرکشن اور بہت زیادہ فی بھی انسولیشن کوفراب کرسکتی ہے۔ ان حالات میں
انسولیشن کی دو تہوں والی کیبل کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے۔



الم 14.17: شارت مرك

ندارباول(Damp Conditions)

ختک انسانی جلد کی رزمننس Ω 100,000 یااس سے زیادہ ہوتی ہے۔لیکن نمدار ماحول میں انسانی جلد کی رزمننس بہت زیادہ کم ہوکر چنداوہم تک روجاتی ہے۔لہذا کسی الیکٹریکل ایٹائنس کو حمیلے ہاتھوں کے ساتھومت چلائمیں۔ نیزسو گچر میلگز ساکٹس اور وائز زکوختگ رکھیں۔

14.14 گھرول میں الیکٹریسٹی کا محفوظ استعمال (Safe Use of Electricity in Houses)

لوگوں، اپلائنسز اور جائیداو کو الیکٹریسٹی کے خطرات سے بچانے کے لیے گھر بلو الیکٹریسٹی کے استعمال میں انتہائی زیادہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔اس مقصد کے لیے الیکٹرک سرکٹ میں فیوز ،ارتھ وائز اورسرکٹ بریکر کو بطوراحتیاطی ایل تنسز استعمال کریں۔

(Fuse)

فیوزایک احتیاطی الپائنس ہے جس کو سرکٹ میں لائیو وائر کے ساتھ سریز میں لگایا جاتا ہے تاکہ
زیادہ کرنٹ بہنے کی صورت میں الکیٹریکل الپائنسر محفوظ رہیں۔ بیایک باریک اور چھوٹی ی پیٹل
وائر ہے جوزیادہ کرنٹ بہنے کی صورت میں پچھل جاتی ہے۔ جب سرکٹ سے زیادہ کرنٹ بہتا ہے
تو فیوز وائرز کے گرم ہونے اور آگ پکڑنے سے پہلے ہی پچھل کرسرکٹ کو ہریک کرویتا ہے، جس
سے الپائنسز محفوظ رہتے ہیں۔ عام طور پر A کی A , 10 A , 5 A کے فیوز استعمال
ہوتے ہیں۔



الیکٹریٹن کی ادائشز کے قریب چنگ الرائے ہے اگریز کریں سال ہے کوئی علوبناک حاوث ہوسکتا





قل 14.18: أول كالف اتمام

محريله اليكثريكل سركش بين فيوز كواستعال كرت وقت مندرجه ذيل حفافتي تدابير اختيار كرني عاش:


(i) استعال ہونے والے فیوز پر درج شدہ کرنٹ کی شرح عام حالات میں سرکٹ سے بینے والے كرنك كى شرح سے زيادہ ہونى جا ہے۔ شلا بلب كے ليے مخصوص مركث كے ليے A 5 كا فیوز استعال کریں کیونکدالیک بلب بیش سے بہنے والا کرنٹ بہت کم ہوتا ہے(W 100 کے بلب کے لیے قریبا A 0.4)۔ اس مرکث ش W W 100 کے 10 بلب لگائے جا مکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں سرکٹ میں ہے بہتے والاکل کرنٹ صرف A 4 ہوگا، جو کہ محفوظ حد کے اندرے اور فارمولا(P = VI) كذر يعمعلوم كياجا سكا ب-

(۱۱) فیوز کو بمیشد لا ئیو دائرز کے ساتھ دگانا جا ہے تا کہ فیوز جلنے کی صورت میں الیکٹریکل ایلائمنسز يتدبوطاس

(iii) فیوز کو تبدیل کرنے سے پہلے مین سپائی سے آئے والی الیکٹریسٹی کی تربیل کو منقطع

(Circuit Breaker) シスンテ

فیوزی طرح سرکٹ بریکر (شکل 14.19) بھی سرکٹ میں احتیاطی ایل کنس کے طور پر استعمال ہوتا ب-اگر کرنے کی شرح ایک مخصوص حدے بڑھ جائے تو سرکٹ بریکر خود بخو دبی الیکٹریسٹی کی ترسیل کومنقطع کردیتا ہے۔ جب لائیو وائریش ایک مخصوص حد کا کرنٹ بدر ماہوتو الیکٹر ومیکنیٹ کمزور ہونے کی وجہ ہے ککشن منقطع خیس ہوتے ۔ اگر الکیٹریکل ایلائسز میں پچھ فقص بیدا





ال 14.19 كان يك




ہوجائے اور لائیو وائر میں کرنٹ کا بہاؤ پڑھ جائے تو الکیٹر ومیکنیٹ لوہ کی پتری کو تھنے کر سرکٹ کو بریک کردیتا ہے (شکل 14.20)۔ایک سپر نگ لوہ کی پتری کے رابطے کو سرکٹ سے منقطع رکھتا ہے۔ جب تقص دور کردیا جاتا ہے تو پتری کا سرکٹ سے رابطے سرکٹ بریکر ہاکس کے ہا ہر لگے ہوئے بٹن کے ذریعے دوبار و بحال کردیا جاتا ہے۔

(EarthWire) Shall

بعض اوقات الائيو وائر سے گھر بلو البكٹر يكل ا پائنسز ميں واهل ہوئے والا انتبائی زيادہ كرنے فيوز ميں سے نبيس گزرتا۔ البكٹر يكل ا پائنسز كے بيٹل كے بنے ہوئے ہيرونی حضے كوارتور (وائر كاكنكشن جو آلا كوز مين سے ملاتا ہے) كے ذر بعے مصارف كوالبكٹرك شاك سے محفوظ ركھا جاسكتا ہے۔ بہت سے البكٹر يكل ا پلائنسز مثلاً پر يشر ككر، واشنگ مشين ، اور ريغر يخر كا بيرونی حصہ پيٹل ك خول كا بنا ہوتا ہے۔ اگر لائيو وائر كسى طرح بيشل كے خول سے چھوجائے تو ارتفد وائر كرنث كو متبادل حفاظتي راستہ فراجم كرتى ہے (شكل 14.21)۔

اگر کسی الیکٹریکل ا پائٹرز کی لائیو وائرنگی ہوجائے یا الگ ہوجائے تو میٹل خول کو چ کرنے پر ہمیں الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے۔ چونکہ شال خول کو ارتھ وائرے جوڑا گیا ہے اس لیے کرنٹ جہم ہے ہینے کی بجائے ارتھ وائرے بہتا ہے جس کی وجہ ہے ہم الیکٹرک شاک ہے محفوظ رہنے ہیں۔ کیونکہ ارتھ وائر کی رزشش بہتا ہے۔ کیونکہ ارتھ وائر کی رزشش بہت کم ہوتی ہے اس لیے اس میں ہے بہت زیاد و کرنٹ بہتا ہے۔ اس وجہ ہے فیوز جل جاتا ہے اورائیکٹر یکل ایائمٹرز کا رابطہ لائیو وائرے منتقطع ہوجا تا ہے۔



فلامد

- ن كى كراس يكشنل ايريات بنيدوا لے كرند كى شرح كواليكش كرند كيتے ہيں۔
- پن بلی جارج کی وجہ سے بہنے والے کرنٹ کو کو پیشنل کرنٹ کہتے ہیں جونیکیلی جارج کی وجہ سے خالف ست میں بہنے والے کرنٹ کے برابر ہوتا ہے۔ کرنٹ کا SI بونٹ ائٹیمبر (A) ہے۔
 - e.m.f میری پاسل کی مهیا کرده و واز جی ہے جوالیک کولب پوزیشو جارج کو پوزیشو ٹرمینل نے بیٹیو ٹرمینل کی طرف حرکت دیتی ہے۔
- 🖈 اوہم کے قانون کے مطابق ''اگر کسی کنڈ کمٹر کی طبعی حالت میں کوئی تبدیلی رونمانہ ہوتو اس میں ہے بہتے والا کرنٹ اس کے اطراف میں موجود پالینشل ڈفرینس کے ڈائر بیکھلی پر و پورشنل ہوتا ہے۔
- ر زستس کنڈ کنز میں کرنٹ کے بہاؤ کے خلاف مزاحت کی بیائش ہے۔اس کا 51 یونٹ اوہم ہے۔اس کوعلامت Ω ہے خلاہر کیا جاتا ہے۔اگر کنڈ کنز کسروں کے اطراف پٹینشل ڈفرینس ایک واٹ اوراس ہے کرنٹ کا بہاؤا کیک پیمیئر ہو تو اس کی رزشنس ایک اوہم ہوگی۔
- ا پے میٹی یلز جس میں الیکٹرونز کی آزاداند موثن کی وجہ ہے کرنٹ پاسانی بہتاہ ،کنڈ کٹر زکہلاتے ہیں۔ جبکہ ایے میٹیر بلز جن میں کرنٹ کے بہاؤے لیے آزادالیکٹرونز موجودئیس ہوتے ،انسولیلز دکہلاتے ہیں۔
 - میرین جوزی جوزے کے n روسوز کی ساوی روسس R ورج ویل ہے:
 - $R_o = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$
 - $\frac{1}{R_{s}} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} + \frac{1}{R_{3}} + \dots + \frac{1}{R_{n}}$ رزسترز کی مساوی رزشنس در ج ذیل ہے:
- الله المواقوم الكراك مناس الكريك المائيس بجومرك من بهني والحارف كي بيائش كرتاب اس كو بمين مركث من سير يرطريق
 - 🖈 ایمیز ایک الیکٹریکل ایلائنس ہے جوکرنٹ کی زیادہ مقدار کی پیائش کرتا ہے۔ پیسر کٹ میں جمیشہ سیریز طریقہ ہے جوڑا جاتا ہے۔
- وولٹ میشرایک الیکٹریکل ایپائٹس ہے جو کس سرکٹ میں دو پوائٹش کے درمیان پیٹنشل ڈ فرینس کی پیائش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔اسے بمیشہ سرکٹ میں پیرالل طریقہ سے جوڑا جاتا ہے۔
- کی روسٹس سے بہتے والے الیکٹرک کرنٹ سے بیٹ انرٹی پیدا ہوتی ہے جس کی مقدار کرنٹ کے مربع اور وقفہ کے مطاق اور وقفہ کے حاصل ضرب کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی، W = 1°Rt ماس کو جول کا قانون کہتے ہیں۔
 - 🖈 کلوواٹ آورانر بی کی دومقدار ہے جو 1 کلوواٹ یاورے 1 گفتاجی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ 3.6 میگا جول کے برابر ہے۔
 - ايداكرنك جمل كاست تبديل ند جود الريك كرنك كبلاتا بـ
 - ایدا کرنٹ جس کی ست مساوی وقفوں کے بعد مسلسل تبدیل ہو، آلٹر میلنگ کرنٹ کہلاتا ہے۔

كثيرالانتخالي سوالات

دے گئے مکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ كند كرم بن البكرك كرنك كريادك وجب: (i) (ب) نيكيلية أننز (الف) يوزيلوآ تنز (و) آزاداليشروز アノレッキショ (で) ایک Ω 6 کے درسر میں ہے جب A 8 کا کرنٹ گزرتا ہے آواس رزسر کے اطراف وولیج ہوتا ہے: (ii) (الف) ۷۷ 9 (() 36 V (,) 18 ((() سر بزطر لقے سے جوڑے محتے بلبوں کی تعداو میں اضافہ کرنے سے ان کی روشنی کی شدت بر کیافرق بڑتا ہے؟ (ب) کی اولی ہے (الف) اضافه وتاب (ر) بتانامشکل ب (ج) كوئى فرق نيس يونا محر بلوا بلائشر كودولي كذرائع كساته بيرالل طريقت كيول جوثرنا جايج (الف) سرکٹ کی درمشن کو ہوھائے کے لیے (ب) سرکٹ کی درمشن کو کم کرتے کے لیے (ن) برایائن کویادر موری جننادولیج دینے کے لیے (د) برایائنس کویادر موری جنا کرنے دینے کے لیے الْكِتْرُك يُولِينْشُل اور e.m.f: (v) (الف) ایک جیسی مقدارین بین (ب) وومثلف مقدارين بين (e) (-) lec(e) celes (اع) ان كے يوش علف إل جب بم ایک ساده سرکت میں دولیے کودوگنا کردیتے ہیں تو کون می مقدار دوگنا ہوجاتی ہے؟ (الف) كرنث (ب) اور (و) (الف) اور (ب) دونوں (ق) رزشي اگريم ايك مركث شل رزينس كوكونستنث ركت جوئ كرنث اورووني وونون كودوگنا كروي توياور: (ب) نصف بوجائے گی (الف) میں کوئی فرق نیس پڑے گا (د) جارگتاكم بوجائے كى (ج) دوگناموجائے کی

(xili) 12 A كورى سے جوڑے كے ايك ايك ايك إوركى شرح كيا موكى ، جبكداس ميں سے 2.5 A رف بدبامو؟

14.5 W (_)

(الف) 4.8 W

60 W (3)

30 W (E)

(ix) سیر یز طریقے ہے جوڑے گئے دوایک بھیے رزسٹر ذکی رزسٹس کامجموعہ Ω 8 ہے۔ پیرالل طریقے ہے جوڑنے ہے ان کی رزسٹس کا مجموعہ کیا ہوگا؟

4Ω (·)

(الف) 2Ω

12Ω (j)

8 Q (E)

سوالا سكااعاده

14.1 الكثرك كرنث كى اصطلاح كى تعريف اوروضاحت يجير

14.2 الكثروتك كرتث اوركويشنل كرنث كدرميان كيافرق ب؟

14.3 الكثرومولوفورى كيامراد ب؟ كيابيداقى ايكفورى ب؟ وضاحت كيجي-

14.4 آپ اليکٹرومولوفورس اور پينشل و فرينس كے درميان كيسے مواز ماكر سكتے ميں؟

14.5 اوہم كا أون كوبيان بجياس كاطلاق كى حدود كيا إن؟

14.6 رز عش اوراس کے یونٹ کی تعریف سیجھے۔

14.7 كند كرز داورانسولينرز كدرميان كيافرق ب؟

14.8 ایک درشس میں ضرف شدہ انر جی کی وضاحت بیجیے۔ نیز جول کا قانون بیان کریں۔

A.C. اور A.C. اور A.C كورميان كيافرق ب؟

14.10 ييرالل طريق يور عظ رزمزز كالهم فصوصيات بيان كري-

14.11 سيريز طريقے سے جوڑے محد رز سٹرز كى مساوى رز سخس معلوم كريں۔

14.12 كريلوالكثريسي ك خطرات كي مختصراً وضاحت يجييه .

14.13 عارهانقى اقدامات بيان كرين جوگر باوسركث كيسليط بين مدنظرر كم جات ين-

14.14 مطالعہ کے کمروکے لیے آیک سرکٹ ڈیز ائن کیجیج جس جس مندرجہ ڈیل ایل کنس کی ضرورت ہو: (الف) ایک سونگے سے چلنے والوایک W 100 کالیپ

(ب) ایک ریدگا ایپ میں 40 کابلب جود و پوائنش سے آن اور آف کیا جاسکتا ہو۔ آلات کو سرین طریقے سے جوڑنے کی بجائے ویرالل طریقے سے جوڑنے کے کیا فوائد جیں؟	14.15
اعلى تصوراتي سوالات	
كند كثر زين جارج يوزيني جارج ك بجائة زاوالبكثرونزكي صورت بين أي كيول معقل موتاب؟	14.1
سل اور بیٹری کے درمیان کیا فرق ہے؟	14.2
كياليك مركث بين كرنت مكنه المينشل وفرينس كے بغير باسكتا ہے؟	14.3
ایک جم کے دو بھائنٹ فشاف الیکٹرک بلیفل پر ہیں۔ کیاان کے درمیان جارج کا بہاؤ ضروری ہوتا ہے؟	14.4
ایک سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار جانے کے لیے ایمیز کو بمیشریز برطریقے ہی کیوں جوڑ اجاتا ہے؟	14.5
ا یک سرکٹ میں وولیج کی مقدار معلوم کرنے کے لیے وولٹ میٹر بمیشہ پیرال طریقے سے کیوں جوڑا جا تا ہے؟ وضاحت کریں۔	14.6
1000 جول ين كتر وات آ ور موتے بين؟	14.7
كياآپ دات كومركون رياقي جوني كا زيول كامشاهروكر في يتاسكة إلى كدان كى جيد لأيش كوميريز يا يرالل طريقت جوز اجاتا ؟؟	14.8
جم ایک خاص فلیش لائٹ کے ذریعے Ω 10 اور Ω 5 کا بلب استعمال کر عجة بین کون سابلب زیادہ روشنی حاصل کرنے کے لیے	14.9
استعال کیا جانا جا ہے؟ نیز کون سابلب بیٹری کو پہلے اُسچار ج کردےگا؟ ایک الیکٹرک بلب اورالیکٹرک بیٹر کوسیر بن میں جوڑ نامملی طور پرمکن ٹیٹن ہے۔ کیوں؟ سمی الیکٹرک سرکٹ میں فیوز پہلیشل اُ قرینس کوکٹر ول کرنا ہے یا کرنے کو؟	14.10 14.11
حساني سوالات	
ایک وائر ش ے 1 منت ش mA و کرنٹ بہتا ہے۔ وائر ش کتا جاری گردر اہے؟	14.1
ا اگرآپ سے جم کی روطنس \ 100,000 مواور آپ V 12 میٹری سے دیشن کوئیس کریں تو آپ سے جم سے کتا کرنٹ گزرے گا؟	14.2
اگرآپ کی جلد گیلی ہوجس کی وجے صرف \ 1000 کی رزمنس باقوای بیٹری کی وجے آپ کے جم کے کتا کرنے گزرے گا؟	
(1.2 ×10 ⁴ A, 1.2×10 ⁴ A)	+
اليك كند كنوكر در طلس 10 M D ب- اكراس كاطراف يين V 100 كالينيقل فراجم كياجائية واس يين سي كزرت والاكروت	14.3
على ايمييز زعين معلوم تيجيه	
ایک کنڈ کٹر کے اطراف پینفل و فرینس ۷ 10 ہے۔ اگر اس کنڈ کٹریش ہے 1.5 مرتب بدر ہاہواتو اس کرنٹ ہے 2 منٹ میں کتنی	14.4
از تی ماصل ہوگی؟	15,057

kΩ اورΩ k R کے دورز سرز میر پر طریقہ سے جوڑ سے گئے ہیں۔ اگراس جوڑ کے اطراف V D کی بیٹری نگائی جائے آتہ	14.5
مندرجه ذیل مقداروں کی قیت معلوم سیجیے:	

- (a) سيريز جوڙ کي مساوي رزستش
- (b) بررزسٹریس سے بہنے والا کرنٹ
- (c) بررزسٹر کاطراف پوٹینشل ڈفرینس

[(a) 10 kΩ (b) 1 mA (c) 2 V, 8 V]

14.6 kΩ اور Ω kΩ کی دورزسٹرز پیرالل طریقہ ہے جوڑے گئے ہیں۔ اگراس جوڑ کے اطراف V 6 کی بیٹری لگائی جائے تو مندرجہ ذیل مقداروں کی قیت معلوم تجھے:

- (a) ي الل جوز كي مساوى رزمينس
 - (b) بررزسترے بہنے والا كرنث
- (c) مردرسر كاطراف يمينقل وفريس

[(a) 4 kΩ(b) 1 mA, 0.5 mA (c) 6 V]

14.7 آیک الیکٹرک بلب پر ۷ W ، 220 کلھا ہوا ہے۔ اس بلب کے فلامنٹ کی رزشنس معلوم کیجیے۔ اگر بلب کوروزانہ 5 محشوں کے لیےروشن کیاجائے تو اس بلب پرایک مہینا (تمیں دن) میں خرج ہوئے والی انرجی کلوواٹ آ ور میں معلوم کیجیے۔

(484 Ω, 15 kWh)

14.8 ایک چیکتے ہوئے بلب پر W 150 لکھا ہوا ہے جو Ω 95 کی رزسٹس پر جل رہا ہے۔کیا یہ بلب V 120 یا V 220 کے سرکٹ میں استعمال کرنے لیے بنایا گیا ہے؟ حسائی طور پر وضاحت کریں۔

(= 120 V =)

- 14.9 ايك مرس لاع كاي:
- (a) 06 ك 10 بلب جوروزاند 5 كفيّاستعال بوتے بيں
 - "(b) 4 75 W (b) كا علي جوروزاند 10 كفت جلت بي
 - (c) \$ 100 W (c) في وي جوروزاند 5 كفظ چاتا ہے
- (d) W (d) کی ایک الیکٹرک استری جوروزاند 2 گھنٹے استعمال کی جاتی ہے

اگرالیکٹریسٹی کے ایک بوشٹ کی قیت 4روپے ہوتواس گھر کا مابانہ (تعمیں ون)الیکٹریسٹی بل معلوم کریں۔

(Rs. 1020/-)

14.10 ایک W 100 کابلب اور KW میانی کے بیٹر کو V 250 بلائی کے ساتھ مسلک کیا گیا ہے۔ معلوم کریں:

(a) برایائنس میں سے بہنے والکرنٹ

(b) استعال كروران برايلاتش كارز طنس

((a)0.4 A, 16 A (b) 625 Ω, 15.62 Ω)

14.11 ایک در شرجس کی روستنس Ω 5.6 ہے، اسے ایک معمولی روستنس والی وائز کے دریعے ۷ کی بیٹری کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اگر اس روسترے A 0.5 کرنٹ بہتا ہوتو

(a) رزسر بین ضرف جوتے والی پاور معلوم کریں

(b) بیری کی کل پیدا ہونے والی یا ورمعلوم کریں

(c) ان دونو المقدارول كدرميان فرق كي وجه متاية

[(a) 1.4 W (b) 1.5 W

(c) کھے یاور بیٹری کی اعدو فی روطنس کی دجے ضائع موجاتی ہے



اس اوت محمط الد كے بعد ظلمان قابل ہوجا تم سے كه :

تجرب كى مدد سے وضاحت كركيس كرنت برواركند كر كروايك ميكنيك فيلذ بيدا بوجاتا ہے۔

بیان کرمکیں کہ اگر کرنٹ بردار کنڈ کٹر کوالیک میکنیک قبلڈ میں رکھا جائے تو اس پر ایک میکنیک فورس عمل کرتی ہے۔ یپفورس اس وقت تک عمل 公 كرتى رائى ب جب تك كرنك بردار كن كرميكنيك فيلا كرير الل ند وو

> سان كركيس كذا كركرت برداركواكل كوكسي ميكنيك فيلذين ركهاجائة توكواكل يثرن الرك بيدا موتابtr

سجھ عین کدؤی مور کرنٹ بروار کواکل بین ٹارک پیدا ہوئے کے اصول برکام کرتی ہے۔ 公

تجرب كى مدو سے بيان كريكيس كرمرك بين ميكونيك قيلذكى تبديلى انذيوس اى ايم ايف كا باعث بتى ہے۔ 会

> الذيوسذاى اليم ايف كى مقدار براثر انداز جونے والے عوال كى فيرت تيار كرسكيں۔ 廿

وضاحت كرميس كداف يوسداى ايم ايف كى ست اسية بيدا موت كسب ش تبديلى كاخالف موتى ب،اور بيد المرازي كالتررويش ☆ کے قانون کے مطابق ہے۔

> ساده اے ق جزیئرے عمل کو بیان کر عمیں۔ 公

میوچل ایڈکشن کی وضاحت اوراس کے پونٹ کی تعریف کرسکیں۔ 京

اے ی سرکش میں ارائسفار مرکباستعال کا مقصد بیان کرسکیں۔ *

وضاحت كرسكين كدر السفارم ووكوائلز كورميان ميوجل الأكشن كاصول بركام كرتاب 台

طلبه كالخقيقي مهارت

طلبه الساقاتان دوجاتين كيك

- و العاليم و الله الله (Relay) دروازے كا بيندل (Latch)، الدو تيكر اور سركت بريكر مين بينے والے اليكثرك كرنت کے میکنظک اثرات کے ملی اطلاق بیان کرسکیں۔
 - یا دراشیشن ہے گھر بلوالیکٹریسٹی کی تربیل (Transmission) بٹس ٹرانسفارم کااستعال بیان کرسکیں۔ 分
 - مخلف گریاده تاصد کے لیے ژانسفارم (سٹیب ایادرسٹیب ڈاؤن) کے استعال کی فہرست تیار کرسکیں۔ 公
 - بلندوولي يرياور السميش كفوائدير بحث اورالناكى فهرست تيار كميس-54

و المالون


X 110721 2710

الاست الم كاروال مستم شرام مول ارت بهتا بي المحافظة الملا الارت المحافظة المحافظة صول كا التي حاصل الرف كل غياد المآئة مدال المحقية المحافظة ويزوقيش الديسة على (MRI) كمية ين د الم اور ولم أن اليدة أركز في الوطاقور المحقيقة المراج على عدد عدل عاد ولا أن المحافظة الیٹر و پیکنیٹوم میں ہم کرنٹ کے میگنیک اثر ات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سائنس اور تیکنالو می کے مختلف میں میں الیٹرک میٹر زوائر میں مختلف شعبوں میں الیٹٹرک میٹر زوائر میں کے تنظف شعبوں میں الیٹٹرک میٹر زوائر میں کے ترزیز میں کرنٹ ہوئے کے گزرنے والے کرنٹ کرنٹ ہوئے سائز کے میکنیک اثر ات کے تحت کام کرتے ہیں۔ جزیثر میں کرنٹ ہوئے سائز کے میکنیٹ کے اندر کوائلز کی موثن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

15.1 متقل اليمرك كرنك كم يكنيك اثرات

(MAGNETIC EFFECTS OF A STEADY CURRENT)

ائٹیئر نے دریافت کیا کہ جب کی کنڈ کئرے کرنٹ گزرتا ہے تو اس کے گردایک میکنفک فیلڈ پیدا جوجاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم ایک سیدھی دائر کی شکل کے کنڈ کئر کو کارڈ پورڈ میں سے عموداً گزارتے ہیں۔ اب کنڈ کئر کے دونوں سروں کو ایک بیٹری کے ٹرمنٹو کے ساتھ اس طرح جوڑیں کہ سرکٹ میں کرنٹ کلاک دائز بہنا شروع ہوجائے (شکل ہے۔ 15.1)۔



ميكنيك فيلذى لائتز آف فورس باجم جم مركز دائرول كي شكل بين بوتى بين را ارميكنيك نيذل كو

کنڈ کو سے گرو مختلف پوزیشنز پر رکھا جائے تو یہ میکنیک فیلڈ کی ست میں صف بندی (Alignment) کر لیتی ہیں۔اگر اووچون کو کنڈ کٹر سے گرد کارڈ پورڈ پر بھیردیا جائے تو یہ کلاک وائز سے ہیں ہم مرکز وائزوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

اگر بیٹری کے زمینلز کو تبدیل کرے کنڈ کٹریں سے بہنے والے کرنٹ کی ست تبدیل کروی جائے تو میگنیک نیڈل بھی اپنی ست تبدیل کر لیتی ہے۔اب میگنیک لائٹر آف فورس کی ست ایٹنی کلاک وائز ہوگی (شکل 15.1-1)۔ کرنٹ بروار کنڈ کٹر کے قریب میگنیک فیلڈ مشہوط ہوگا اور اس سے وورمیکنیک فیلڈ کمر ورہ وتا جائے گا۔

مینیک فیلئری ست (Direction of Magnetic Field)

میگنیک فیلڈی ست کا انصار کنڈ کٹر میں سے بہنے والے کرنٹ کی ست پر ہوتا ہے۔ میگنیک فیلڈ کی ست کا تعین دائیں ہاتھ کے اصول کے قت کیا جاسکتا ہے جس کی آخریف یواں ہے:

وائر کواہے وائی ہاتھ میں اس طرح بکڑیں کہ انگوشا کرنے کی سے کوظا برکرتا ہوتو ہاتھ کی مزی ہوئی انگلیاں میکنیک فیلڈ کی سے کوظا برکریں گی۔

دائميں باتحد كاصول كوشكل 15.2 ميں دكھايا كيا ہے۔


سرگری 15.1: وائر کے ایک چھوٹے تکوے کوموڈ کرایک اوپ (Loop) بنالیں۔ اب اے دوسورا خوں والے کارڈ بورڈ میں ہے گڑ ارکراس کے دونوں سروں کو ایک بیٹری کے ساتھ جوڑ ویں تا کہ اس میں ہے کرنٹ کا بہاؤ شروع جوجائے (شکل 15.3)۔ لوہ چون کو کارڈ بورڈ پر بھیے رویں اور کارڈ بورڈ پر ان کی ترتیب کا مشاہدہ کریں۔ کیااس لوپ کے دو حصول کے درمیان بنے دالی میکنیک فیلڈ لائٹز یارمیکنیٹ کی میکنیک فیلڈ لائٹز سے مشاہدیں؟


مولينا كذكاميكنيك فيلذ


(Magnetic Field of a Solenoid)

مولینائڈ وائر کے کئی چکروں پر مشتل ایک لمی کوائل ہے (شکل 15.4) دسولیما کا جس الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے میکنیفک فیلڈ پیدا ہوتا ہے جوایک مستقل بار میکنیٹ کے فیلڈ سے مشابہ ہے۔ برایک چکرکا میکنیک فیلڈل کرسولینا کا جس مضبوط میکنیک فیلڈ پیدا کرتا ہے ساگر کرنٹ










بردار سولینا کنڈ کو ہار میکنیٹ کے قریب لایا جائے تو سولینا کنڈ کا ایک سرا ہار میکنیٹ کے تارتھ ہول کو وقع کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کرنٹ بردار سولینا کنڈ ایک میکنیٹ بن جاتا ہے جس کا ایک سرانارتھ بول جبکہ دوسراسراساؤتھ بول بن جاتا ہے۔

عارضی میکنید جوایک اوائل میں کرنٹ کے بہنے کی وجہ سے بنتا ہے ، الکیٹر ومیکنید کہلاتا ہے۔

کرنٹ بردارسولینا کڈیٹ پیدا ہونے والی میکنیک لائٹز آف فورس کی ست کا تقین سولینا کڈ کے دائیں ہاتھ کے اصول کے تحت کیا جاسکتا ہے، جس کی آخریف یوں ہے:

اگر ہم سولینا نڈ کودائی ہاتھ سے اس طرح کریں کدالگیاں کرنٹ کے بہاؤ کی ست میں بول اوا گوفاسولینا نڈ کے نارتھ پول کی ست کوفا ہر کرنا ہے۔

سولينا كذك دائي باتحد كاصول كوشكل 15.5 مي دكھايا كيا ہے۔




وق 15.5 موليا يدك ليدائي بالول كردت كامول


15.2 ميكنيك فيلذين كرنث برداركند كثريمل كرده فورس

(FORCE ON A CURRENT-CARRYING CONDUCTOR PLACED IN A MAGNETIC FIELD)

ہم جانے ہیں کدالیکٹرک کرنٹ مستقل میکنید کی طرح میکنیک فیلڈ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ میکنیک فیلڈ مستقل میکنیٹ پر فورس لگاتا ہے، اس لیے جب کسی کرنٹ بردار دائز کو ایک میکنیک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس پرایک میکنیک فورس عمل کرتی ہے۔ کرنٹ بردار دائز پر میکنیک فیلڈ کی دجہ سے عمل کردہ

فورس کی وشاحت فنکل 15.6 کی مدد سے کی گئی ہے۔





115.8 Alexander Jack 2 115.8

بیٹری مستقل میکنید سے میکنیک فیلا میں بری ہوئی وائر میں کرنٹ پیدا کرتی ہے۔ کرنٹ بروار وائر كروايك ميكنيك فيلذيدا بوتاب جومتنقل ميكنيك كي ميكنيك فيلذ براثر اجراز وكاراس کے منتبے میں کرنٹ بردار دائز پر میکنیک فورس عمل کرتی ہے۔ وائز پڑعمل کرنے والی میکنیک فورس کی ست وائز میں بہنے والے کرنٹ کی ست پر محصر ہوتی ہے۔ اس فورس کی وجہ ہے وائز دائیں (فكل 15.6-a) يا يأتي (فكل 15.6-b) طرف تركت كرے كى -

مائكل فيراؤ ، نے دريافت كيا كدكرت برداروائر برقمل كرنے والى ميكنيك فورس كى ست كرنت اور فیلادونوں کی ست کے عود ابوتی ہے۔ بیکینیک فورس برحتی ہا گر:

- وائز میں ہینے والے کرنٹ کی مقدار کو پڑھایا جائے۔
- مستقل میکنید کی شدت (Strength) کو پڑھایا جائے۔ 公
- مستقل میکنید سے اندر کرنٹ بردار وائر کی اسپائی کو بڑھا یا جائے۔ 分

公

میکنظک فورس کی سے معلوم کرنا (Determining the Direction of Magnetic Force)

فیراڈے کی کرشٹ بردار کنڈ کٹر یمل کرنے والی فورس کے متعلق وضاحت بکمل طور برفورس کی ست کی نشان دہی نہیں کرتی کیونکہ فورس کی ست دائیں یا بائیں دونوں طرف ہوسکتی ہے۔ کسی کنڈ کٹریر عمل کرنے والی فورس کی سے فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے اصول مے معلوم کی جاسکتی ہے۔


فلينك كابا كي بالهركااصول (Fleming's Left-hand Rule)

آپ این بائیں ہاتھ کے انگوشے ، ٹیکی اور درمیانی انگلی کواس طرح پھیلائیں کہ یہ بینوں ایک



دوسرے پر عمود أبوں۔ اگر پہلی انظل میکنیک فیلڈاور درمیانی انظلی کرنٹ کی ست کو ظاہر کرے تو انگوشا کنڈ کٹر پر عمل کرنے والی فورس کی ست کو ظاہر کرے گا۔

فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے اصول کوشکل 15.7 میں دکھایا گیا ہے۔ کرنٹ بردار کنڈ کٹر پڑمل کرنے والی فورس کی ست کرنٹ اور فیلڈ دونوں کی ست کے عموداً ہوتی ہے۔ فورس کی سیست قلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق ہوتی ہے۔






الله 15.7: مَكَافِلَ لِللَّ مِن عَدِو عَالَمَت بدوارك المر رفي ال كامت

15.3 ميكنيك فيلذي كرنث برداركوائل برنارك

(TURNING EFFECT ON A CURRENT-CARRYING COIL IN A MAGNETIC FIELD)

اگر میکنیک فیلڈ میں ایک سیدھے کنڈ کٹر کی بجائے کرنٹ بردار میکھینگار کوائل PQRS کورکھا جائے تو پیکوائل عمل کردہ نادک کی وجہ ہے گھوم سکتی ہے۔الیکٹرک موٹرزای اصول کے تحت کام کرتی ہیں۔ فرض کریں ریکھینگار کوائل کی سائیڈز POاور RS مستقل میکھیٹ کے دونوں پولڑ کے درمیان میکنیک فیلڈ کے عمودا ہیں (شکل 15.8)۔




كى قت كام كرتى بن-

کرنٹ بہنا شروع ہوجائے گا۔ کرنٹ کوائل کے ایک سرے داخل ہوکر دوسرے سے داخل ہوکر دوسرے سے یا ہرنگل جاتا ہے۔ فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا صول کے مطابق کوائل کی PQ سائڈ پر فورس اوپر کی جائب عمل کرے گی۔ اس کی وجہ یہے کہ پول جائب عمل کرے گی۔ اس کی وجہ یہے کہ پول کے سائٹ موجود کوائل کی دونوں سائیڈ زیمن سے بہنے والا کرنٹ ایک دوسرے کے عمود اور خالف سمت میں ہے۔ دو ہرا پر نیکن مخالف فورسز کے زیرا اثر کوائل سمت میں ہے۔ دو ہرا پر نیکن مخالف فورسز کے زیرا اثر ایک کیل عمل کرتا ہے جس کے ذیرا اثر کوائل میں بینے والے کرنٹ کی مقدار کے وائر کیکئی پر دیورشنل ہوئی ہے۔ اس ٹارک کی مقدار کوائل میں بینے والے کرنٹ کی مقدار کے وائر کیکئی پر دیورشنل ہوئی ہے۔ اگر گوائل کے چاکروں کی اقداد کو پرخواد یا جائے تو اس پڑھل کرنے والا ٹارک بھی بردے جاتا ہے۔ ائیکٹرک موٹرز اس بنیادی اصول

اب آگر کوائل سے سروں کو ایک بیٹری کے یوزیلیو اور نیکیٹیو ٹرمینلز کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس میں

(D.C. MOTOR) ئىك مور 15.4

ہم شکل 15.9 میں دیکھ کئے بین کہ ایک ساوہ کوائل میگنظک فیلڈیں 90° سے زیادہ نہیں گھوم عق- 90 سائڈ پر فورس اوپر کی جانب ملس کرتی ہے اور RS سائڈ پر فورس نیچے کی جانب ملس کرتی ہے۔اس فورس کے بیتیے میں کوائل °90° تک گھوٹتی ہے اور کوائل کی چلین میگنظک فیلڈ کے عمودا بموجاتی ہے۔اس پوزیش میں کوائل پر کوئی میگنظک فورس ممل نہیں کرتی ۔دو برابر لیکن مخالف فورسز کی وجہ سے کوائل معرید نہیں گھوم سکتی۔



...

差差

دومیدہے کا کر ایل ہے ایک می سب ایل کرف کردوہ ہے۔ کیا آپ اٹا تک ایل کہ ہے کاڈکڑ دایک دومرے کاشش کریں گے واقع ا ہم کوائل کوسلسل کی طرح تھما ہے ہیں؟ پیصرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جونی کوائل عمودی جالت افتیار کرے تو کرنٹ کی ست کو یکسر تبدیل کر دیا جائے۔ اس طرح کوائل میں کرنٹ کی ست کو تبدیل کرنے ہے میسلسل گھوم سکتی ہے۔ کرنٹ کی ست کو تبدیل کرنے کے لیے کوائل کو سپلٹ رنگز (Split Rings) کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے (شکل 15.9)۔

سپلٹ ریکز کموٹیٹر (Commutator) کے طور پر کام کرتے ہیں ۔ کموٹیٹر کو دو

برشز (Brushes) جو عام طور پر گریفائٹ (Graphite) ہے ہوئے ہیں کے ساتھ جوڈ

دیاجا تا ہے جس کے واکل میں کرنٹ بہنا شروع ہوجا تا ہے۔ سپلٹ ریگز کی بناوٹ اس طرح ہے

ہوتی ہے کہ جب کواکل محوثتی ہے تو کموٹیئر بھی گھو سے لگنا ہے۔ جب کواکل گھوٹتی ہوئی عمودی

پوزیشن میں آتی ہے توسیلٹ ریگز اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں اور اس طرح کوائل میں کرنٹ کی

ست تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کے متیے میں ہرایک سائڈ پر فورس کی ست تبدیل ہوجاتی ہے اور

کوائل میکنیک فیلڈ میں مسلسل گھوٹتی رہتی ہے۔ اس اصول پر ہم ڈی تی موٹر بنا سکتے ہیں جو بیٹری کی

الکٹر یکل انرٹی کو کمپلیکل انرٹی میں تبدیل کرتی ہے۔

الکٹر یکل انرٹی کو کمپلیکل انرٹی میں تبدیل کرتی ہے۔

عملی طور پرؤی می موزی کوآل بہت ہے چکروں پر مشتل ہوتی ہے جن کے اندر ہے آلک شافٹ گزرتی ہے۔ اس کوآل کوآر چر (Armature) کہتے جیں۔ میگنفک فیلڈ کو پیدا کرنے کے لیے یا تو مستقل میکنیٹ یا الیکٹر ومیکنیٹ استعال کے جاتے ہیں، جنہیں فیلڈ کوآل کہتے ہیں۔ آرم چر جی ہے گزرنے والے کرن کی مقدار کو تیدیل کرے آرم چر پڑمل کردہ ٹارک کی مددے موثر کی سیپڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔

مندرجة ولل طريقول ع أرمير رعمل كرده ريزالف فورل كويز هايا جاسكتا ب:

- 🖈 کواکل پر چکروں کی تعداد کو پر حاکر۔
- الله كوالل مين يبني والكرنث كي مقداركو يوهاكر
 - الله ميكنيك فيلذك شدت كوبره هاكر ..
 - الله كوال كار ماكويدهاكر

ELECTRODIC ST


منطق المئز آف قرال ایک اینا تصویری خاکد ویش کرتی چی جس کی دو ہے ہم میکنیک فیلا ویکٹر کی مقدار اور اس کی سنت کا تقین کر سکت چیں۔ ای طرح ہم الیکٹرک فیلد المئز کی مدست الیکٹرک فیلڈ ویکٹر کے کی مقدار اور سنت کا تھین کر سکتے چیں۔

15.5 الكِنْرُومِيَّتِيْكَ الدُّكْشُنِ (ELECTROMAGNETIC INDUCTION

باز کریجی اور طداور ایمیور (Hans Christian Oersted and Ampere) نے دریافت کیا کہ ایک کنڈ کٹر میں سے الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے سے اس کے گرومیگنیک فیلڈ پیدا ہوجاتا ہے۔ مائیکل فیراؤ سے کا خیال تھا کہ اس کا الث بھی ممکن ہے۔ یعنی میگنیک فیلڈ کے ڈریعے الیکٹرک کرنٹ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ فیراؤ سے نے تج بات سے ٹابت کیا کہ اگر کنڈ کٹر کومیگنیک فیلڈ میں حرکت وی جائے تو اس میں کرنٹ پیدا ہوجاتا ہے۔ ای سال جوسف بھڑی (Henry) نے بیٹا بیت کیا کہ میگنیک فیلڈ گوتید بل کرنے سے بھی الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوسکتا ہے۔ اس جم فیراؤ سے نے تج برکا ذکر کریں ہے جس سے ایک کنڈ کٹر کومیگنیک فیلڈ میں حرکت و سے ای ایک کنڈ کٹر کومیگنیک فیلڈ میں حرکت و سے ای ایک کنڈ کٹر کومیگنیک فیلڈ میں حرکت و سے ای ایک ایف پیدا ہوئی ہے۔

سمی سطح سے گزرنے والی میکنظک السنز آف فورس کی تعداد کو میکنظک فیلڈ کی شدت (Strength) کہتے ہیں۔ اگر کوئی سطح میکنظک لائٹز آف فورس سے مودا موتواس میں سے فیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ سے کہ میکنظک لائٹز آف فورس گزریں گی (هنگل 15.10)۔ اگر سطح میکنظک لائٹز آف فورس گزریں گی (هنگل 15.11)۔ میکالی موتواس میں کم سے کم میکنظک لائٹز آف فورس گزریں گی (هنگل 15.11)۔

اگر کوائل کو ہارمیکنیٹ کے میکنیک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس میں ہے پھی میکنیک لائٹز آف فورس گزریں گی۔اگر کوائل کو میکنیٹ سے دور بٹایا جائے تو اس میں سے چند ایک میکنیک لائٹز آف فورس گزریں گی (شکل ہے-15.12)۔ تاہم اگر کوائل کو ہار میکنیٹ کے نزدیک لایا جائے تو میکنیک لائٹز آف فورس کی بہت بوی اقداداس میں ہے گزرے گی (شکل 15.12-15)۔






اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گوائل کو میکنیک فیلڈیش حرکت دے کراس میں سے گزرنے والی میکنیک النز آف فورس کی تعداد کو کم یازیادہ کیا جا سکتا ہے۔ کوائل میں سے گزرنے والی میکنیک النز آف فورس کی تعداد میں کمی ومیشی کی وجہ سے اس میں ای ایم ایف پیدا ہوجاتی ہے۔ الیکٹریسٹی کا حصول اس بنیادی اصول کے ذریعے ممکن ہے۔

سرگری 15.2: وائر کے ایک ریکھینگر لوپ کے دونوں سروں کو کیلوانو میٹر کے ساتھ جوڑ دیں اوراس کو طاقق رمیگینیک فیلڈ کے بیرالل حرکت دیں۔ دونوں صورتوں میں وائر میں ساکن حالت میں رکھ دیں یا میگینیک فیلڈ کے بیرالل حرکت دیں۔ دونوں صورتوں میں وائر میں کرنٹ پیدائیس ہوگا۔ قبلاً کیلوانو میٹری کوئی فلکیشن ٹیک ہوگی۔ اگر وائر کومیگینیک فیلڈ میں بیچے کی جانب حرکت دی جائے تو گیلوانو میٹری فلکیشن ایک خاص سمت میں ہوگی والے کرنٹ کی سمت کو ظاہر کرتی ہے وائر میں انڈ بول جائے تو گیلوانو میٹری فلکیشن الٹ ہوگی اور تکالف سمت میں انڈ بول ہوئی جائے ہوئے والے کرنٹ کی سمت کو ظاہر کرتی ہے اور تکالف سمت میں انڈ بول ہوئی والے کرنٹ کو ظاہر کرتی ہے (شکل 15.13۔ 1)۔ اس سرگری اور تکالف سمت میں انڈ بول ہوئی دیا ہوگی جیدا ہوگا جب وائر میں کرنٹ صرف اس وقت پیدا ہوگا جب وائر میں سے گز دنے والی میگینیک لائٹر آف فورس کی تعداد تبدیل ہوگی۔ بیانڈ بوسٹہ کرنٹ سرکٹ میں انڈ بوسٹہ ای ایف میں کرنٹ پیدا ہوگا وہ سے کنڈ کئر میں کرنٹ پیدا ہوگا تا ہے۔ فیرا ڈے کہ طابق کنڈ کئر اور میکٹیٹ کی ریلیلوموٹن کی وج سے کنڈ کئر میں کرنٹ پیدا ہوگا تا ہے۔




والله في المستحدد الله المن المستحدد والله المن المستحدد والله والمستحدد والمست




هل 15.13: مَكَنَفُ لِمَدْ عِن أَيْدَ وَالْوَلِي فَي مَوْقَ فِي مِن الْكِرْرِ مِكْنِفِكَ الْوَحْقِ وَالْعِيدَ

ایسا مظہر جس جس سر کت بیس سے گزرنے والی میکنیک لائٹز آف فورس کی تعداد کو تیدیل کرے۔ اطر بوسڈ کرنٹ پیدا کیا جائے ،الیکٹر ومیکنیک اطرکشن کہلا تاہے۔ (E) (E) (E)

یہ کہا۔ جا۲ ہے کہ جوزف محتری (1797-1871) نے فیرالے سے پہلے الا پسڈ کرنٹ کا مشاہدہ کیا جس فیرالے نے الدیسڈ کرنٹ کا مشاہدہ کیا جس





على 18.14 سالية تا تا الله المعلى المراك ويست الميارة الما تعلى المعلى المعلى

مندرجہ بالاسر گری سے ثابت ہوتا ہے کہ کواکل اور میکنیٹ کی ریلیغ موثن کی وجہ سے کواکل میں ای ایم ایف انڈیوس ہوجاتی ہے۔ ایسامظہر جس میں کواکل اور میکنیٹ کی باہمی موثن کی وجہ سے ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے الیکٹر ومیکنیک انڈکشن کہلاتا ہے۔

افر بسندای ایم ایف کی مقدار میکنیک لائنز آف فرس کی تبدیلی کی شرح کے وائر یکھی پروپورشش موتی ہے۔

> اس کوالیکٹر ومیکنیک انڈکشن کے متعلق فیراڈے کا قانون کہتے ہیں۔ انڈ پوسڈا کی ایم ایف پراٹر انداز ہونے والے عوامل انڈ پوسڈای ایم ایف کی مقدار مندرجہ ذیل عوال پر مخصر ہوتی ہے:

- (i) کواکل اور میکنید کے درمیان ریلید موثن کی سپیار۔
 - (۱۱) كونكل مين چكرون كي تعداد_

کال میکید برخی کرتی ب برسیک باب موش کرتا کارگی باب موش کرتا عادت بیل می بات موش کرتا عادت بیل می بات به موش کرتا عادت بیل می بات به میکید بات موش کرتا کی بات کارانگی کو بات موش کرتا کی بات کارانگی کو در کارانگی کارت کارت کارت کارت کارت



15.6 الدِّيسدُّالِي المِ الفِ كَلَّمت -لِينزكا قانون (DIRECTION OF INDUCED e.m.f. - LENZ'S LAW)

لینز (Lenz)نے انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت معلوم کرنے کے لیے قانون پیش کیا۔اس قانون کی درج ذیل سرگرمی سے وضاحت کی جاسکتی ہے۔

مرگری 15.4: اگر بار میکنید کے نازتھ پول کو سالیما کڈ کے قریب لایا جائے تو الیکٹر و میکنیک انڈکشن کی وجہ سے سولیما کڈ ٹیس ای ایم ایف انڈ یوس ہوجاتی ہے (شکل ہ-15.15)۔ انڈ یوسڈ ای ایم ایف کی وجہ سے سولیما کڈ ٹیس انڈ یوسڈ کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ سولیما کڈ ٹیس انڈ یوسڈ کرنٹ اس ست بیس پیدا ہوگا جس سے ہیر میکنیٹ کے نازتھ پول کو دفع کرے گا۔ بیصرف اس صورت بیس ممکن ہے جب سولیما کڈ کا دایال سرا نازتھ پول بن جائے۔

وائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق سولینا کڈ میں انڈ بوسڈ کرنٹ کی ست ایٹی کااک وائز ہوگی۔ای طرح اگر میکنید کوسولینا کڈ ہے دور ہٹایا جائے تو انڈ بوسڈ کرنٹ کی ست کااک وائز ہوگی (شکل 15.15-15)۔اس صورت میں سولینا کڈ کا ہائیاں سراساؤتھ بول بن جا تا ہے۔

سرکٹ میں افذ ایسڈ کرنٹ میشداس سے میں بہتا ہے جس سے بیاس تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے جس کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے۔

اگر ہم انر بی کے گنز رویشن کے قانون کو الیکٹر ومیکنیک ایڈکشن پر ایلائی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کرحرکت کرتے ہوئے میکنیٹ کی کائی عیک انر بی دراصل کنڈ کٹر کی الیکٹر یکل انر بی بیس تبدیل ہوجاتی ہے۔ میکنیٹ کوسولینا کٹر کے نزویک لانے کے لیے جوورک کرنا پڑتا ہے ، دراصل بھی ورک الیکٹر یکل انر بی کی صورت بیس ظاہر ہوتا ہے۔ میکنیٹ کوسولینا کٹر کے نزد یک یا دور لے جانے کے لیے ہم ہاتھ کی مکینیکل انر بی استعمال کرتے ہیں۔ یہی مکینیکل انر بی الیکٹر یکل انر بی بیس تبدیل ہوجاتی ہے۔ لبذالینز کا قانون انر بی کے کنز رویشن کے قانون کے میں مطابق ہے۔

(A.C. GENERATOR) المالات الما


اگرایک واکل کومیکنیک فیلڈ میں محمایا جائے تواس میں کرنٹ انڈیوس موجاتا ہے۔انڈیوسڈ کرنٹ

کی مقدار کا انتصار کوائل میں سے گزرنے والی میگنیک لائٹز آف فورس کی تعداد پر مخصر ہوتا ہے۔ جب کوائل کی پوزیشن میگنیک لائٹز آف فورس سے عمود ابو گیاتو کوائل میں سے گزرنے والی میگنیک لائٹز آف فورسز کی تعداد زیادہ ہوگی ۔ جب کوائل کی پوزیشن میگنیک لائٹز آف فورس سے بیرالل ہوگی تو اس میں سے گزرنے والی ملکیتیک لائٹز آف فورسز کی تعدا دصفر ہوگی ۔ البذاجب کوائل میگنیک فیلڈ میں گھوشتی ہے تو اس سے میتیج میں بیدا ہونے والے انڈ پوسڈ کرنٹ کی مقدار مسلسل جدیل ہوتی رہتی ہے۔ ای اصول پراے ی جزیر کا مکرتے ہیں۔

اے ی جزیر آرمیج پر مشتمل ہوتا ہے جس کو میکنیک فیلڈ میں آزادانہ طور پر تھمایا جاتا ہے (شکل 15.16)۔جونبی آرمیج گھومتا ہے تو اس سے گزرنے والی میکنیک لائنز آف فورس میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کوائل میں ای ایم الیف انڈیوں ہوجاتی ہے۔ ای ایم ایف کی مقدار کا انحصار وائر کی لمبائی پر ہوتا ہے جو کہ کوائل کی شکل میں میکنیک فیلڈ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے۔ آرمیج میں استعمال ہونے والی وائر کے چکروں کی تعداد بردھا کرانڈیوسڈ ای ایم الیف کی مقدار کو بردھا کرانڈیوسڈ ای ایم ا



بالدرونك إور باؤس عن جزية الجنرة مكتلك والأعن كاسول يكام ترت على - يدلوائن كا مكتل كل ازى أو الجنر كال ازى عن تبديل كست عند -



大大(S_1) (15.16) P

يزيز كالفريسة كرنث

جب جزیر کو بندسرکٹ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو انڈیوسڈ ای ایم ایف کی وجہ سے سرکٹ میں الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوجاتا ہے۔ جونمی کوائل گھوتتی ہے تو ای ایم ایف اور کرنٹ کی مقدار اور ست تبدیل ہوجاتی ہے (شکل 15.17)۔ جب کوائل کی پلین قبلڈ کے عود اُ ہوتی ہے تو اس میں


گزرنے والی میکنیک لائنز آف فورس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔لیکن اس میں سے گزرنے والی النز آف فورس کی تعداد میں تبدیلی کی شرح کم ہوتی ہے۔البذائیڈ یوسڈ ای ایم ایف بھی کم ہوتی ہے۔ بہذائیڈ یوسڈ ای ایم ایف بھی ہوتی ہے، توای ہے۔ جب کوائل کی پلین میکنیک فیلڈ کے عود آلین جب کوائل محمودی حالت میں ہوتی ہے، توای ایم ایف کی مقداد کم ہونے سے اس میں کم سے کم کرنٹ بہتا ہے۔

جب کوائل محمودی حالت سے محموم کرافتی حالت میں آتی ہے تو کوائل میں سے آکائی وقت میں گزرنے والی میگئیک فیلڈ لائٹز بردھنا شروع ہوجاتی ہیں۔اس طرح ای ایم ایف اور کرنٹ کی مقدار بھی بردھنا شروع ہوجاتی ہے۔ جب کوائل افتی حالت میں آتی ہے تو کوائل کی پلین فیلڈ کے پیرالل ہوجاتی ہے اور اس طرح ای ایم ایف اور کرنٹ کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے۔ جب کوائل مزید محمومی ہے تو اس کا وہ حصہ جواو پر کی طرف ترکت کررہا تھا اب یہ کے کی طرف ترکت کر دیتا ہے جس سے کوائل کی سے تبدیل ہوجاتی ہے۔ ای ایم ایف اور کرنٹ کی سے 180 میں ہوجاتی ہے۔ اس طرح ای ایم ایف اور کرنٹ کی مقدار کوائل کے ہرنسف چکر کے دوران کم سے کم اور زیادہ سے دایودہ تھیت کے درمیان مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

100



اینز پورٹس اور حساس جھیوات کی منظیم رئی کے لیے جال وی کافر استعال کے جاتے ہیں۔ یہ خفر تاک ہتھیاروں کی کھوٹا لگاتے ہیں اور انگیٹر ویمکونیک وفائش کے اصول کے قت کام کرتے ہیں۔





على15.17 اسكان تريز كالياق الكراف كالمراق كالمراق

15.8 ميونكل المركش (MUTUAL INDUCTION)

اگر کمی ایک کوائل میں کرنٹ کی تبدیلی کی وجہ ہے کمی دوسرے کوائل میں کرنٹ انٹر ہوں ہوجائے تو اس مظہر کومیونال انڈ کشن کہتے ہیں۔

شكل (15.18) ين ايك دوسرے كزريك ركى بوئى دوكوائل ها كوائل اور ها دركهايا ميا ب كوائل ها كے ساتھ دستاس كيوانو بمركوجوزا كيا ہے۔ كوائل هم كے ساتھ دساس كيوانو بمركوجوزا كيا ہے۔ كوائل هم كے ساتھ دساس كيوانو بمركوجوزا كيا ہے۔ بم مشاہد وكرتے ہيں كہ جيسے ہى كوائل هم كے سوچ كو آن كيا جاتا ہے تو گيوانو بمرش ميں وفليكش پيدا بوتى ہے۔ اى طرح جب سوچ كو آف كرديا جائے تو گيوانو بمرش پيرايك لورك ليے وفليكش بيدا بوتى ہے۔ بيدا بوتى ہے۔ بيكوال وفليكش كی سمت كے المد بوتى ہے۔ بيدا بوتى ہے۔ بيدا بوتى ہے۔ ان مشاہدات كى وضاحت بم الكيش وميكن كى سمت بيلے والى وفليكش كيراؤ ہے كے قانون كے مطابق ان مشاہدات كى وضاحت بم الكيش وميكن كا انوكش كے متعالق فيراؤ ہے كے قانون كے مطابق كركے ہيدا ہوتا ہوتا ہے۔ كركتے ہيں۔ جيسے بى كوائل هم كا سوچ آن ہوتا ہے تو اس كے ساتھ ہى ميكنيك فيلڈ بيدا ہوتا کروج جوجاتا ہے۔ کردوج جوجاتا ہے۔





اس میکنیٹ فیلڈی کچھ لائنز کواکل 8 میں ہے گزرتی ہیں۔ کیونکہ کوائل A میں کرنٹ تبدیل ہور ہا ہوتا ہے، اس لیے کواکل 8 میں گزرنے والی میکنیک لائنز آف فورس کی تعداد تبدیل ہونے کی وجہ سے فیراؤے کے قانون کے مطابق کواکل 8 میں کرنٹ انڈیوس ہوجا تا ہے۔

جب كواكل A ميس كرنث الإن مستقل قيت يريخ بتائب أو اس ميس كزرن والى ميكنيك لائز آف

فور ت مجی سنفل ہوجاتی ہیں ، جس کی وجہ ہے کوائل 8 میں ہے گزرنے والی میکنیک لائنز آف فوری کی تعداد میں بھی اضافر میں ہوتا۔ اس لیے کوائل 8 میں انڈیوس کرنٹ بھی ختم ہوجا تا ہے۔
ای طرح جب کوائل ۸ میں گئے ہوئے سونے کو آف کر دیا جائے تو کرنٹ کا بہاؤرک جا تا ہے اور چند کھوں میں اس کا میکنیک فیلڈ ختم ہوجا تا ہے۔ کوائل 8 میں گزرنے والی میکنیک لائنز آف فوری کی تعداد مسلسل کم ہوکر صفر ہوجاتی ہے۔ اس دوران کوائل 8 میں ایک بار پھر کرنٹ انڈیوس ہوجاتا

(TRANSFORMER) الماتنارم (TRANSFORMER)

ہے جس کی مت پہلے کرنٹ کے مخالف ہوتی ہے۔

شرائسفار مرمیونیل انڈکشن کے اصول پر کام کرتا ہے۔ بیآ لٹرنیٹنگ وولیٹن کو کم یازیادہ کرنے کے لیے استعال ہوتا گئے۔ اس کا استعال عام ہے ، کیونکہ بیا انتہائی معمولی انر جی خرج کرکے وولیٹن کو تبدیل کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ دراصل جارے گھروں میں بہت سارے الکیشریکل ایٹائنسز میں ٹرانسفار مرکا استعال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پرنٹر (Printer) ، شیر یوز اور شیر یو گیم سٹم۔

(Working of a Transformer) خرائد المحام كرا المحام كرا

شرانسفار مرد دو کو اکلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو اکلز کے درمیان کوئی الیکٹر یکل کنکشن نہیں ہوتا لیکن سے دونوں کو اکلز ایک ہی آئز ان کور (Core) پر لہٹی ہوتی ہیں۔ ایک کوائل کو پر اتمری کوائل جبکہ دوسری گوائل کوسیکنڈری کوائل کہتے ہیں۔ پر ایمری کوائل میں چکروں کی تعداد کو ۱۸۵ سے اور سیکنڈری کوائل میں چکروں کی تعداد کو ۱۸۶سے فلا ہر کرتے ہیں۔

پرائمری کواکل کواےی سوری کے ساتھ جوڑ ویاجا تا ہے۔ اس کی وجہ سے پرائمری کواکل میں اے
کی کرنٹ ہینے لگتا ہے جو مسلسل تبدیل ہوتا ہوا میگنیف فیلڈ پیدا کرتا ہے۔ آئر ان کور کے ذریعے
پرائمری کواکل میں پیدا ہونے والے میگنیف فیلڈ کی لائٹز آف فوری بیکٹ ری کواکل میں سے گزرتی
ہیں۔ چونکہ پرائمری کواکل کا میگنیک فیلڈ مسلسل تبدیل ہور ہاہوتا ہے، اس لیے میوچل انڈکشن
کے اصول کے تحت سکنڈری کواکل میں آلٹرنیٹک ای ایم ایف انڈیوس ہوجاتی ہے۔ اس انڈیوسلہ
ای ایم ایف کوسکنڈری ووائی واکل میں آلٹرنیٹک ای ایم ایف انڈیوس ہوجاتی ہے۔ اس انڈیوسلہ
ای ایم ایف کوسکنڈری ووائی والی میں آلٹرنیٹک کا بینڈری کواکل اور پرائمری کوائل میں چکروں
و ڈائریکیلی پروپورشل ہوتی ہے۔ سکنڈری دوائی و ایم اسکنڈری کواکل اور پرائمری کوائل میں چکروں

اگر سیکنڈری وولینے ، کر ائمری وولئے ، کا سے زیادہ ہو تو ایسے ٹرانسفارمر کو سٹیپ ۔ آپ (Step-up) ٹرانسفارمر کہتے ہیں (شکل 15.19-a)۔

اگر سینڈری وولٹے ، کر ائمری وولٹے والا ہے کم جو تو ایسے ٹرانسفارمر کو مٹیپ ۔ڈاؤن (Step-down) ٹرانسفارمر کہتے ہیں (شکل 15.19-b)

ایک آئیڈیل ٹرانسفار مرجس سیکنڈری سرکٹ کی الیکٹرک یا در، پرائمری سرکٹ کی الیکٹرک یا در کے برابر ہوتی ہے۔ایک آئیڈیل ٹرانسفار مرجس کوئی یا درضائع نہیں ہوتی۔اس لیے ہم کہ سیکتے ہیں کہ:

$$P_p = P_g$$

 $V_p I_p = V_s I_s$

مث<mark>ال 15.1: ایک</mark> شرانسفار مرایک ما ول ازین کو ۷۷ مهیا کرتا ہے۔ اگر ما ول ازین کو چلائے کے لیے در کا دکرنٹ A 0.8 موتو پرائمری کوائل میں بہتے والا کرنٹ معلوم کریں۔ جبکہ اے ہی سورس کی وون کا 240 ہے۔

$$I_p = \frac{I_s V_s}{V_p} = \frac{100 \text{ geV}}{1000 \text{ geV}}$$
 آوَت پِٽ پاور
 $I_p = \frac{I_s V_s}{V_p} = \frac{(12 \text{ V})(0.8 \text{ A})}{240 \text{ V}} = 0.04 \text{ A}$




(HIGH VOLTAGE TRANSMISSION)

الیکٹریسٹی پاور ہاؤسر عام طور پر دور دراز علاقوں میں قائم کے جاتے ہیں۔ پاور کو لیے فاصلے تک منطل کرنے کے لیے ہائی دولنج کا سہارالیا جاتا ہے تا کہ حرارت کی شکل میں الیکٹریکل از بی کا ضیاع کم ہے کم ہو۔ اگر فرانسٹس کیبل کی رزشنس R ہوتو ہیٹ از بی 1 'Re کے برابر ہوتی ہے۔





اس لیے کیبل میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو کم کر کے بیٹ از بی کی صورت میں ہوئے والے باور کے ضیاع کو تم کیا جاسکتا ہے۔اس مقصد کے لیے باور اسٹیشن پر آلفزنیٹنگ وولیج کو مٹیپ-اپٹرانسفارمر کی مدوے پڑھادیاجا تاہے۔



اس بائی دولیج کومین سب اشیشن (Main Sub-station) کی طرف منتقل کردیا جا تا ہے۔اس ودلیج کوسٹ ۔ ڈاؤن ٹرائسفارمر کے ذریعے کم کرے ٹی سب آشیشن کی طرف پنتقل کردیا جا تا ے۔ٹی سب انٹیشن پر دولیج کومزید V 220 تک کم کرے گھروں کوالیکٹریسٹی مہیا گی جاتی ہے۔شکل 15.20 میں ہائی وولیج ٹرائسمٹن کانشوری خاکہ دکھایا حمیا ہے۔ اليكثريش كى ترسل مى الرائىغادم زائم كرداراداكرت مين فرائىغادم صرف استى يركام كرت

ایں۔ یجی وجہ ہے کہ مین یا وراشیشن سے یا ورآ الفر فیلنگ کرنٹ کی صورت میں مہیا کی جاتی ہے۔

اليشرو يكنيس كاستعال (Applications of Electromagnets)

كرنث كاميكنيك الرانكيثروميكنيث كبلاتا ب-إس الركوبهت _ ويواميسز بين استعال كياجاتا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرک بیل اور ری لے وغیرہ یسونٹ آئران (Soft iron) کو آسانی ہے ميكنا ثائز فريا وي ميكنا ثائز و كياجا سكتاب.


(Relay) LU

ری لے کم کرنٹ کی مددے زیادہ کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ بیا یک ایسا اليكثريكل مويج بجودوس اليكثريكل مركث كي مدد سآن اورآف موتاب (شكل 15.21)-يبلا سركث (إن بيت سركث) اليكثروميكنيث كوكرنث مبيا كرتا ہے۔ ال كرنث كى وجہ سے





بِيَّكَ أَرِيْكِ عَدَا لَا يُرِيالِكِ مِلْفِكَ حَرْبِ اوِلَّ ہے جس پراكاؤنٹ كے حفاق شرورى معلومات عورى جاتى إيس ATM أثين علومات أور حق اليشروميكنيك مين ميكنيوم پيدا ہوجاتی ہاور بيآتران آر پچر كاليک مرے كوئشش كرليتا ہے۔ آر پچر دومرے موج كوآن كرديتى ہاوراس طرح دومرے مركث ميں كرنت بہتا ہے۔ جب پہلا سوچ آف ہوجاتا ہے تو الكيٹر و ميكنيك ميں كرنت بہتا بند ہوجاتا ہے۔ جس سے الكيٹروميكنيك ميں ميكنيلوم شتم ہوجاتی ہے اور دومرا سوچ آف ہوجاتا ہے۔ اس طرح ودمرے مركث ميں كرنے كابہاؤرك جاتا ہے۔ الكيٹروميكنيك كی ديگر مثاليس لاؤڈ پيكر مركث بريكر اور ڈورليجز (Latches) ہيں۔



خلاصه

- بہ جب کی کنڈ کٹر میں سے کرنٹ بہتا ہے تو اس کے گردایک میکنیک فیلڈ قائم ہوجا تا ہے۔ ایک سیدھے کرنٹ بردار کنڈ کٹر میں میکنیک لائٹز آف فورس ہم مرکز دائر وں کی شکل میں ہوتی ہیں۔
- الله مرتب بردار کنڈ کٹر کے گرد میگنیک فیلڈ کی ست کا تقین دائیں ہاتھ کے اصول کے تحت کیا جاسکتا ہے۔ اس اصول کے مطابق کرنٹ بردار کنڈ کٹر کو دائیں ہاتھ سے اس طرح بکڑیں کدا تھوٹھا کرنٹ کی ست کوظا ہر کرتا ہو تو ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلیاں میکنیک فیلڈ کی ست کوظا ہر کرتی ہیں۔
- جب ایک سید ھے کرنٹ بردار کنڈ کنز کومیگئیک فیلڈ میں عمود ارتھا جائے تو اس پرایک میگئیک فورس عمل کرتی ہیں جس کی ست کرنٹ اور فیلڈ دنوں کی ست کے عمود اموتی ہے۔
- پر کرنٹ بردارکوائل کو جب میکنیک فیلڈین رکھا جائے تو اس پرایک کِل عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کوائل گھو مے گلتی ہے۔ وی می موٹرای بنیادی اصول کے تحت کام کرتی ہے۔ بیالیکٹریکل انریجی کو کمیٹیکل انریجی میں تبدیل کرتی ہے۔
 - 🖈 کسی سطح ہے گزرنے والی میکنیک لائٹز آف فورس کی تقداد کومیکنیک فیلڈ کی شدت کہتے ہیں۔
- ہ اگر کسی کواکل میں میکنیک فیلڈ کی شدت تبدیل ہورہی ہوتو اس کی وجہ ہے کواکل میں ای ایم ایف بھی تبدیل ہوتی ہے۔ای ایم ایف کی مقدار میکنیک فیلڈ کی شدت میں تبدیلی کی شرح کے ڈائر یکھٹی پروپورشنل ہوتی ہے۔
- اے ی جزیئر ایک کواکل اور میگنیٹ پرمشمتل ہوتا ہے۔ جب کواکل کومیگنیک فیلڈیس تھمایا جاتا ہے تو میگنیک فیلڈ کے مسلسل تبدیل ہونے کی وجہ سے اس میں آلٹر نیٹنگ وولیٹے انڈیوس ہوجاتی ہے۔اے ی جزیئر میکینیکل ازجی کوالیکٹریکل ازجی میں تبدیل کرتا ہے۔
 - 🖈 اگر کسی ایک کوائل میں کرنٹ کی مقدار تیدیل کرنے پر کسی دوسری کوائل میں کرنٹ انڈیوس ہوجائے تو اس مظہر کومیوچل انڈکشن کہتے ہیں۔
- ا شرانسفار مرایک ایباالیکٹریکل آلا ہے جوآلٹر نیٹنگ وولٹے کوم یازیاد وکرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیمیو پال افرکشن کے اصول کے تحت کام کرتا ہے۔

كثيرالا تخاني سوالات

- 15.1 دیے گئ مکن جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔
 - (i) ميكنيك پولز كم تعلق كون ساييان درست ب؟
- (الف) خالف بواز دفع كرتے بين (ب) ايك جيمے بواز كشش كرتے بين
- (ج) میکنیک پولز ایک دوسرے پراٹر اعداز تیں ہوتے (و) اکیلامیکنیک پول اپناو جوو برقر ارتیس رکھ سکتا

```
(11) ایک بارمیکنید کا درمیکنیک فیلڈی ست کیا ہو کتی ہے؟
          (ب) ماؤتھ يول تنارتھ يول كاطرف
                                           (الف) نارتھ بول سے ساؤتھ بول کی طرف
               ميكنيك فيلذلائز نبيس بوتين
                                   (ع) ایک مائیلے دوسری مائیڈی طرف (و)
                                                میکنوک فیلڈی موجودگی کا بیتہ کسے لگایا جاسکتا ہے؟
                (ب) ساكن يوزيليو جارة =
                                                         (الف) مجبوٹے ماک ہے
                     (ر) مینظی نیال ہے
                                                          (ج) ساكن تليليو جارج سے
ا گرمیکنیک فیلڈیس عمود آرتھی ہوئی وائریس سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بر صابا جائے اتو وائر بھل کرنے والی میکنیک فورس
                           (ب) کم ہوگی
                                                            (الف) برهم کی
                                               (ج) تبديل نيس ہوگ
                            (و) صفر ہوگی
                                                               (v) د کی موز تبدیل کرتی ہے:
          (الف) مکینیکل ازجی کوالیکٹریکل ازجی ش (ب) مکینیکل ازجی کویمیکل ازجی ش

    (ج) الكِثر يكل از بي كولمينيكل از بي بيس (و) الكِثر يكل از بي كوليميكل از بي بيس


         ڈی ی موڑ کا کون ساحصہ ہرآ دیصرائیل کے بعد کوائل میں سے بہنے والے کرنٹ کی سمت کوتبدیل کرویتا ہے؟
                           (الف) آرمچر (ب) كموثير
                         (و) سك رتكز
                                                                    ×4 (3)
                               (vii) انڈ بوسڈا کا ایم ایف کی ست سرکٹ میں کس قانون کے مطابق ہوتی ہے؟
     (الف) ماس كى كنزرويشن كانون كمطابق (ب) جارج كى كنزرويشن كانون كمطابق
     (ج) موسیقم کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق (و) انربی کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق
                                                                 (viii) عثيب-أب رانفارم
              (ب) إن يك دولي كوبرها تاب
                                                  (الف) ان يك كرنك كوبرها تات
      (ج) کی پرائری کواکل بین زیاده چکر ہوتے ہیں (و) کی سینڈری کواکل بین کم چکر ہوتے ہیں
                                                 (ix) اگرٹرانسفارمرکے چکروں کی نسبت10 ہوتو
                      N_{i} = \frac{N_{p}}{10} (4) I_{i} = 10 I_{p} (4)
                       V_i = \frac{V_s}{10} \qquad (j)
                                                    N_s = 10 N_p (3)
```

15.4 فرض كرين كرآب والرك أيك اوب كواس طرح الكات إن كديداً سانى عدهم مكتاب - اب الرآب ايك ميكنيك كواس اوب من رك وين اولوب عن ركة وين اولوب عومنا شروع كرد حرف كريا آب بتاسكة إن كدوار كالوب ميكنيك كالاعتاق عن كون اوركس من من محو عالا

15.5 ایک کنڈ کنٹر کو جب کسی میکنیک فیلڈ میں حرکت دی جاتی ہے تو اس میں دولیج پیدا ہوجا تا ہے۔ کیا آپ بنا بحق بین کہ فیلڈ کے لحاظ ہے کنڈ کنٹر کو کس سے میں حرکت دی جائے کہ اس میں زیادہ وسے نیادہ دولیجے پیدا ہو سکے؟

15.6 جزير اور موثرين بنيادي فرق كياب؟

15.7 فى ي مورى آرمير مي الكثرك كرنك كاست كس طرح الد جاتى ب



15.8 کرنٹ بردار کنڈ کٹر ایک بیرونی میکنیک فیلڈ کے عمودار تھی ہوئی ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ میکنیک فورس کی وجہ سے دائر کس مت میں حرکت کرے گی ؟

15.9 كيا ثرانىغارمرۋائز يك كرنٹ يركام كرسكتا ب؟

صافى سوالات

- 15.1 ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ۷ 240 کو ۷ 12 اے بی میں تیدیل کردیتا ہے۔ اگر اس کی پرائمری کوائل میں چکروں کی تعداد 2000موتو اس کی سیکنڈری کوائل میں چکروں کی تعداد معلوم کریں۔
- 15.2 آیک مٹیپ اپ ٹرائسفار مریش چکروں کی نبست 1:100 ہے۔ اگر پرائمری کوائل کو ۷ کا ہے ہوری کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو سیکنڈری وولیج (۷٫) معلوم کریں۔
- 15.3 آیک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفار مریش چکروں کی تبست 1:001 ہے۔ پرائمری دولیج (۷ / ۲۰ کے ۔ اگر پرائمری کواکل یش کرنٹ 10.1 میں 1.0 mA بروٹو تیکنڈری کواکل میں کرنٹ معلوم کریں۔
- 15.4 ایک ٹرانسفار مر ۷ 240 اے ی کو ۷ اے ی میں تبدیل کرویتا ہے۔ اگر پرائٹری کوائل میں چکروں کی تعداد 4000 ہوتو سیکنڈری
 کوائل میں چکروں کی تعداد معلوم کریں۔ اگر ٹرانسفار مرکی ایفی شیسٹی %100 ہوتو پرائٹری کوائل میں کرنٹ معلوم کریں جیکہ سیکنڈری
 کوائل میں کرنٹ A 0.0 ہے۔
 کوائل میں کرنٹ A 0.0 ہے۔
- 15.5 ایک باوداشیشن 1500 MW الیکٹریکل باور پیدا کرتا ہے جو کہ ٹرانمٹ الائن کومبیا کی جاتی ہے۔ٹرانمٹن لائن میں بہتے والا کرنٹ معلوم کریں،اگران پٹ وولیٹے 250 kV ہو۔

سوالا شكااعاوه

- 15.1 تج بدى مدو ايك سيد هركن برداركند كم كروين والمسكنيك فيلاكي وضاحت كري _
- 15.2 اليك سيد هي كرنت بردار كنذ كمر ست بني والي سيكنيك الأنتز آف فورس كي ست معلوم كرني كالصول بيان يجير
- 15.3 اگرآپ کوایک اسی میکنیک سٹیل باردی جائے جس کے نارتھ اور ساؤتھ پول معلوم ندہوں۔ ایک ایک ہارمیکنیٹ دی جائے جس کے نارتھ پول پر ۱۸ اور ساؤتھ پول پر ۶ کا نشان ہو۔ آپ س طرح میکنیک سٹیل بار کے نارتھ اور ساؤتھ پول معلوم کر ہیں گے؟
- 15.4 جب ایک سید سے کرنٹ بردار کنڈ کٹر کومیکنیک فیلڈ میں دکھا جائے تو اس پرایک میکنیک فورس کمل کرتی ہے۔ آپ اس فورس کی ست معلوم کرنے کا اصول بیان تجھے۔
 - 15.5 ایک میکنیک فیلڈ میں رکھی ہوئی کوائل رعمل کرنے والے نارک کی وضاحت کریں۔
 - 15.6 النكثرك مورز كيام اوب ؟ في ك مورز ك كام كرف كا اصول بيان كري -
 - 15.7 ایک تجربہ کے ذریعے وضاحت کریں کہ میگنجک فیلڈیس تبدیلی کسی سرکٹ میں ای ایم ایف انڈیوں کرتی ہے۔
 - 15.8 میکنیک فیلڈ کی تبدیلی کے بتیج میں پیدا ہونے والی انڈ بیسڈای ایم ایف کی مقدار کا انتصار کن عوال پر ہوگا؟
 - 15.9 مرکث میں انڈ یوسڈ کرنٹ کی ست بیان کریں۔ نیز بیمظیم کس طرح از جی کے گنز دویش کے قانون کے اصول کے مطابق ہے؟
 - 15.10 کیبل ڈایا گرام کی مدو سے اے تی جزیئر کی ساخت اور کام کرنے کا اصول بیان کریں۔
 - 15.11 میویل افرکش سے کیام او ہے؟ اس کے SI بوٹ کی تعریف کریں۔
 - 15.12 النفارم يكيام ادب؟ يكن اصول عقت كام كرتاب؟
- 15.13 و من قاصلہ پر الیکٹرک پاور کی ٹرائسیشن کے لیے نتخب شدہ بلند وولٹے گریلوسپلائی کے دولتے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔وہ وجو ہات بتا کیں کدائیکٹر یکل پاور بلندوولٹے کے ذریعے کیوں ٹرانسمٹ کی جاتی ہے۔
- 15.14 محر بلوفراہمی کے لیے استعال ہونے والا وولئے البکٹریسٹی ہاؤس سے ٹرائسٹ ہونے والی پاور کے وولئے ہے کم کیول ہوتا ہے؟ وضاحت کیجے۔

اعلى تصوراتي سوالات

- 15.1 اگر کوئی شخص آپ کو تین آئزن یاروے جن میں ہے دومیکنیٹ میں جبکہ ایک آئزن یارمیکنیٹ نہیں ہے تو آپ کس طرح معلوم کریں گے کہ کوئن کی آئزن یارمیکنیٹ نہیں ہے؟
 - 15.2 فرض كرين آب ك ياس الك كواكل اور بارمكنيك ب- وضاحت تجييك آب كس طرح ان الكثرك كرف بيداكري عيد؟
 - 15.3 اس د ایوایس کا نام بتا ہے جوالیکٹریکل انری کو ملین کل انری میں تبدیل کرتا ہے۔ یکس اصول پر کام کرتا ہے؟



لا چک میں کے سادہ استعمال میان کرسکیں۔ طلبه كي تحقيقي مهارت

طاران قابل بوجا الاياكا

办

公

公

公

公

公

مثالوں کی مددے ضاحت کر علیں کہ جدید دنیاؤ بھیٹل الیکٹر وکس کی و نیاہے۔ 公 ادراک رسکیں کی پیور، الیکٹر دیس ٹیکنالوجی کالازی حصہ ہے۔ 公 اوراک رسکیں کدالیکٹر قلس الوقیک (Low tech) الیکٹر یکل ایا اسنزے بائی قیک (High tech) الیکٹر قلس ایا استر V. کی طرف پینشل ہور ہی ہے۔

ا بنالاگ اور ڈیجیٹل الیکٹر تھس کے درمیان فرق واضح کرسکیں۔

رتھ نیبل کی شکل میں لا جگ گیس کے آپریشنز بیان کرسکیں۔

لا حِک مِیش (ایندُ،آر،ناف، عینداورنار) کی پیچان اوران کی علامات بتا سیس

ویجیٹل الیٹر تکس کے بنیادی آپریشنز بیان کرسکیں۔

الیکٹر قلس اچلائیڈ فوٹس کی دوشاخ ہے جس بیں الیکٹر قلس ڈیوائیس کو استعمال کر کے مختلف کارآ مد مقاصد کے لیے الیکٹرونز کی موشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔الیکٹر ویک ڈیوائیسز کے زیادہ مؤثر اور قابل اعتاد ہونے کی وجہ سے ٹیلی کیونیکٹن اورا نفار میشن ٹیکنالوجی بیس انتقاب برپاہوگیاہے۔اس یونٹ کا مقصد طلبہ کو الیکٹر ویکس کے بنیادی تصورات کے بارے بیس آگاہ کرتا ہے۔

16.1 تخرميونك اليميش

(THERMIONIC EMISSION)

ماہرین فرکس نے 1950ء میں دوالیکٹروڈز والی سیلڈ ویکیوم ٹیوب کو استعال کر کے الیکٹریسٹی

کے ویکیوم میں سے گزرنے کا مشاہدہ کیا۔انھوں نے مشاہدہ کیا کہ کیشوڈ ایمن نیکیٹیو الیکٹروڈ میں

ے خاص متم کی ریز خارج ہوتی ہیں ،جن کو کیشوڈ ریز کہتے ہیں۔ ہے ہے تھامن

(J.J.Thomson) نے 1897ء میں مشاہدہ کیا کہ کیشوڈ ریز الیکٹرک اور میکنیک فیلڈز دونوں سے فلیکٹ ہوتی ہیں۔ان تجربات سے اس نے پہتجداخذ کیا کہ کیشوڈ ریز پرنیکیٹیو چارج دونوں سے فلیکٹ ہوتی ہیں۔ان تجربات سے اس نے پہتجداخذ کیا کہ کیشوڈ ریز پرنیکیٹیو چارج ہوتا ہے۔ان کیکٹیوطور پر چارجڈ یار فیکٹر کو الیکٹرونز کانام دیا گیا۔

كى كرم يلل كى مط الكثرونزك خارج بون على كقرميوك الميين كتي بين-

دراصل میلازیں آ زادالیکٹرونز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔روم ٹمپریچر پرالیکٹرونزاٹا ک نیوکلیس کی کشش کی فورسز کی وجہ سے میٹل کی سطح سے خارج نمیں ہو بکتے ۔لیکن اگر میلا کو بلند ٹمپریچر پرگرم کیا جائے تو کچھ آ زادالیکٹرونزاتن انر بی حاصل کر لیستے ہیں کہ وہ میٹل کی سطح سے باہرنگل سکتے ہیں۔

تھسٹن فلامنٹ کو الکیٹریسٹی کے ذریعے گرم کرنے ہے بھی تحریبونک ایمیشن پیدا کی جاستی ہے۔ اس مقصد کے لیے دولیج اور کرنٹ کی مخصوص مقداریں بالتریب V 6اور A 0.3 کی جاتی ہیں۔آ ہے الکیٹرونز کی خصوصیات جائے کے لیے ہم مختلف اہم تجربات کا مشاہد وکرتے



کیتھوا دے نیوب علی آلمان کی الدویلی تالی ہے کیتھوا کے الالا بزرگ کی روثی پیدا ہوئی ہے۔ نیوب کے مینئر معرود مثل کراس کا کارس کی تالیم جو مارے کمانے وہ اس بات کی گوائی ہے کہ نیاج میں سے کوئی رے کڑوئی ہے۔




جب یحقوا اے تعب کا اور یحقوا اے کے اور یحقوا کے بات کی اور شاف جم رکھی ق کی توال کے اللہ اور اللہ کا استان کی استان اور اللہ کا استان اور اللہ کی اللہ کی آئے گئے آئی اللہ کی اللہ کی آئے گئے آئی اللہ کی اللہ کی آئے گئے آئی اللہ کی اللہ کی اللہ کی آئی آئی اللہ کی اللہ کی

ين جودر ح ذيل ين:

16.2 الكثرونزكي خصوصيات كامطالعه

(INVESTIGATING THE PROPERTIES OF ELECTRONS)

ہم اليكرونزيم كى خصوصيات كا مطالعد كرنے كے ليے اليكرون كن كا استعال كرتے ہيں (شكل 16.1) بنگستان قلامت كولا 6 كا پلينظل دے كرتھر ميونك اليميشن كے ذريعے اليكثرونز كى بيدا كى جاتى ہے۔ سلنڈر نماا ينوؤكو زيادہ كونيلو پلينظل (كل ہزار دولت) ديا جاتا ہے۔ نتيجہ كے طور پر اليكثرونزكى بہت تيز رفتار بم اينوؤك سوران ہے گزرتی ہے۔ بيرساراعمل و يكيوم بيس گائى بلب كا تدر ہوتا ہے۔



الله 16.1 الكثرون كن

اليكثرك فيلذك ذريع اليكثرونزك وللكشن


(Deflection of Electrons by Electric Field)

ہم دو ویرالل میٹل پلیٹس جو کہ کچھ فاصلہ پر رکی گئی ہیں، کے اطراف پولیٹشل و فرینس پیدا کرکے الکیٹرک فیلڈ پیدا کر سکتے ہیں۔ جب الکیٹرونز کی تیم ان دونوں پلیٹس کے درمیان ہے گزرتی ہے تو وہ پوزیٹو پلیٹ کی جانب مز جاتی ہے (شکل 16.2) ۔ اس کی دجسیہ کے پلیٹس پر موجود پوزیٹو چارجز الکیٹر ونز کو دفع کرتے ہیں ۔ کشش یاد فع کی سے خصوصیت، فورس (F=qE) کی دجہ ہے ہوئی ہے خصوصیت، فورس (F=qE) کی دجہ ہے ہوئی ہے خصوصیت، فورس (Strength) کے دائر کیکٹی پروپوشنل ہوتی ہے۔



مكنفك فيلذ ك ذريع الكثرونزى وللكشن


(Deflection of Electrons by Magnetic Field)






(CATHODE RAY OSCILLOSCOPE 'CRO')

الیکٹرک کرنے کی مقدار میں تبدیلی یا الیکٹرک پوٹینشل کی قیت کوگراف کی شکل میں ظاہر کرنے کے
لیے استعمال ہوئے والے ڈیوائیس کو کیشوڈ رے اوسلوسکوپ (CRO) کہتے ہیں (شکل 16.4)۔
CRO کی سکرین پرانفار میشن ظاہر کی جاتی ہے۔ بیسکرین وائز ونمایار کیلین نگر شکل کی ہوتی ہے جس پر
گراف مینٹی میمؤسکیل میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے T.V سیٹ کی میکو ٹیوب اور بہت
سے کمپیوٹرز کے ڈسپلے (Display) ٹرمیٹر کیشوؤ رے ٹیو بر ہی ہیں۔





- الكثرون كن
- الله والكلك بليس
- 🖈 فلوريسينك سكرين





جب يمتموا رب ملحالك البلد على سائزر في إنها الإدواسية المحل داست سائليك ووجاتي إلى-

جب میکنید کو کلی واژن کی عربی کے باس الایا جائے ہو عربی بر تشہیر اراب دوجاتی شید اس کی دیو کیاہے؟

(Electron Gun) الْيَكْرُولُ كُنَّ

(Deflecting Plates) وفليكتُ لليك

جب الكيثروزكى بيم الكيثرون كن في تلقى بت و يدووافقى بيرالل پليش كدرميان سكررتى ب- ان پليش كدرميان پوئيشل د فريس بوتا ب جوتيم كوعمودى پلين مي د فليك كرديتا ب-بيرالل پليش كايد جوز سكرين پراليكثرونزك فتان كو٧-ايكسر ياعمودى ست مين د فليك كرتا ب-جب كه عودى پليش كاجوز سكرين پراس نشان كو٧-ايكسر يا فقى ست مين د فليك كرتا ب-

فكوريسين سكرين (Fluorescent Screen)

کیتھوڈ رےاوسلوسکوپ کی سکرین فاسفور کی پتلی تنہ پرمشتمل ہوتی ہے۔ جب اس پر تیز رفتار الکیٹروز کھراتے ہیں تو بیدوشنی خارج کرتی ہے۔

CRO سائنس کے بے شارشعبوں میں استعال کی جاتی ہے۔ مثلاً و یوفارم کوفلا ہر کرنے کے لیے، وولیج کی پیائش کے لیے، رن معلوم کرنے کے لیے (جیسا کدریڈار میں) ہستدر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے (ایکوساؤنڈنگ)۔اس کے علاوہ CRO دل کی دھڑکن کو کھا ہر کرنے کے لیے بھی استعال کی جاتی ہے۔




اليكثر وتلكش سكة رسيد اليكثر وتزكو فيلى وازن ك مكرين يرمطلوب فيكري وفليك كياجا مكل بيجد

SETTE DESTRU

اليشوران كى عام كو كيشوا مس كيت بين كيات المسائدة الى عام كو كيشوا مس كيت بين كيات المسائدة المسائدة

المال والمالية



ٹیوب میں پیوا ہوئے والی چک الکٹرونز کی میکنیک فیلا میں مرافر موثی کی وجہ ہے ہے۔ چک گیس کے بائد از کی (Energized) یک ایٹرز ہے خارج اور کے والی رو کئی سے بیما موتی ہے۔

16.4 اينالاگ اور ديجيشل اليكثرونس


(ANALOGUE AND DIGITAL ELECTRONICS)

الی مقداری جن کی قیت ایک تنگسل کے ساتھ تبدیل ہویا ایک جیسی رہے، اینالاگ مقداری کہلاتی ہیں۔

مثال کے طور پر دن کے چوہیں تھنٹوں کے دوران ٹمپر پچرا کیے تسلسل کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ اگر ہم وقت اور ٹمپر پچر کی مختلف قیتوں کے درمیان گراف بنائم می آوشکل (a کے 16.5) میں دکھانیا گیا گراف خاصل ہوتا ہے۔ اس گراف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹمپر پچر میں تبدیلی وقت کے ٹھاظ سے ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے۔ قبدا ہم کہر سکتے ہیں کہ ٹمپر پچرا کیک اینالاگ مقدار ہے۔ اس کے علاوہ وقت ، پریشر اور فاصلہ و ٹیمرہ اینالاگ مقداریں ہیں۔

الیکٹرونس کا دہ شعبہ جوابے سرکش پرمشمل ہوجوا بنالاگ مقداروں کے مطالعہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں،اے بنالاگ الیکٹرونس کہتے ہیں۔


مثال کے طور پرایک عوامی خطاب کا ساؤٹر سسٹم ایٹالاگ سسٹم ہے۔ اس میں مائیکرونون ساؤٹڈ کو
ایک ایسے پوٹینشل میں تبدیل کرتا ہے جس میں بیا یک شکسل کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ پوٹینشل
ایک ایٹالاگ سینل ہوتا ہے جس کوایم بلی فائر میں وافل کیا جاتا ہے۔ ایم بلی فائر ایک ایٹالاگ سسٹم
ہے جواس مینٹل کو پروہیس کرتا ہے اور اس کی شکل میں کسی تبدیلی کے بغیر اس کوا تا ہو حادیتا ہے کہ
بیا یک لاؤڈ مینیکر کو چلا سکے۔ اس طرح لاؤڈ مینیکر سے بلند ساؤٹل منائی دیتی ہے۔ ریڈ ہو، ٹیلی وژن،
ثیلی فون اس کی عام مثالیں ہیں۔





اینالاگ تکتل کی ڈیجیٹل صورت کو (شکل 16.5-b) میں دکھایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل مقداروں کو ڈیجٹس (Digits)اورنمبرز میں بیان کیا جاتا ہے۔

اليكثر تكس كاوه شعبه جوؤ يجيشل مقدارون كويرويس كرتاب، ويجيشل اليكثر وتس كهلاتاب

و پیمیش الیکٹر وکس بین صرف دو و تکش ۱۵ اور 1 استخال کرتے ہیں اور مکسل ویٹا بائنزی قارم (Binary form) میں مہیا کیا جاتا ہے۔اس لیے ویٹا کو پروسیس کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔







روزمرہ زندگی میں جن مقداروں ہے جمیں واسط پڑتا ہے وہ اینالاگ مقداریں ہیں جن کو ذیجیٹل

سرکش پروپیس نہیں کر سکتے۔ اس مسکلے کے حل کے لیے مخصوص سرکش بنائے جاتے ہیں۔ سے

سرکش اینالاگ شناز کو بائنزی شکل میں و پہیٹل شکنلز میں تبدیل کرتے ہیں۔ ایک ایبا سرکت جو

اینالاگ شکنل کو پہیٹل شکنل میں تبدیل کرتا ہے ، اینالاگ ٹو و پہیٹل کورٹر (ADC) کہلاتا ہے۔

اینالاگ شکنر کی اس بائنزی آوٹ یک کو کہیوٹر پروسیس کرتا ہے ، اینالاگ ٹو و پہیٹل شکل میں ہوتی


ہے کہیوٹر کی اس بائنزی آوٹ ہو گئی پیٹر پروسیس کرتا ہے ، اور اس کی آوٹ بٹ بھی و پہیٹل شکل میں تبدیل کر

دیا جاتا ہے۔ ایک ایبا سرکٹ جو و پہیٹل شکن کو اینالاگ شکنل میں تبدیل کرتا ہے ، و پہیٹل ٹو اینالاگ شکل میں تبدیل کو اینالاگ شکنل میں تبدیل کرتا ہے ، و پہیٹل ٹو اینالاگ شکنل میں تبدیل کرتا ہے ، و پہیٹل ٹو اینالوگ اور و پہیٹل گئی جو الیکٹر وکس سٹم استعمال ہور ہے ہیں وہ اینالوگ اور و پہیٹل ورون کی مرکش رمضتال ہیں۔

ودنوں کئی کے مرکش رمضتال ہیں۔

16.5 و پیمٹل الیکٹروکس کے بنیادی آپریشنز ۔ لا جک کیٹس BASIC OPERATIONS OF DIGITAL (BECTRONIC-LOGIC GATES)

الك سورة كى دومكنه حالتين موتى جين: يديا تو كلا موكايا بند- اى طرح ايك ديا كيا بيان يا تو كي



والصيمة إوا

ا بخشل اليكثر أليس ك متعادف موف سے پہلے في وقد احد الحل فون ك تلكو اجالاك تلكو كي فقل على على عد الله في اور سے فراب كوائل كا الكي على حافظت كي اور سے فراب كوائل كي الكي عن ربى ہے۔ الجيش كا سے سے الا الكيمة عمر كوالى ہے۔ ب الجيش كا سے سے الا قاليم كوار اليا تحقق ہوتے ہي الا تلكو تراكيل حافظت الكي تاريخ اللي ہوتے ہي الا تلكو تراكيل حافظت الكي تاريخ اللي ہوتے ہي الا تلكو تراكيل

LEUDINGE T

المجال المحال المدى و المحال المراجعة المن المحال المحال المودى المحد و المحال المحال

ہوسکتا ہے یا جھوٹ۔ایسی چیزیں جن کی صرف دو ہی حالتیں ممکن ہوں، بائٹری ویری ایپلو کہلاتی بیں۔ان بائٹری ویری ایپلوکو ڈیسجٹس'10ور12'ے فلاس کیا جاتا ہے۔


فرض کریں کہ ایک سرکٹ بیٹری، لیپ اور سونگی پر ششنل ہے (شکل 16.7)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ سونگی اِن بٹ ہے اور لیپ یا کرنٹ آ وٹ بٹ ہیں۔ جب سونگی 5 کھلا ہوگا تو سرکٹ میں کرنٹ صفر ہوگا، بیٹی لیپ آف ہوگا۔ جب سونگی 5 بند ہوگا تو سرکٹ میں کرنٹ گزرنے سے لیپ آن ہوجائے گا۔ البغدا ہم آؤٹ بٹ کو بائٹری ویری اپیل میں ہمی خلا ہر کر سکتے ہیں۔ جب کرنٹ خیبیں گزرتا تو آؤٹ بٹ اور ہو ب کرنٹ گزرے گا تو آؤٹ بٹ اُنہوگی۔ اس سرکٹ کی مکنڈ اِن بٹ اور آؤٹ بٹ حالتوں کو میل (16.1) میں دکھایا گیا ہے۔

ان حالتوں کولا جکسٹیٹس (States) یالا جک ویری ایبلو کہتے ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان پٹ ویری ایبل کی قیت کیے معلوم ہوتی ہے؟

اگر ان پٹ ویری ایبل کی قیت معلوم ہوتی آؤٹ پٹ ویری ایبل کی قیت کیے معلوم ہوتی ہے؟

اس کے لیے جاری ہوئے (George Bole) نے ایک مخصوص الجرا ایجاد کیا، جے پولیٹن الجرا ایسا لیجرا آف لاجکس کہتے ہیں۔ پریاضی کی ایک شاخ ہے جس کا تعلق لاجک ویری ایبلوے ہوتی ہیں۔ یا الجرا بین ویری ایبلو کی بجائے نمیر یکل (Numerical) مقدارین استعال ہوتی ہیں۔ روایتی الجراجی ہم ایک ویری ایبلو کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جن کی صرف دوحالتیں ہوسکتی ہیں: سے یا غلط۔ پولیٹن الجرائی ڈیمیشل الیکٹروکس میں بہت زیادہ ایمیت ہے۔ یہ دولاجک حالتوں 10 اور 11 پر کام کرتا ہے جو تھائے اور کا ایک میادی الجرائی ڈیمیشل الیکٹروکس میں بہت زیادہ ایمیت ہے۔ یہ دولاجک حالتوں 10 اور 11 پر کام کرتا ہے جو تھائے ہوتی ال ہوتے ہیں۔ ان میں سادہ آپریشنز کے ساتھ ساتھ پچیدہ الا جک آپریشنز کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں۔ ال جک آپریشنز کے ساتھ ساتھ پچیدہ الا جک آپریشنز کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں۔ لا جک آپریشنز کے ماتھ ساتھ پچیدہ الا جک آپریشنز کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں۔ لا جک آپریشنز کے ماتھ ساتھ پچیدہ الا جک آپریشنز کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں۔ لا جک آپریشنز کے ماتھ ساتھ پچیدہ الا جک آپریشنز کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں۔ لا جک آپریشنز کے ماتھ ساتھ پچیدہ الا جک آپریشنز کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں۔ لا جک آپریشنز کے ماتھ ساتھ پچیدہ الے ہیں۔

کیونکہ لا جک گیٹ ایک سو گھٹگ سرکٹ ہے،اس کی آؤٹ پٹ صرف دو ممکنہ حالتوں میں ہو سکتی ہے ۔ بیہ زیادہ وولنچ (1) یا تم وولنچ (0) کی شکل میں ہوتی ہے ۔ یا پھر آن یا آف کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ 1'زیادہ اور '0' کم آؤٹ پٹ کو ظاہر کرتا ہے۔اس آؤٹ پٹ کا انحصار اِن پٹ گ نوعیت پر موتا ہے۔



R .
S
ll&
4


40 (A) (A)

الجراج الاجلة آپ شخوات ملوگ مد سے بیان کرنے کے لیے استعمال دونا ہے ، ایکان الجراش کبانا ہے۔ عام الجراکی طرح ایکین الجراش الجین دری اعداد کو الک الکش کے تروف جی ہے۔ جیکہ الجیان دری اعداد کی آفتین الااجرا الماجات ہے۔ جیکہ الجیان دری اعداد کی آفتین الااجرا المجمود الراح الذا الراح کی الکان المراح الماد کی آفتین الااجرا

و بخیش مرائب بانزی ارقد بنگ فی میش کون الد ۱۳ کی حل می سرالهام و مناسب به آپی همز الا بنگ فشاشتر بالا و بخل آپر چموکهان شدوس اب ہم مختلف لا جک آپریشنزاور لا جک کیش کو بیان کرتے ہیں جن میں بیلا جک آپریشنزاستعال ہوتے ہیں۔

(AND Operation) ایدٔ آپش 16.6

اینڈ آپریشن کو سیجھنے کے لیے ہم شکل 16.8 میں لیپ اینٹری اور سیریز میں گئے ہوئے دوسو پگر Sq اور Sq کا مشاہرہ کرتے ہیں۔سو پگر Sq اور Sq ان پٹس ہیں۔ان دوسو پگر کی درج ویل جار مکند حالتیں ہو علق ہیں:




سو گچر ،S اور ،S کی جارمکنه حالتوں کو گیبل 16.2 ش دکھایا گیا ہے۔اس سے صاف مُلاہر ہوتا ہے کہ جب دونوں سو گچر کھلے ہوں یا ایک بھی کھلا ہوتو لیپ آف ہوگا اور جب دونوں سو گئا بند ہوں تولیپ آن ہوگا۔

ایندُ آپریشن کی علامت ڈاٹ() اور اس کی بولیشن علامت X = A.B ب - اس کو بول پڑھتے میں - "X برابر ہے A اینڈ B"-

إن يداورآؤك يد حالول وجب بالزى فكل ين لقعة بين والكور وتع يلى كتب ين-

بائنزی شکل میں اگر دونوں اِن چُس'0 نہوں یا ایک بھی 6 نہوتو آؤٹ پٹ بھی 6 نہوگی۔ جب دونوں اِن چُس' 1 نہوں تو آؤٹ پٹ 1 نہوگی۔ اینڈ آپریشن کے ٹروتھ ٹیبل کوئیبل 16.3 میں دکھایا گیا ہے کیمبل میں X آؤٹ پٹ کوظا ہر کرتا ہے۔

لہٰذا ہم اینڈ آپریشن کوسیر برنش بڑے ہوئے دوسو گھڑ کی مدد ہے بھی ظاہر کر سکتے ہیں جس میں ہر سوچ اِن پٹ کو ظاہر کرتا ہے (شکل 16.8)۔ جب دونوں سو گھڑ بند ہوں یا لا جک اُنر ہموں اُنو آؤٹ پٹ لا جک اُنہوگی۔لیکن اگر دونوں سو ٹھڑ کھلے ہوں یا اینڈ آپریشن کی اِن پیش لا جک اُن پر ہوں تو اینڈ آپریشن کی آؤٹ پٹ لا جک 6 پر ہوگی۔دوسو گھڑ کی کسی دوسری حالت کے لیے




16.2 Jei		
ų.	S.	S
آف	کالا	كالما
آل	À	UE
آف	Elds.	4

16.3ò		
A	8	X = A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(مثال كے طور پراینڈ آپریشن کی اِن پٹ)'0 ہُوگی۔


ایامرکث جواید آریشن کافیل کے لیاستعال ہوتا ہاس کواید کیت کہتے ہیں۔

اینڈ گیٹ کی علامت کوشکل 16.9 میں دکھایا گیا ہے۔ اینڈ گیٹ کی دویادو سے زیادہ اِن پٹس ہوتی جیں اور ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ ہمیشد اینڈ آپریشن کے ٹروتھ ٹیمبل کے مطابق ہوگی۔ یعنی آؤٹ پٹ ای وقت کہ ہوگی جب دونوں اِن پٹس لا جک 1 پر ہوں گی، ہاتی تمام حالتوں کے لیے آؤٹ پٹ 6 ہوگی۔



(OR Operation) آمَارِيشُن (16.7

لا جک آرآ پریش کو تھے کے لیے شکل 16.10 میں دکھائے گئے سرکٹ پر فور کریں۔ بیسر کٹ ایک لیپ بیٹری اور دو دو الل مو گھر 5 اور 5 جو کہ ان بٹ میں، پر مشتل ہے۔ ان وو سو گھر ک ورج ذیل جار مکنے حالتیں ہو سکتی ہیں:




(iv) جب S اور S وونون و پُر بند بول توليپ آن بوگار

جیسا کہ شکل 16.10 سے خلام ہے کہ لیمپ اس وقت روشن یا آن ہوگا جب دونوں میں سے ایک سور کی بند ہو۔ بولیوں الجبرا کی زبان میں ہم کہد سکتے ہیں کہ لیمپ اس وقت روش ہوگا جب ، S اور S2 میں سے کسی ایک کی قیت لا جک اڑ پر ہوگی۔

آرآ پریش کے سو گھر کی تمام حکنہ حالتیں تعبل 16.4 یٹس دکھائی گئی ہیں۔

آرآ پریشن کوظا ہر کرنے کی علامت پلس (+) ہاوراس کی بولیٹن علامت X = A+B ہے۔اس کو یوں پر حیس کے "X برابر ہے A آر B"۔



16.4 €		
4	8,	S
آل	كال	16
UT	Ja.	16
UT	16	i.
آن	i.	i,

آرآ بريشن كَرْتِهِ مِيل كُهُل 16.5 مِن دَكها مَا أَمّا بِ-آرآ پریشن میں تمام سو گجز ویرالل جڑے ہوتے ہیں۔ لبندانس میں اگر صرف ایک سونے بھی آن ہوجائے تو سرکٹ میں کرنٹ گز رنے لگنا ہے اور لیپ آن ہوجا تا ہے۔

الیاالیشرو مک سرکٹ جوآ رآ پریشن کافٹیل کے لیےاستعال ہوتا ہے، آرگیٹ کہلاتا ہے۔


آرگیٹ شکل 16.11 میں دکھایا گیا ہے۔اس کی دویا دو سے زیادہ اِن پٹس ہوتی ہیں جبکہ ایک آؤٹ بٹ ہوتی ہے۔ آرگیٹ کی آؤٹ پٹ بمیشہ آرآ پریشن کے زوتھ ٹیمل کے مطابق ہوتی ب-ال كامطلب بكر آركيت كى آؤك بداى وقت 1 أبوكى جب دونول يل سايك بحى اِن پٹُ أَبُوجِائِ اوراس كَي آؤَت پٹ اس وقت 6 بُوگی جب دونوں اِن پٹس 6 بُوجا كيں۔



(NOT OPERATION) المستريش 16.8

ناٹ آپریشن کو بھینے کے لیے شکل 16.12 پر فور کریں۔ ایک لیپ اور سو کچ کا بیٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب سونے کا کھلا ہوتو کرنٹ لیپ میں ہے گز رے گا اور لیپ روثن ہوجائے گا۔ جب موجاً ؟ بند ہوگا تو فلامنٹ کی رزستنس بہت زیادہ ہوئے گی وجہ ہے اس میں کرنٹ نہیں گز رے گااورلیپ روشنمیں ہوگا۔ سوسگااورلیپ کی مکندحالتیں ٹیبل 16.6 میں دکھائی گئی ہیں۔ نات آپریشن کی آؤٹ بٹ X کوظاہر کرنے کے لیے اِن بٹ A کے اور ایک لائن یعنی بار لگت سین اوراس کی بولیکن علامت X = A ب-اس کو بول پرهیس کرد X برابر ب A اف "-ناث آپریش بولیئن وری اینل کی حالت کوتیدیل کردیتا ہے۔مثال کےطور پر بیابولین وری ایمل کی قبت أن كون اورن وأله أناديما ب- البذائم كهد كلة بين كه ناث آبريش بولين ويرى ايبل كى حالت گوالٹ کرویتا ہے۔ تاہے آپریشن کے ٹروتھ ٹیمل گھیل 16.7 میں دکھایا گیاہے۔ ایاانکیٹرو مکسرکٹ جوناف آپریشن کی تھیل کے لیے استعال ہوتا ہے،ناٹ گیٹ کہلاتا ہے۔

	16.50 ^{k²}		
Α	В	X = A+B	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	



الله 16.6	
4	S
آك	Ы
آف	i.

16.70		
X	$X = \overline{A}$	
0	1	
1	0	

نائے گیٹ کی علامت شکل 16.13 میں وکھائی گئی ہے۔اس کی ایک اِن بٹ اورایک ہی آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ناٹ گیٹ ان پٹ '0' کو'ا 'اوران بٹ'ا ' 'کو'ک' آؤٹ بٹ میں بدل دیتا ہے۔




ناٹ گیٹ کے بنیادی لا جک آپریشن کو انورشن (Inversion) یا کمپلی مینفیشن (Complementation) کہتے ہیں۔ ناٹ گیٹ کو انورٹر بھی کہتے ہیں۔ اس گیٹ کا مقصد ایک لا جک لیول کو دوسرے لا جک لیول میں تبدیل کرنا ہے۔ جب انورٹر کو ان بٹ 1 دیں تو یہ آؤٹ بٹ ان کے اوراگر ان بٹ ن کو ایس تو یہ کہ اور کا کا ۔

م المنافعة المنافعة

(NAND GATE) مندگث 16.9

جب اینڈ آپیشن پرناٹ آپیشن ایاد ٹی کریں تو مینڈ آپیشن حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ کو ناٹ گیٹ کے ساتھ کیل کردیں تو مینڈ گیٹ حاصل ہوتا ہے (شکل 16.14-a)۔



16.14

ناٹ گیٹ اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ کو الٹ کرویتا ہے۔ عینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ کو لکھتے ہیں X = A . B اور اس کو یوں پڑھتے ہیں'' X برابر ہے A اینڈ B ناٹ'۔ عینڈ گیٹ کی علامت شکل (16.14-6) میں وکھائی گئی ہے جس میں ناٹ گیٹ کو چھوٹے سے وائز و سے ظاہر کیا گیا ہے۔


ئینڈ گیٹ کی علامت میں اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ پر چھوٹا سا دائرہ لگادیتے ہیں جوناٹ آپریشن کوشاہر کرتا ہے۔ نینڈ گیٹ کے ٹروتھ میمل کوئیل 16.8 میں دکھایا گیاہے۔

16.8 S X = A.B 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

(NOR GATE) تاريث 16.10

جب آرا پیش پرناف آپریشن المالی کرتے بین و نارا پیش ماصل موتا ہے۔

جب آر گیٹ کی آؤٹ پٹ پر ناٹ گیٹ اپلائی کرتے ہیں تو نار گیٹ حاصل ہوتا ہے عکل (ه-16.15)۔ اگر دونوں کی ان چُس ایک جیسی ہوں تو نار گیٹ کی آؤٹ پٹ آرگیٹ کی آؤٹ پٹ کا دائٹ ہوگی ۔ نار گیٹ کی پولیشن علامت X = A + B ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں " X ہما ہم ہے A آر B ناٹ ' ۔ نار گیٹ کی علامت شکل (16.15) میں دکھائی گئی ہے۔ نار گیٹ کے ٹروتھ ٹیمل کوئیمل کوئیمل کھایا گیا ہے۔



16.15 13

16.11 لا بحكيش كاستعال

(USES OF LOGIC GATES)

ہم الیکٹرونک سرکش میں جنگف کام سرانجام دینے کے لیے لا بک گیش استعال کر کتے ہیں۔ بیسرکش ان پٹ کو کم رکھنے کے لیے لائٹ ڈیٹڈنگ (Light depending) رزسٹرز (LDR) استعال کرتے ہیں۔ ایک LDR سونگ کے طور پڑٹل کرتا ہے جوروشنی میں بند ہوجاتا ہے اورا ندجرے ہیں کھلار بتا ہے۔

كمركاليفثى آلارم

برگرآلارم بین سنگل دیز گیث استعال ہوتا ہے۔ بیا یک دینڈ گیٹ ،ایک LDR، پش بٹن سونج 5 اورائیک آلارم پر ششتل ہوتا ہے (شکل 16.16)۔

LDR کو جینڈ گیٹ کی ان پٹ Bاور بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمیش کے درمیان جوڑا گیا ہے۔ جب LDR پرلائٹ پڑے گی تواس کی رزمشس کم ہونے کی وجہ سے B پران پٹ1 ٹبوگی مگر جب LDR پرلائٹ فیس پڑے گی تواس کی رزمشس بڑھنے کی وجہ سے B پر اِن پٹ 6 ٹبوگی۔

الين الالتابيات

$$X = \overline{A} = A$$

$$X = \overline{A + B} = A + B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$$

$$X = \overline$$

16.9 ₀ 14		
A	В	$X = \overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


900

فرش کری آپ کے پاس ایک آدگیت ہے۔ اس گالن بٹ Ball A ٹیں۔ دیے گٹھ ان بیش ک آؤٹ بیٹ Cمعلوم کریں۔

___0 ##0__

آبکل کی زیادہ تر سینالوی کا تعنی و تعیالی کی المنس و تعیالی الیکٹروش کے ایکٹیل الیکٹروش کے ایکٹیل الیکٹروش کی المورادد الیائیوش کرتے ہیں۔ آب میں ایکٹروش کی المورادد کا ایکٹروش کی الیکٹروش کی الموراد کا الدرانا میں الیکٹروش کی الموران کی منبیلرا کیکٹروش کی الموران کی منبیلروش کی الموران کی منبیلروش کی الدرانا کی الدرانا کی معیال کی معیال کی الدرانا کی معیال کی معیال کی الدرانا کی معیال کی معیال کی معیال کی الدرانا کی معیال کی کی معیال کی معیال کی معیال

جب چور برگارسونگا پرقدم رکھتا ہے تو ان یک A لا جک لیول 0 پر ہونے کی وجہ سے برگھر آلارم کا سونگا آن ہوجا تا ہے۔ البذاجب چور LDR پر پڑنے والی لائٹ کو منقطع کرتا ہے یا پھرسونگا کا پرقدم رکھتا ہے، دونوں صورتوں میں آلارم آن ہوجا تا ہے اورآ واز پیدا ہوتی ہے۔



الله 16.16 والمالام كالمام

NO. ST. CO. CO.	خلاص	第17章 李老儿没有了,"有4 "等	
ہاؤ کو خلف ڈیوائیسز کی مدوے کنٹرول کرکے گئ کارآمد مقاصد	اليشروزك؟	الیکٹر کیس ایلائڈ فوٹس کی ایسی شاخ ہے جس میں ہم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔	A
	بیشن کہلا تا ہے	سے ہے مسال کر سے ہیں۔ سمی گرم میٹل کی سطح ہے الیکٹرونز کا خراج تھر میوفک ا	*
۔ بضوڈ اورا بنوڈ کے درمیان پوٹیفشل ڈفرینس ایلائی کرنے پراینوڈ ک	يكثرونز ب ين جو ^ك ي	كيتفود ريرم كيتفود كي علم عنارج بوف والا	*
روولفے کی قیت بیں تبدیلی کو کراف کی مددے ظاہر کیا جاتا ہے۔		جانب رات ارتے ہیں۔	*
- ين-	بفكور يسينط سكر	اس ك تمن صح بين: البكثرون كن، وْفْلْيَكْتُكْ بِلِيتْ	
ف مقداری کهلاتی بین - جبدالی مقداری جن می به تبدیلی	لِي آئے وا پیالا اُ	الیی مقداری جن میں وقت کے لحاظ سے مسلس تبد تسلسل کے ساتھ نہ ہو، ڈیجیٹل مقداریں کہلاتی ہیں۔	*
كە ئىلى دژن،رىدىغ ،آۋىۋە ويدىغ كىست رېكارۋرز اور پليترز. - مارىخى	م ہیں۔ جیسا	البيكثرونكس ۋيوائيمز مارى زندگى كا لازى جزو بن	*
ہے ہیں اور حوصوار ہوتی ہے۔ ماکرتی ہے، اینالاگ الیکٹر دھس کہلاتی ہے۔ جبکہ الیکٹر ویس کی و	، ہماری زندی بم کل میں پروسیس	سیل فون اور ہائی فائی ساؤنڈسٹم جن کے استعمال ہے الکیٹر ڈیٹس کی وہ شاخ جوڈیٹا کو ایٹالاگ مقداروں کی آ	*
ں کہلاتی ہے۔	يجيثل اليكثرونكس	شاخ جوڈیٹا کوڈ بخٹس کی شکل میں پروسیس کرتی ہے، ڈ	
ں۔ بیالیے ڈیجیٹل سرکش ہیں جوایک یازیادہ ان پٹس اور ایک	مرانجام ديية إ	لا جك ليس الي مركث بين جو مختلف لا جك آپريشنز آؤٹ پٹ پر مشتل ہوتے این۔	*
في ان كىلاب بينائے جاتے ہیں۔	زاورنار لاجك	مرت پات ہے۔ بنیادی لا جک شیش تین این بین: اینڈ، آراورناٹ _جبدی	*
ں ٰ انہوں۔ آرگیٹ کی آؤٹ بٹ صرف اس وقت ٰ 6 ہوگی جب	، دونول إن شر	ایند گیٹ کی آؤٹ بٹ صرف اس وقت اُ ہُوگی جب	*
		دونول إن يش أن مول مناث كيث أن كو أن اور الم ميلوجو بنياد كالم المكتبي كان يث اور آؤث يث كو	#
The state of the s	الانتخالي حوالا	The state of the s	
		و یے گئے مکن جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب	16.1
*		الياطريقه كارجس مي مطل كاكرم عطى الكثرونزخار	(i)
اويبوريش		(الف) يوائلنگ	
تحربيونك ايميطن	OTTO STATE	(ج) كذكشن	
	:01	ایسے پارفیکز جوگرم میتھوڈ کی سطح سے خارج ہوں کہلاتے	(ii)
فيكينيو آئنز	(ب)	(الف) پوزيليوآئنز	
الكثروتز	(,)	in (3)	

(الف) اینڈ (ب) نار (ج) مینڈ (و) آر

iv) کون ہے دوگیٹس استعال کریں تو اینڈ گیٹ جیسی آؤٹ پٹ حاصل ہو کتی ہے؟ (الف) ناٹ گیٹس (ب) آرکیٹس (ج) نازگیٹس (د) عیدڈکیٹس

(v) دوان يف والے ناركيث كى آؤث يف أو بوتى عديد والى

B = 1 let A = 0 () B = 0 let A = 1 (ilia)

B = 1 let A = 1 (c) B = 0 let A = 0 (c)

vi) اگر X = A.B ، تو X ليول 1 پريوكي اگر:

B = 0 A = 1 (a) B = 1 B = 0 (b)

(vii) عِنْدُ كَيْثُ كِي آوَتْ بِكِ 0 مِوكَى اكر:

B = 0 let A = 1 (-) B = 0 let B = 0 (ili

 $B=1 \downarrow A=1$ (3) $B=0 \downarrow A=0$ (3)

والاحكااعاده

16.1 ایک سادہ ڈایا گرام کی مدد ہے وضاحت کریں کہ جب الکیٹرونز کی تیم (a) الکیٹرک فیلڈ (b) میکنیک فیلڈ ہے گزرتی ہے آوالکیٹرونز کی تیم پرکیااٹر ہوگا۔ان تنائج ہے الکیٹرون کے چارٹ کے بارے میں کیا تیجہ حاصل ہوتا ہے؟

16.2 اوسلوسكوپ عضف كم وعش على وشاحت كرير-

16.3 اوسلوسکوپ کاستعال کی فیرست تیار کریں۔

16.4 اوسلوسكوب كورنظرر كحت موسة وضاحت كرين كد:

(i) قلامت كوكي أرم كرت إلى ؟

(ii) فلامن كوكون كرم كرتے بي؟


(iii) اينوۋاوركيتموۋكدرميان زياده فينشل كيول دياجاتاب؟

(iv) فيوب كاعرو يكيوم كول بيدا كياجاتا ع؟

- 16.5 الكثرون كن كياب ؟ تحرميونك اليميشن كيطريق كي وضاحت كري _
 - 16.6 آپایالاگ اورؤیجیشل مقداروں کے بارے میں کیاجائے ہیں؟
- 16.7 اینالاگ الیکٹر کیس اور ڈیجیٹل الیکٹر کیس میں کیا فرق ہے؟ روز مرہ زندگی میں استعال ہونے والے پانچ اینالاگ اور پانچ ڈیجیٹل ڈیوائیسر کے تام کھیں۔
 - 16.8 وضاحت كري كديني وي كئة ديوائيس عاصل مون والى معلومات ايتالاك بين ياؤ يجيشل:
 - (a) وولث ميغر إلى الااليم الف كى يمائش
 - (b) ایک مائیروفون سے پیدا کیا گیا الیکٹرک کرنث
 - (c) سنزل بینگ تحرموشید جوداثریپ وکترول کرتاب
 - (d) آلويك الأيك الأش جوثريك كوكترول كرتى بين
 - 16.9 اینالاگ الیشرقلس کی بنسبت ڈیجیٹل الیشرقلس کے کیا فوائد ہیں؟ وضاحت کریں۔
 - 16.10 تمن يو ينورسل الا جك يش كون كون سي جي؟ ان كى علامات اورثر وتعديم إلى بنايي-

ب اعلیٰ تصوراتی سوالات

- 16.1 کون سے دوعوال ہیں جن کی مدر عظم میونک ایمیشن زیادہ ہوتی ہے؟
- 16.2 تمن اليدوالل ويرجن بيديد على كيتمود ريزيكيلو عارج بوتاب
- 16.3 جب اليشرونز دو خالف چارخ كى ورائل پليش من كررتے بين تو پوزيشو پليك كى جانب وفليك بوجائے بين-اس سے اليشرونز كى كون كى خصوصيات كا يد چانا ہے؟
- 16.4 جب الكيثرون ميكنيك فيلذي وأهل بوتائب توبير مير صدائة عمر جاتاب وواهل بتايية جن كي مدو الكيثرون كي وفليكشن كوبرها بإجاسكا ب-
 - 16.5 آپلا جَك آپريش X = A.B كا عام ضرب عوازندكي كركت إن؟
 - 16.6 عيد كيد، ايد كيث كاال ب- وضاحت كري -
 - 16.7 وضاحت كرين كدورج والم شكل آركيث كيطور يو مل كرتى بـ



16.8 وضاحت کریں کدورج ویل شکل اجذا کیٹ کے طور پڑمل کرتی ہے۔ ● 16.8



انفارمیشن این کمیونیکیشن ٹیکنالوجی

EDIN TO CAR

ال اون المحالد في بعد طلباس قابل موجا كي كال

🖈 انفارمیشن تیکنالو تی کے کمپیشنش کو بیان کرسیس۔

الله درج و بل ستنزى اراسميش كالحقروضات رسيس:

(i) وارز كذريع اليكرك سكناز

(ii) خلاكة ريع ريثر يوويوز

(iii) آپٹیکل فائیر کے ذریعے لائٹ سکھز

🖈 فیکس مشین بیل نون ، نو نونون اور کمپیوٹر کے فنکشن اور استعمال کی وضاحت کر سکیں۔

ای میل اورانوریث کے استعال کی فیرست تیار کرسیس

ہلا انفار میشن سٹور کرنے والے ڈیوائیسز جیسا کہ آ ڈیوکیسٹس،ویڈیوکیسٹس، بارڈ ڈِسک،قلا پی ڈِسک، کمپیکٹ ڈِسک اورفلیش ڈرائیو کے استعمال کی وضاحت کرسکیس۔

🖈 ورؤیروسینگ، ڈیٹامیجنگ ،مونیٹرنگ اور کنٹروانگ فنکشنز کی پیچان کرسکیس۔

طلبه كي خقيق مهارت

طلبہ اس قائل موجا کیں گے گئا: جن بالی فیک ۔ کمیونکیفین ڈیوائیسز کے فوائد کا موازنہ بذر ایدلا بحریری یا انٹریٹ روایق سٹم کے ذریعے رسکیس۔

الک کی ٹی (ICT) متعارف کروائے کے ماحول پر خطرات اور فوائد (مثال کے طور پر فجی انفاز میشن کی پرائیو لی بر بینل سرگرمیوں ،

میلتداورانفارمیشن) کی متعلی کے بارے میں جان سکیں۔

الا روزمره زندگی کے مختلف شعبوں میں کمپیوڑ شیکنالوجی کے استعمال کی است تیار کر سکیں۔

ہم انفار میشن اور کمیونیکییشن نیکنالو تی کے دور میں ذکر گی ہم کررہے ہیں۔ زیادہ عرصہ نیس گزراجب ٹیل انفار میشن نیکنالو تی کے دور میں ذکر گی ہم کررہے ہیں۔ نیل ٹیلی فون کے مطاووہ موبائل فون اندرون ملک اور چیرون ملک رابطہ کا واحد ذریعے تھا۔ جبکہ آجگل ٹیلی فون کے مطاووہ موبائل فون بھیس مشین ، کم پیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ رابطہ کے اہم ذرائع ہیں۔ ان ذرائع نے فاصلہ کو کم کرکے پوری دنیا کوم بوط کر دیا ہے۔ اس بونٹ میں ہم جدید انفاز میشن اور کمیونیکیشن نیکنالو تی میں استعمال ہوئے والے بنیادی طریقوں اور ڈیوائیس کے بارے ہیں پر حبیں گے۔ میں استعمال ہوئے والے بنیادی طریقوں اور ڈیوائیس کرتے ہیں کہ انفاز میشن اور ٹیلی کمیونیکیشن شیکنالو تی ہے کیا؟

17.1 انفارميش اوركميونيكيش شيئالوجي

(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)

کمپیوٹر کی اصطلاح میں پروسیسڈ ڈیٹا کو انفار میشن کہتے ہیں۔کمپیوٹر ڈیٹا کو پرویس کرنے کے بعد اس کو کارآ مد انفار میشن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بیا انفار میشن ساؤنڈ ،تصویر اور کمپیوٹر انز ڈ ڈیٹا کی صورت میں دور دراز علاقول تک منتقل کی جاتی ہے۔

بنیادی طور پر انفارمیش اور کمیونیکیشن شکنالوجی (ICT) انفارمیش کونتقل کرنے ، وصول کرنے ، پروسیس کرنے اوراس میں اصلاح کرنے کا ایک الیکٹر ویک سٹم ہے۔ ICT دوشعبوں لیحنی انفارمیشن شکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کا مجموعہ ہے۔ ان دوشعبوں کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں:

- (1) انفار میشن کوکار آید مقاصد کے لیے سٹور کرنے ، ترتیب دینے ، استعال میں لائے اور
 دوسر دل تک پہنچائے کا سائنسی طریقہ کار ، انفار میشن ٹیکنالو جی (۱۲) کہلاتا ہے۔
- (2) ووطر بیند کار جودور دراز علاقول تک فوری انفار میشن بیم پیٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ب، ملی کم ویکیشن کہلاتا ہے۔

لبذا انفار ميش اوركيونيكيش تيكنالوي كواس طرح بيان كيا جاسكا ب:

ا نفارهیشن اور کمیونیکییشن شیکنالوجی ایساسائنسی طریقته کا راور ذرائع بین جوالیکٹرونک ایا ائنسز کی مدد سے چند بیکنڈز میں بہت زیادہ انفار میشن کوسٹور کرتے اور ان کو پروسیس کرے آگے پہنچاتے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

ا پائ افلان کا الے

جدید دور کی اتنام کملی کیونکیتین میں الکیرونکیتین میں الکیرونکیتین میں الکیرونکیتین میں الکیرونکیتین میں الکیرونکیتین التنام کا استعمال ہو رہا ہے۔ رہائی ویوز متنای رہائی الدرس الکیروویوز مویاک فون مدارادر خاری سیادہ سند کی المسیعین کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

17.2 كىپيوٹرىيىڈانفارمىشنسىم كىكيونىنس

(COMPONENTS OF COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEM 'CBIS')


كمپيوٹر بيدا انفارميشن سفم (CBIS) پانچ حصول سال كرينآ ہے، جيسا كشكل 17.1 ميں وكھايا عميا ہے۔ بيانفار ميشن نيكنالوجي كے كمپيئيش كہلاتے ہيں۔اب ہم ان كامختر جائزہ ليتے ہيں۔

(Hardware) (1)

ہارڈ ویئز کا تعلق مشینری ہے ہوتا ہے۔ بیسینٹرل پر دسینگ بینٹ (CPU)اور اس کوسیورٹ کرنے والے تمام ایل تنسز پر مشتل ہوتی جیں۔ان ایل تنسز جس ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائیسز ، سٹور کرنے والے ڈیوائیسز اور کمیؤنکشن ڈیوائیسز شامل ہوتے ہیں۔

(Software) マルショ (2)

سوف ویئر سے مراد کمپیوٹر پروگرامزاوران کوسپورٹ کرنے والے مینولز (Mannuals) ہیں۔
کمپیوٹر پروگرامزمشین سے پڑھی جانے والی جاایات ہیں جو CBIS کے بارڈوئٹر پارٹس میں موجود
سرکٹس کوفراہم کی جاتی ہیں تاکہ ڈیٹا سے کارآ ہدا نفارمیشن حاصل کی جاسکے۔ پروگرامز عام طور پر
ان بے اورآ ڈٹ بٹ میڈ بیم پرسٹور ہوتے ہیں جو کدا کمڑ ڈسک یائیپ ہیں۔



(Data) (3)

ڈیٹا ایسے حقائق اورا شکال ہیں جن سے بذریعہ پر وگرامز کارآ مدانقار میشن حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ فیکٹ یا گرافتس کی صورت ہیں ہو سکتے ہیں ، جنہیں ریکارڈ کیا جاسکتا ہے اور جن کا خاص مطلب ہوتا ہے۔ پر وگرامز کی طرح ڈیٹا عام طور پرمشین سے پڑھی جانے والی شکل ہیں ڈسک یا ٹیپ پراس وقت تک سٹورر ہتا ہے جب تک کمپیوٹر کواس کی ضرورت ہوتی ہے۔

(Procedure) طريقهار (4)

یہ ہدایات اور قوانین کا مجموعہ ہے جوانفار میشن سٹم کوؤیزائن کرنے اور استعمال کرنے کے لیے بنائے جاتے جیں ۔ان کو استعمال کرنے کے لیے دستاویزات اور مینولز کی صورت میں اکھا جاتا ہے۔ بیقوانین اور طریقے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ان تبدیلیوں کوشامل کرنے کے لیے انفار میشن سٹم کا فیکدار ہونا بہت ضروری ہے۔

(People) افراد (5)

CBIS کوکارآ مدینائے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیافراد انفار میشن سستم کی کا میابی یا ناکامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ افراد سوفٹ ویئرز ڈیزائن کرتے اور ان کو چلاتے ہیں۔ وہ ان بٹ ڈیٹافیڈ کرتے ہیں اور CBIS کو ہلافظل چلائے کے لیے ہارڈ ویئرز بناتے ہیں۔ افراد طریقہ کار لکھتے ہیں اور بالآخر بیافرادی ہیں جو CBIS کی ناکامی اور کا میابی کا قیمن کرتے ہیں۔

17.3 انفارميشن كابهاؤ

(FLOW OF INFORMATION)

انفارمیشن کے بہاؤے مرادانفارمیشن کا الیکٹر ونک اور آپٹیکل ڈیوائیسز کے ذریعے ایک جگدے دوسری جگد نظفی ہوتا ہے۔ ٹیلی فون میں انفارمیشن الیکٹر یکل سکنلز کی صورت میں واٹرز کے ذریعے کیجہ جاتی ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی وژن اور بیل فون میں انفاز میشن خلاک ذریعے الیکٹر و کیکنفک و پوز کی شکل میں بیٹی جاتی ہیں۔ ریڈیو و یوز کرہ ارش کی مختل میں یا آپٹیکل فائبر کے ذریعے روشن کی شکل میں بیٹی جاتی ہیں۔ ریڈیو و یوز کرہ ارش کی مختلف تہوں ہے مسلسل رفر یکٹ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے سکنلز کمزور پڑجاتے ہیں اوران کو دور وراز کے ملاقوں تک پہنچے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ریڈیو و یوز کے برکس مائیکرو و یوز رفر یکٹ فیش ہوتی۔ یہ سیلا میٹ کمیوئیکیشن میں استعمال کی جاتیں ہیں۔

آ_ىقادائ كىك



کو ایکسیل (Coaxial) کیبل دائزز الیکٹرک عشل ارائنسٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ایس جیبا کہ آپ کے گھر شل ۲:۷ کیبل - کس میرونی الیکٹرک اور میکنیک خاطات کوروسے کے لیے کو ایکسیل وائز پر ایک کنڈ کٹک میلی میلی کی ت چرخمادی جاتی ہے۔

فكل 17.2 من كميونكييش سلم كاجم كم وعيش كودكها إلى إي-



کیونیکیشن سلم تین اہم کیوفیش پر مشتل ہوتا ہے یعنی ٹرانسمو ، ٹرانسمیشن چینل اور رسیور۔

ٹرانسمو ان پٹ سکتل کو پروسیس کرتا ہے۔ ٹرانسمیشن چینل ایک ایسا میڈیم ہے جوسکتل کوسوری سے
منزل تک بھیجتا ہے۔ بیدود وائز ، کو ایک بیل (Coaxial) کیبل ، ایک ریڈیو ویو یا آپٹریکل فا ہر
کیبل کی شکل بیس ہوسکتا ہے۔ اس لیے سکتل کی شدت ، فاصلے کے بوصف کے ساتھ بندریج کم
ہوجاتی ہے۔ رسیورٹرانسمیشن چینل ہے آؤٹ بٹ سے شکتل حاصل کر کے اس کی پروسینگ کرنے
ہوجاتی ہے۔ رسیورٹرانسمیشن چینل ہے آؤٹ بٹ سے شکتل حاصل کر کے اس کی پروسینگ کرنے
کے بعد ٹرانس ڈیوسر کو بھیج ویتا ہے۔ اس طرح رسیور ان بٹ شکتل کو ایم پلی فائی کرکے ٹرانسمیشن
کے دوران شکتل میں ہونے والی کی کو پورا کرویتا ہے۔

17.4 وانزز كي در يع الكثر يكل ستنازي متقلي

(TRANSMISSION OF ELECTRICAL SIGNALS THROUGH WIRES)

اليكريند ركراجم ممثل في 1876ء من ايك ساده فيلى فون كاماؤل بناكرساؤند كواليكثريكل سكنازى المكرية واليكثر يكل سكنازى المكل مين ايك جكد ووسرى جكد بيجاريهاؤل فيلى فون ينتل كى ايك ريد ايك اليكثرك كواكل اور ايك وائهرين في الميك والمربين في الميك والمائن به ايك وائه ريانك والمائن بالمنتقل الميك والميكرين والميكرين والميكرين وحصول برمشتل الميكرين والميكرين وحصول برمشتل موتا بالميكرين (Earpiece) (المنكل 17.3) -

ماؤتھ ولیں اور رسیور ، کاربن گرینز اور ایک باریک بیٹل ڈایا فرام پرمشتل ہوتے ہیں۔ جب ہم ماؤتھ ولیس جس بولنے ہیں تو ساؤنڈ کی وائبر بیٹنز ڈایا فرام کو وائبریٹ کرتی ہیں۔ ڈایا فرام کی معمولی می وائبریشن کاربن گرینز کوکیریس کرتی ہے اوراس طرح وائز جس الیکٹریکل کرنٹ بہنے



على 17.3 كلف كالمالي كام

وي بي معلولات

ادا عن ساؤنڈ کی جیلہا 1246 km hi ہے۔ ساؤنڈ اسپنے موری سے نیادہ دود تک ٹیمی جا عمق فیزاس کو الیکٹر ویمکھنگ دایا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے دور دراز کے طاقوں تک

"好"。

ريدي ويود الكِثرة مُكَنفِك ويوزي بين بيورد ثُنَّى كَلَ يهيدُ كُسراف سِرَكر في بين - ماركو في كويدا مزاز حاصل ہے كذائ في مواشى سے پيلار في يمثل عقل كيا ـ مشاكل كيا ـ




ب في العلان عاليات

 گذاہے۔جبکہ لائن کے دوسری طرف موجود رسیور میں بیٹمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ رسیور میں الکیٹرک کرنٹ ایک الکیٹر وسکیٹیف فیلڈ بیدا ہوتا ہے۔ الکیٹرک کرنٹ ایک الکیٹر وسکیٹیف فیلڈ بیدا ہوتا ہے۔ یہ میکٹیفک فیلڈ رسیورکی باریک میٹل ڈایا فرام کوکشش کرکے اس میں وائبریشن پیدا کرتا ہے۔ ڈایا فرام کی بیدا کرتا ہے۔ ڈایا فرام کی بیدا کرتا ہے۔

17.5 ريد يوويوز كى خلاك ذريع شراسميش

(TRANSMISSION OF RADIOWAVES THROUGH SPACE)

مائکروفون، ۲۸ کیمرہ یا کہیوٹر سے افعار میشن کے الکیٹریکل سنٹنز کوالیک کیبل یاریڈیو ویوز کے ذریعے افعار میشن آؤیو ذریعے افعار میشن آؤیو فریعے ہیں ہے جد سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ کیبل کے ذریعے افعار میشن آؤیو فریخ پندی (AF) کے سنٹنز کوالیکٹر و کیکنوک ویوز کے ساتھ مر پوط کر دیا جاتا ہے۔ دیڈیوائیٹن پر پیدا ہونے والی ساؤیڈ ویوز کو مائکر وفون کے ذریعے الیٹریکل سنٹنز کو ٹرائمیشن انٹینا کی طرف بھیجا جاتا ہے جو دومیٹل راؤز پر مشتل ہوتا ہے۔ ٹرائمیشن انٹینا پر موجود سنٹنز کو ٹرائمیشن انٹینا کی طرف بھیجا جاتا ہے جو دومیٹل راؤز پر مشتل ہوتا ہے۔ ٹرائمیشن انٹینا پر موجود سنٹنز کوائیٹر و گیائیٹر کو گائیٹر کو



(Fax Machine) على مثين

المحاليم المحالية ال

الله (Cell Phone) على الله

سل فون یامو ہائل فون میں ریڈ یوئیکنالو تی استعال ہوتی ہے (شکل 17.6)۔ بیا یک تم کاریڈ ہو ہے جس میں دوطر فدکمیونیکیفن ہو مکتی ہے۔ موہائل فون کے اندر ہی ریڈ یوٹر اُسمٹر اور رسیور لگا ہوتا ہے۔ بیر پیغام کوریڈ یوویوز کی صورت میں بھیجتا اور وصول کرتا ہے۔ بیل فون نیٹ ورک سٹم بیلز (Cells) بیس اطبیشن (BSs) اور موہائل مو کچنگ سینٹر (MSC) رمضتل ہوتا ہے (شکل 17.7)۔



الم 17.7: يل فن المدورك

جیں آشیشن ایک وائیرلیس (Wireless) کیونکیٹین آشیشن ہے جو ایک خاص حلقہ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ہر بیں آشیشن کا حلقہ ایک بیل کہلاتا ہے۔ بیلز کے گروپ کلسٹر (Cluster) بناتے جیں۔ کلسٹر جیں موجود تمام BSs کولینڈ لائن کے ذریعے MSC کے ساتھ جوڑ ویا جاتا ہے۔ MSC کلسٹر کے اندرمتعلقہ صارفین کے بارے بیس انفاز میشن سٹور کرتا ہے اوران کو براہ راست بھیجی جانے والی کالز کا تعین کرتا ہے۔ جب ایک کا لراپنے بیل فون سے کی دوسرے بیل فون پر کال کرتا ہے تو کا لرکی ساؤنڈ کی ویوز کوریڈ یو ویوز نگھٹر بیس تبدیل کردیا جاتا ہے۔ خاص فریکویٹی



لكل 17.5: ليس مشين



الله 17.6 على ال

"LHELGETU"

ایک موہائل فرن نگست میں تیجیع ، تساور کھنچے اور مثل کرنے کے لیے استعال کیا جاسکا ہے۔ اُن 36 نیکنالوئی آنے ہے دیا یوفون کا استعال عام دویائے گا۔



عل 17.8 واوون

والے ان ریڈ یوسٹنلز کو کالر کے مقامی ہیں انٹیشن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جہاں پران سٹنلز کو ایک مخصوص ریڈ یوفر یکویٹسی کے سٹنلز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان سٹنلز کو MSC کے ذریعے رسیور کے ہیں انٹیشن کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ آخر میں کال کورسیور کے بیل فون کی طرف پخفل کر دیا جاتا ہے۔ مویاکل کارسیورریڈ یو ویوز کو دوبارہ آ واز میں تبدیل کر دیتا ہے۔

(Photo Phone) وَوُوْنِي

نملی قون کی ایک اور جدید تم فو ٹوفون یا ویڈیوفون ہے (شکل 17.8)۔اس میں عام نملی فون کے برطش گفتگو کرنے والے ایک دوسرے کی تصویر بھی و کھے گئتے ہیں۔اس ٹیلی فون میں موجود آپ کے دوستوں اور گھر کے افراد کی تصاویرا ورفون نمبرز کواستعمال کرتے ہوئے آپ ان کی تصویر کو پیڈ کی مدد سے پر ایس کر کے کال کر بچتے ہیں۔ لہذا ہم فو ٹوفون پر اپنے عزیز وں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت کے دوران ان کو دکھے بھی بچتے ہیں۔

17.6 آ پٹیکل فائیر کے ذریعے روشنی کے سکتلز کی ٹرانسیشن


(TRANSMISSION OF LIGHT SIGNALS THROUGH OPTICAL FIBRE)

روشی کی و یوز کی فریکویشی رید یو و یوز سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ روشی کی جیم کی شکل میں بھیجی جانے والی انفار میشن کی شرح رید یو و یوز یا مائیکر و و یوز کی شرح سے کہیں زیادہ ۔ ہے۔ لہذا اس مقصد کے لیے ہم آ پیٹیکل فا بھر کو ٹر آسمیشن بھیٹل کے طور پر استعمال کرتے میں (شکل 17.9)۔

و بحیثل اور آ چیکل قائم ر فیمنالوجود کا احتوان ہے۔ مائیکرہ دوبوز فلا میں سیدگی متوکر تی چیں اور جسمی بہت متو از شکتو مہاکرتی چیں۔ ہم و نیا کے ایک کو لے سے دومر کے لانے فک کی میکنوز ش رابط کر سکتا چیں۔ کمیدیکیشن سلطائش رابط کر سکتا چیں۔ کمیدیکیشن سلطائش (SATCOM an INTELSAT) جو میشینری سلطائش جی۔ رفاعی زیمن کے

آجل كا بديد للي كيفيش سنم الكردوي

لاظ سے ایک ای پولیش پرسید ہوئے ساری وفاع کے اجلیل منظر وصول کرتے ہیں اور میسے




قل 17.9: كان رادي كرفي على النظل من زياده النظل بروائل و في والى روتى كان رياس كاندري من جاتى ب آن يكل فا بركم رفر يكيوا فريكس والم مينير بل كى كونك (Coating) كساته واللي معيار كالاس がは手になり、「」



سل فون کی فرانسیشن مانگیرد و بوزے اوساچے کی جاتی ہے۔



الازبید شریحل اونے والا زیادہ تر فینالائٹ کے وربیع الیجاجاتا ہے۔ پورے ملک ش فالحرآ پک کیل کا بچھا ہوا نیٹ ومک ڈیٹا کو آیک کمینیارے وہر کیمینونکے تحق کرتا ہے۔



کی وژن اگیافن اورکہیاد ڈیٹا کی مدے کے لیے ایک مثل فائور آنگ کیل شرورت سے زیادہ معلومات فرائم کر سختی ہے۔

(COMPUTER) كيوار (T7.7

کمپیوٹر ایک الیکٹر ونک کمپیوٹنگ مشین ہے جوجع ، تفریق کرنے اور ضرب ویے کے لیے استعال کی جاتی ہے (شکل 17.10) کمپیوٹر ہارڈ ویئر زاور سوفٹ ویئر زے ہاہی مگل کا احتواج ہے۔



عل 17.10: كبيارك

وليسي علولمت

مب سے زیادہ مؤثر اور جیز رفار کیجیاز جو ایک میند کے 20 10 وی حصری معلومات کو ہم کک پہنچا مکا ہے اسے شہر کیجیوار کہتے ہیں۔ یہ بہت سے پروسیمرز پر مشتل ہوتا ہے۔

بال الاال - ال

کیپیوزلان کو اِسْری قادم میں استعمال کرتے پی مینی 10 اور 15 کی شکل میں۔ ایک ب ایک عددی قیت ہے جو 1 اور 10 ہوتی ہے اور جس میں و بھیشل افغار میشن کے سنگل بینت کو اگوؤز کیا جاتا ہے۔ ایک باتید آخد دید کے مماہر ہے ۔ و بھیشل فرقا کے بدے بیش کو بائید (KB) اور (MB) اور

1024 إيث = 1024 1024 كوابيت = 1024 1024 كاوابيت = 1024



قل 17.11: ليراب

ہارڈ ویٹر کمپیوٹر کے وہ جھے ہیں جنہیں آپ و کھے سکتے ہیں اور مس کر سکتے ہیں۔اس میں CPU، مونیٹر، کی بورڈ ،ماؤس اور پرنٹرو فیروشامل ہیں۔

منیزل پروسینگ بینف (CPU) ب سے اہم بارڈ ویٹر ہے جس کے اندر ایک چھوٹی ک ریکھینگل شکل کی چپ ہوتی ہے جے مائیکرو پروسیسر کہتے ہیں۔ CPU کمپیوٹر کا دماغ ہے اور یہ کمپیوٹر کا اہم حصہ ہے جو مخصوص ہوایات کے مطابق حمائی کا مرانجام دیتا ہے۔

موف ویئز بدایات یا پروگرامز کا مجموعہ بو بارڈ ویئز کوکام سرانجام دینے کے لیےرا ہنمائی فراہم کرتا ہے۔ موف ویئز کی ایک تنم ورڈ پروسینگ ہے جس کی مددے آپ کہیوٹر پر خط وغیرہ لکھ کئے جس ۔ آپریٹنگ سٹم (OS) ایسا سوف ویئز ہے جو آپ کے کہیوٹر اور اس سے فسلک ڈیوائیسز کو مظلم کرتا ہے۔ ونڈ وز (Windows) اور کینکس (Linux) ووشہور آپریٹنگ سٹم جیں۔

کمپیوٹر ہماری روز مرہ زندگی میں بہت اہمیت کا حال ہے۔ دفاتر میں کمپیوٹر کو کھا، ڈاکومنٹس اور
ر پورٹ لکھنے کے لیے استعمال کیا جا تا ہے۔ ہوظوں میں کمپیوٹر کمروں کی دیگئی بگڑگ، بلز تیار کرنے
اور اکھوائزی کی خدمات وینے کے لیے استعمال کیا جا تا ہے۔ ریلوے میں کمپیوٹر دیل کھٹ ک
ر بزرویشن، پر مختگ اور ریز رویشن چارٹ کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات
کمپیوٹر کو بیاری کی تشخیص اور اس کے ملائے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماہر تقیرات اے مارتوں
کے ڈیز اگن اور شہروں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ای طرح محکد موسمیات میں
کمپیوٹر کو موسم کی چش گوئی کے لیے استعمال کیا جا تا ہے۔ آئ کل کے دور میں ڈیک ٹاپ
کمپیوٹرز کی جگہ کافی حد تک لیپ ٹاپس (Laptops) نے لے ل ہے۔ لیپ ٹاپس کا سائز کم
ہونے کی وجہ سے ان کو باسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے جا ایا سائز کم

17.8 انفارميش سٹوري ڈيوائيس

(INFORMATION STORAGE DEVICES)

سٹورت ڈیوائیسز کو کمپیوٹر میں انفار میٹن کوسٹور کرنے کے لیے ڈیز ائن کیا جاتا ہے۔ انفار میٹن سٹورت ڈیوائیسز مختلف اصولوں پر کام کرتے ہیں جن کی بنیاد الکیٹروکس، میکنیٹرم اور لیزر میکنالوجی پرہے۔


(Primary Memory) پائری میوری

پرائمری میموری کی بنیادالیکٹروکس ہاور بیانگریفڈ سرکش (۱Cs)پرمشتل ہوتی ہے۔ بیدو حصوں پر مشتل ہے۔ ریڈ آئل میموری (ROM)جوکمپیوٹر کو اشارٹ کرتی ہے اور ریڈم اسیس میموری (RAM) جو کہ عارضی طور پر کمپیوٹر استعال کرتا ہے۔ جب کمپیوٹر آف ہوتا ہے تو ریڈم اسیس میموری ختم ہوجاتی ہے۔

سینڈری سٹورن ڈیوائیس (Secondary Storage Devices)
عام طور پرسٹورن ڈیوائیس کو کمپیوٹر کی سینٹرری میموری کہتے ہیں۔ بید میموری کمپیوٹر میں ستعقل طور پر ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب ہم کمپیوٹر پر پروگرامز کو چلاتے ہیں تو ڈیٹا سینٹرری سٹورن ڈیوائیس عام سینٹرری سٹورن ڈیوائیس عام طور پراڈی ہے۔ ویڈیویسٹس اور ہارڈؤسک ہیں۔

(Audio and Video Cassettes) آڙيوادرويڏيويٽش

ان ڈیوائیس کی بنیاد میکنیٹوم پر ہے۔ آؤیکسٹس میکنیک میٹیریل کی بنی ہوئی ٹیپ پر مشتل ہوتی ہیں جن پر ساؤنڈ کو میگنیک فیلڈ کی ایک خاص شکل میں محفوظ کرلیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مائیکر وفون ساؤنڈ ویوز کو الیکٹریکل سنٹنز میں تبدیل کرتا ہے جنہیں ایک ایم پلی فائز کی مدد سے کئی گنا طاقتور بنایا جاتا ہے۔ کیسٹ کی میگنیک ٹیپ کو آؤیو کیسٹ ریکارڈ ریمن گے ہوئے ریکارڈ گل میڈے کا دیکھر کا ایکٹروٹیکنیک موتا ہے (17.13 کے اور سے گزاراجاتا ہے جودراصل ایک الیکٹروٹیکنیک موتا ہے (شکل 17.13)۔



في من 17.13 أي ميكنيك في كسفوري كالحرية كار

الیکٹر وسیکنید کے گردلیٹی وائز میں کرنٹ کی تبدیلی ہاں ہے نسلک میکنیک فیلڈ بھی تبدیل ہوتی ہے۔اس ہے میکنیک شیپ ایک خاص انداز میں کرنٹ کے اتار پڑھاؤ کے مطابق میکنیا تز ہوجاتی



عل17.12: آؤي^{سش}



الم 17.14: ولم يكسل



上了·17.15 四

ہے۔ اس طرح ساؤ ترایک خاص میکنیک پیٹرن کے طور پرشپ پر محفوظ ہوجاتی ہے۔ اس شپ سے
ووبارہ ساؤنڈ بیداکرنے کے لیے اس بلے بیک ہیڈ (Playback head) کے سامنے سے گزارا
جاتا ہے۔ شپ پرمیکنیک فیلڈ میں تبدیل ہے ہیڈ پر لیٹی کوائل میں آلٹرٹیڈنگ کرنٹ میکنٹز پیدا ہوتے
ہیں۔ ان میکٹر کوائی بلی فاقی کر کے الاؤڈ پیکر میں بیجاجاتا ہے جوائیس دوبارہ ساؤنڈ میں تبدیل کردیتا
ہے۔ ویڈ یوٹیپ میں ساؤنڈ کے ساتھ تھور بھی ریکارڈ کرلی جاتی ہے (شکل 17.14)۔

مینیک وسک (Magnetic Discs)

(Hard Disc) بارڈڈ ک

کمپیوٹرصارفین کابارڈ ڈسک پراٹھمار، پرائمری ڈیوائیس کےطور پرہوتا ہے۔بارڈ ڈسک ایک پخت میراور میکٹنیک طور پرحساس ڈسک ہے جوکمپیوٹر کے ڈھاٹیج کے اندریا کمپیوٹر کے ایک علیحدہ باکس بیش کسل اور تیزی ہے گھوٹتی ہے (شکل 17.16) ہارڈ ڈسک کی اس تتم کو مجھی بھی صارف علیحہ ونہیں کرسکتا۔ ایک عام ہارڈ ڈسک کئی پلیٹر زیر مشتل ہوتی ہے، جس پر رسائی ایک مووا پیل آرم (Moveable arm) ہے مسلک ریڈ / رائٹ (Read/Write) ہیڈے ڈریامے کی حاتی ہے۔



£111, 117.16€

(Compact Disc) しょん

یہ لیز رئیکنالونی پرمنی پلاسٹک سے واعظی ہوئی ایک ڈسک ہے۔اس پر ڈیجیٹل ڈیٹا بہت چھوٹی جسامت کی رفلیکٹنگ اور نان رفلیکٹنگ سطحوں پرسٹور کیا جاتا ہے، جنہیں بالترتیب پٹس (Pits) اور لینڈز (Lands) کہتے ہیں۔ پٹس چھوٹا ٹما ٹریکس ہیں جو CD کی بالائی سطح پرموجود ہوتے ہیں۔ جبکہ دوپٹس کے درمیاتی امریا کولینڈز کہتے ہیں (شکل 17.18)۔

ایک عمد ولیز رہم گھوئتی ہوئی ڈسک کی سطح کواسکین کرے ڈیٹا کو پڑھنے کے قابل بناتی ہے۔ پٹس اور لینڈز CD کی سطح پر پڑنے والی لیز ر لائٹ کو مختلف مقدار میں رفلیکٹ کرتے ہیں۔ رفلیکٹ لائٹ کی اس مختلف مقدار کے پیٹرن کو پٹس اور لینڈز ہائٹزی ڈیٹا میں تبدیل کرویتے ہیں۔ پٹ کی موجودگ


1 L 1013 L



ایک تجییانہ بارڈ ڈرائیوجس کے ماعلا کی ہرسائیڈ پر حکیفیا از عوجائے والے سیٹیر بل کی عاقبی عوقی ہے۔اس کی میٹائل موڑ پلیو کوایک منت میں گئ بڑار داند تھمائی ہے۔ ہر ماعلا کی سطح پر ایک ریا رائٹ بائے ہوڑے۔



(CD) الموكات (CD) الموكات (CD)



17.18 P

1' كوجيداس كى غيرموجود كى 6' كوظا بركرتى ب-

ایک CD می قریباً 680 میگا اید تک کا کمپیوٹر ڈیٹا سٹور کیا جاسکا ہے۔ جبکہ آتی ہی صلاحیت کی ایک رواجی CD جے DVD کہتے ہیں، 17 کرگا بائیٹ تک کا ڈیٹاسٹور کرسکتی ہے۔

فلیش ڈرائی (Flash Drive)

یہ بھی الیکٹرونکس پر پنی ایک ڈیوا کیس ہے جوڈیٹاسٹورکرنے والے(ICs) پر مشتمل ہوتا ہے۔ قلیش ڈرائیسٹور کرنے والا ایک چھوٹا سا ڈیوا ٹیس ہے جوفا کلز کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے (شکل 17.19) فلیش ڈرائیو گم سنگ سے تھوڑی ک بڑی ہوتی ہے لیکن ہے اکثر پورے سال کے ہوم ورک کا ڈیٹاسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم فلیش ڈرائیو کو چاہیوں کے پھلنے ، گلے میں یا اپنے کتابوں والے بیگ کے ساتھ چاہدھ سکتے ہیں۔

فلیش ڈرائوکااستعال بہت آسان ہے۔ایک بارجب آپ پیچ یا کوئی دوسرا کام تیار کر لیتے ہیں او آپ اپنی فلیش ڈرائیوکوآسانی کے ساتھ USB پورٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے دیچے اور پر وجیکٹ کو بیک اپ (Backup) کے طور پر رکھ سکتے ہیں اورائی طرح اپنے کیمیوٹر سے پیچادہ ڈیٹا محفوظ کر سکتے ہیں۔اگر آپ کے اسکول میں پرنٹ کی سمولت موجود ہے توفلیش ڈرائیوائی کام کے لیے ایک بہترین ڈیوائیس فاہت ہوگی۔ آپ گھر پرایک پیچ لکھ کراسے فلیش ڈرائیو میں محفوظ کر سکتے ہیں اور پھر اے اپنے اسکول کے کمپیوٹر کے ساتھ لگا کرائی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

17.9 كيدوركااستعال

(APPLICATIONS OF COMPUTER)

(Word Processing)

ورؤ پروسینگ کمپیوٹر کا ایک ایدا استعال ہے جس کے ذریعے ہم خطوط یا مضمون لکھ سکتے ہیں، رپورٹس اور کتا ہیں تیار کر سکتے ہیں۔ ورڈ پروسیسرا یک کمپیوٹر پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم کوئی ڈاکومنٹ (Document) بنا سکتے ہیں اوراس کوٹا ئپ کرنے کے بعد سکرین پرد کھے سکتے ہیں۔ ای طرح ہم ڈاکومیٹ کی ریڈنگ یا اصلاح کر سکتے ہیں، اس میں نیا فیکسٹ آ سائی ہے شامل



عل 17.19: الميش إلا £

اگرى دى چىلى ئى جۇنى ھۆك بىدا دىك كىلى يىلى ئىلنى اگرىيەن بايا خىلىسىنى يىل سەنى ھىڭ ھەقاسىقالى دىك كىلىر يىل


اعزید ایک لمین سے زیادہ نیش کا گوش و یہ ہے جس میں کی طبین سے زیادہ کی وارکا ہم کر دہے ہوئے ہیں اور پوری و نیا سے قریباً 200 طبین لوگ شامل ہیں۔ اعزید پر بیتقداد دان بدون بائی جاری ہے۔ دان ہو بارات آپ کی کی دافت اعزیدت کے ادبیات کی گی کی دابلہ کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں اور پہلے ہے موجود تیکٹ کوحذف کر سکتے ہیں یا اس میں دیگر تر امیم کر سکتے ہیں۔ ہم انگسٹ کے خلف صفحات پڑھ سکتے ہیں۔ اس انگسٹ کے ملاوہ ڈاکومٹ کو میموری میں محفوظ کیا جاسکتا ہے یا اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ ماڈرن کے ملاوہ ڈاکومٹ کو میموری میں محفوظ کیا جاسکتا ہے یا اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ ماڈرن میں ورڈ پروسینگ کے ذریعے ہم تمام فیکٹ کو مختلف سٹائل اور دگوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان میں گرا فک کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ورڈ پروسینگ کی کچھے دوسری خصوصیات کو بینچے دیے گئے ورڈ پروسینگ کی کچھے دوسری خصوصیات کو بینچے دیے گئے ورڈ پروسینگ کی ایکھی دوسری خصوصیات کو بینچے دیے گئے ورڈ پروسینگ کے آئی کون (Ican) کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔



ومناهجينك مونيرك اوركترول

(Data Management - Monitoring and Control)

کی کام سے متعلق تمام انفار میشن کو ایک جگدا کھنا کر لینا اور ایک یا ذاکد نسلک فاکلزی صورت میں
کہیوٹر میں سٹور کر لیمنا، جو پوفت ضرورت کام آسکے ڈیٹا میٹنگ کہلا تا ہے۔ ڈیٹا میٹجنٹ کی مدو سے
نقطیمی ادارے لا ہمریم یاں ، سینتال اور شعتی ادارے انفار میشن کوسٹور کرتے ہیں اور حسب ضرورت
ان میں کی وجیشی کرتے ہیں۔ اس طرح ان ان اداروں کے انتظام کو بہتر کرتے میں بہت مدولتی ہے۔
بڑے بڑے ڈیپا فیمنعل سٹورز اور سپر مارکیٹس میں ڈیٹا کو پڑھنے کے لیے آپٹیکل سکینز (Scannar بڑے بردے کر سے اس طرح خود بخو داس
بارکوڈ یعنی پردڈ کٹ کارجنٹر ڈشد و فہر سکین کیا جا سکتا ہے (شکل 17.20)۔ اس طرح خود بخو داس
بارکوڈ یعنی پردڈ کٹ کارجنٹر ڈشد و فہر سکین کیا جا سکتا ہے (شکل 17.20)۔ اس طرح خود بخو داس
بارکوڈ یعنی پردڈ کٹ کارجنٹر ڈشد و فہر سکین کیا جا سکتا ہے (شکل 17.20)۔ اس طرح خود بخو داس



فروخت ہونے والی اشیایا غیرضروری اشیائے بارے بیں فیصلہ کرنے بیں مدولتی ہے۔

(INTERNET) التربيط 17.10

جب ونیا کے بہت ہے کہیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیوٹیکیٹن مقاصد کے لیے مربوط کر
دیا جائے تو اسے انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں ہیں ہم سے کہد سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کہیوٹر
نیٹ درکس کا ایک ایسا جال ہے جو دنیا ہجر ہیں پھیلا ہوا ہے۔ ابتدا ہیں انٹرنیٹ کا حلقہ بہت تھوڈ ا
تھا۔ گرجلدی لوگ اس کے استعال اور فوا کہ ہے روشتاس ہو گئے اور تھوڑے ہی حرصے میں بہت
زیادہ تعداد میں کمپیوٹرز اور نیٹ ورکس انٹرنیٹ سے شملک ہو گئے۔ پھی ہی سالوں میں اس کا حلقہ
کی گنا بڑھ کا گیا ہے۔ اب انٹرنیٹ کی طبین کمپیوٹرز پر مشتل ہے۔ شاید ہی ونیا کا کوئی ایسا ملک اور
اس کا کوئی مشہور شہر ہوگا جہال انٹرنیٹ کی ہولت دستیاب نہ ہو۔

انٹونیٹ کا ایک تصوراتی خاکشگل 17.21 میں دکھایا گیا ہے۔ انٹونیٹ بنیادی طور پر لاکھوں کم پیوٹرز کے نہتر تن کے نیٹ ورکس کا نام ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ انٹونیٹ میں لاکھوں کم پیوٹرز ایک بہتر تن کم پیکھیٹ سٹم کے ذریعے مسلک رہنے ہیں۔ یا در ہے کہ ٹیلی فون کم پیکیٹن سٹم وقت کی بچت کا ایک انتہائی عمدہ سٹم کے انٹونیٹ اس سٹم اور بہت سے دوسرے سٹم کو استعمال کرتے ہوئے تمام کم پیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلک کرتا ہے۔ لبندا ٹیلی فون سے کھیٹون کی طرح کمی ایک شہرے کم پیوٹرز کا دوسرے کہیٹوئرے رابط کر کے ڈیٹا اور پیغامات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔

انٹرنیٹ کی خدمات (Internet Services)

انفرنید کے ذریعے حاصل ہونے والی مرکزی خدمات بہیں:

- این ویب براوُزنگ(Web Browsing): بیه ذر بعید صارفین کو ویب براوُزراستعال کرکے ویب بیچ (Page) دیکھنے میں مدوفراہم کرتا ہے۔
- ای میل (E-mail): اس کے ذرایعہ سے لوگ ایک دوسرے کو پیغام بھی کتے ہیں اور وصول کر بچتے ہیں۔

(Browsers) کاکٹریز

براؤز رائیک ایساتمل ہے جو ویب کو ویڈ و (Window) فراہم کرتا ہے۔ تمام براؤز رز انفار میٹن کے صفحات کو اکٹھا کر کے دنیا مجر کی ویب سائٹس پر ظاہر کرنے کے لیے ڈیز ائن کیے گئے ہیں۔ آئ کل مارکیٹ میں سب سے زیادہ مقبول براؤز رز میں انٹرنیٹ ایکسپاور ر، ورلڈ، آپیرا،سفاری، فوزیلا فائز فوکس اور کروم وغیرہ شامل ہیں (شکل 17.22)۔

5.50







الارومرة الى





اعرضيت براوكول كي دما في ال بدان بيوس جاري عب النزنيك معلومات اورعلم ماصل أرية كا بهرين ورايد ب-آب براويلا ب الكريك الله معلومات والآن لود كر كے ايل E-mail کاایازریدے جس ےآلانا فورق طور يريفامات وصول كرك ين اورجيج عَد ين- مريد يال أب براعظول إورش اسية دوستون اوررشة وارول ب بات ينيت كر ع ين-ال علاده ويه المره ي ال ال آل الما الالياب كرجم فض عالب بالتركر のなりましているととといいます -UIE



قل 17.22: علق ويد عاد الما يك ألى الان (Icon)

ہم مختلف براؤزرزیامری انجز جیسا کہ گوگل کروم ،ائٹر میٹ ایکسپلورر فوزیلا فائیر فونس وغیرہ کے دُريع كى شكوتلاش كريكة بين-

(Electronic Mail) الكثروعك ميل

انٹرنیٹ کے وسع استعال میں ہےائ میل کا استعال بہت زیادہ ہے۔اس کے در لیے انٹرنیٹ پر سن بھی فعال سائٹ پر پیٹامات کی تیزی ہے تربیل کی جاتی ہے۔ مزید برآں ای میل کے ذريع دوسر علوگول كے ساتھ جارار ابلا بہت تيز اور قابل اعتاد ہوگيا ہے۔ ابترا بم اپني اي ميل كة ريع زياده آساني اور فآر كيماتها عن دوستول اورادار يك ساتهورا بليكر عكة بين-الى يل كے كھوائددرن ول إلى:

فاست كميونكيشن (Fast Communication)

ہم پیغامات کود نیامیں کہیں بھی فوری طور پر بھیج سکتے ہیں۔

کاسٹ فری سروی (Cost Free Service)

اكر بهم اعزيت متك رسائي ركحتة بيراقو بهماي ميل كي خدمات عيافير كى لاكت استفاده وعاصل كريحة بير (Simple to Use) آساناستعال

ا بتدائی ای میل ا کاؤنٹ بنائے کے بعد ای میل کا استعمال بہت آ سان ہوجا تا ہے۔

(More Efficient) 25000

ہم ایک علی وقت میں بہت ہے دوستوں یالوگوں کو پیغام بھیج سکتے ہیں۔

ورشائل (Versatile)

تصاویراور فانگزیھی ای میل کے ذریعے بھیجی جاسکتی ہیں۔انٹرمیٹ ہمارے لیے بہت فائدہ مند

ثابت ہوا ہے۔ اب ہم انٹرنیٹ کے پکھاستعال کی فیرست کا مطالعہ کرتے ہیں۔

- (۱) رابطه کا تيزترين ورايد
- (ii) افقار ميشن كابرداورايي
 - (۱۱۱) تفریح کاذر بعیہ
- (iv) موثل ميذياتك رسائي
- (v) آن لائن سرومز تك رسائي
 - UP8-51 (vi)
 - (vii) ای لرنگ


ICT 17.11 كامعاشر اورماحل كي فطره

(RISKS OF ICT TO SOCIETY AND ENVIRONMENT)

جدید دور میں معلوبات حاصل کرنے کے لیے جارا افغاریشن ٹیکنالوجی پر انھار تو قع کے مین مطابق ہے۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی پر اندھا اعتاد بہت سے معاطات بیل خطرناک ہوسکتا ہے۔ کہیوٹر کا زیادہ استعال جاری صحت کے لیے معفر ہے ۔ ان د ٹول کہیوٹر جرائم بھی بہت عام میں ۔ اگر معلم یا کہیوٹر کی ٹیکنالوجی کا استعال کر کوئی جرم سرز دبولة اسے کہیوٹر کے جرم سے بیان کیا جاتا ہے ۔ تھیف (Theft) کی استعال کر کوئی جرم سرز دبولة اسے کہیوٹر کے جرم سے بیان کہیوٹر چھے ہما مان ، افغار میشن اور کہیوٹر کے وسائل چوری کرنے کے لیے بھی استعال کیا جاسکتا کہیوٹر چھے ہما مان ، افغار میشن اور کہیوٹر کے دسائل چوری کرنے کے لیے بھی استعال کیا جاسکتا ہے ۔ یا ئیر کئی کا مسئلہ بھی ایک فائو آئو ٹی نقل یا کا پی رائٹ (Copyright) کی چوری ہے ۔ یا کینٹر کی کا مشابق اٹیا میشن کی جانے والی ایک مزید فیر قانو ٹی نقل یا کا پی رائٹ (Copyright) کی چوری ہے ۔ کہیوٹر سے مراہ وومر سے افراد میکن کہیوٹر سے مراہ وومر سے افراد کے کہیوٹر سے مزید فیر کا نوٹی سرگری ہے۔ اس سے مراہ وومر سے افراد میں تھیوٹر سے مراہ نوان کے کریلے کا مؤل اور قابل قدر افغار میشن چوری کرکے فقصان پہنچا گئے جیں ۔ سیکیورٹی کی ان خلاف ورزیوں کے خطروں کو کم کرنے کا صرف ایک بی راست ہے کہم اس بات کو بھی نیا تین کی کرمرف جاز شخص کوئی کی بیا تو کی مان فول کو موسی کہیوٹر کے سامان تک رسائی ہو ۔ بھیں چاہے کہ کہیوٹر کی رسائی کو بچھ مخصوص کی بیا میں درڈ (Password) کے کہیوٹر کے سامان تک رسائی ہو ۔ بھیں چاہے کہ کہیوٹر کی رسائی کو بچھ مخصوص کی بیا سے درڈ اور کی درڈ (کیا گیا گیا گیا ہے :

آپ ایک کی (Key) ، آئی ڈی (ID) کارڈ ، تصویر کے ساتھ ایک آئی ڈی نمبر، لاک کا مجموعہ اپنی آواز کے پرنٹ یا انگلی کے پرنٹ کو پاس ورڈ کے طور پر استعمال کر کے اسپنے کمپیوٹر کو محفوظ کر سکتے ہیں۔

ای کامری ویب یه کاروباز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریق کے ذریعے آپ اپنی پہندیدہ کتاب یادیگر اشیا یراوراست آزاد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پAmazon.com برسوں بامیانی کے ساتھ کتا ہیں، کانے اس ویا یوجیا آریا ہے۔ اس طریق وقت گزرتے پر سے ماریک اور اریکی کہنیاں کیئے تعداد شرائی اشیا براوراست ایب بروی شروع کو رس کی۔



تعليم عن IOT كالأات ليا إن؟

فارح

- سائنسی طریق کار جوانفار میشن کوسٹور کرنے وان کومنا سب طریقے ہے ترتیب دینے اور دوسروں تک پیچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے و انفاز میشن تیکنا او جی کہلاتا ہے۔
 - 🖈 ایساطریقه کاراور در را بعدجود وردراز علاقو ل تک فوری انفار میش بیم پیچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹیلی کمیونکییشن کہلاتا ہے۔
- ایسا طریقہ کاراور ڈراچہ جوالیکٹرونک ڈیوائیس استعمال کرتے ہوئے انفارمیشن کی وسیعے مقدار کوسیکنڈ زیس سٹور، پروسیس اور ترسیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے،انفارمیشن اور کمیونیکشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔
- 🖈 انفارمیشن کی متلقی کا مطلب ہے انفارمیشن کوفتلف طریقوں جیسا کرالیکٹر ونگ اورآ پیٹیکل ڈیوائیسز سے ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنا۔
- میلی فون مین انفارمیشن الیکٹرک سکنٹو کی شکل میں وائز کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔جبکہ ریڈیو، ٹیلی وژن اورسیل فون میں انفارمیشن الیکٹرومیکنیک و یوز کی صورت میں خلاکے ذریعے یالائٹ شکنٹز کی صورت میں آپٹیکل فائبر کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔
- پ کمپیوٹر بیٹر انفارمیشن سسٹم (CBIS) پائی کمپیٹش پر مشتل ہے۔ان کو کمپیٹش آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں جو سے بی بارڈو بیٹر ،سوفٹ ویٹر، ڈیٹا، طریقہ کاراورافراد۔
- انقار میشن سٹورج ڈیوائیس انقار میشن کوسٹور کرتے اور بعد میں استعال کرتے اور ان سے قائدہ افضائے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ ان ڈیوائیس میں ڈیلے ہوئیس ، کھیکٹ ڈسک، لیزر ڈسک، قلابی ڈسک، اور بارڈؤسک شامل ہیں۔
- یلی فون ساؤیڈ کوالیکٹرک شکنلز میں تبدیل کر کے رسیور تک بھیجا ہے۔ رسیوران الیکٹرک سکنلز کواندرونی سٹم کے ذریعے دوبارہ ساؤیڈین تبدیل کردیتا ہے۔
 - 🖈 سیل فون ریڈ یوکی ایک حتم ہے جس میں دوطر فرکیونیکھن ہوتی ہے۔ یہ پیغام کوریڈ یودیوز کی صورت میں بھیجا اور وصول کرتا ہے۔
 - 🖈 تھیس مشین دستاویزات کی انبیج یا فو ٹو کا لیا کو ٹیلی فون لائٹز کے ذریعے ایک جگہ ہے دوسری جگہ بیجنے کے لیےاستعمال کی جاتی ہے۔
 - میله بوایدا و ایواکیس ب جوساؤند کورید بود یوزی شکل ش ایک جگدے دوسری جگد تک خطل کرتا ہے۔
 - 🖈 کمپیوٹرایک الیکٹرونک مشین ہے جوجع بقفر ان کرنے اور ضرب دینے کے لیے استعال ہوتی ہے۔
 - 🖈 پارڈو بیئر زبان حصول پر ششل ہیں جن کو ہم و کید سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں جیسا کہ کی بورڈ ، مونیٹر ، پرنٹر ، سکینر ، ماؤس وغیرہ -
- سب سے اہم ہارہ ویز سینول پروسینگ بونٹ ہے۔ یہ کمپیوٹر کا دہاغ ہے جو مخصوص ہدایات کی روشی میں صافی عمل سرانجام دیتا ہے۔
- ساف ویئر بدایات یا پروگرامز کامجموعه و تا ب جو بارؤ ویئر شی مختف کام اناسک سرانجام دینے کے لیے انسٹال کیے جاتے ہیں۔جیسا کہ ونڈ واورلینگس آپریڈنگ سٹم ساف ویئر کی مثالیں ہیں۔
- 🖈 ورڈیر دسینگ کمپیوٹر کا ایبااستعال ہے جس کے ذریعے جم خطاء رپورٹ اور کرنامیں لکھ کتے ہیں۔ اس کی مدد ہے ہم کسی ڈاکومٹ کو تیار کر کے بعد میں سکرین پردیکھ کتے ہیں۔

ارادے کے لیے افغار میٹور بیارادے کے لیے افغار میٹن کو اکٹھا کرنا اور فائل کی صورت میں کمپیوٹر پرسٹور کرنا جو بوقت ضرورت کام آ سکے، ڈیٹا میٹنگ کے کہلا تا ہے ا

🖈 انتربیت بهت سارے کمپیوٹرز کا نیٹ ورک ہے جود نیاش انفار میشن اور کمین کیکیشن کا بہت براؤر اید ہے۔

كثيرالا تخالي سوالات

17.1 ديے گئ مكذ جوابات ش عدرت جواب كا انتخاب كريں۔

(i) كېيورررينالوجى يى انفارىيىن كامطلب ب:

(ب) فالتواثية

(الف) كوئى بحى ڈيٹا

(e) (jest)

(ج) يوسيدويا

(ii) سیلائث اور زمین کےدرمیان مناسب اورزیادہ تیز کمیونکیشن کا در بعد کون ساہے:

(ب) رير يوويوز

(الف) مأتيكروويوز

(و) كوئى بحى لائت ويوز

(ج) ساؤندويوز

(iii) كمپيوركا فيادى آپريشن ب:

(ب) نان ارته ملك آيريش

(الف) ارتبد مينك آبريشن

(و) الف اور يج دونول

(ج) لاجك آيريش

iv) محسی کمپیوٹرسٹم کا د ماغ ہے:

(ب) ميموري

(الف) مونير

(ر) کنارول یونث

CPU (E)

(v) كون ساعل يروسيتك فيس ب

しがかた (一)

(الف) ترتيب دينا

(i) 1617

(5) حاب تاب كرنا

(vi) مندرجة فيل يش كس سات برطرح كى انفارميشن ماصل كر كة بي؟

(ب) استاد

(الف) كتابيل

(ر) اعزنيت

(ج) کمپیوٹر

(vii) اگا- میل کس شے کا مخفف ہے؟ (الف) ایمر جنسی میل (الف) ایمر جنسی میل (ج) ایک شرامیل (ج) ایک شرامیل

موالات كالعاده

- . 17.1 وَيُنَّا اورا نَفَار مِيثَن مِن كَيافِر ق ٢٠٠
- 17.2 انفارهيش اوركم ولكييش نيكنالوجي (ICT) كي بار يين آپ كياجان يين؟
 - 17.3 انفارمیشن نیمنالوجی کے کمپوٹیٹس کیا جیں؟ ہرایک کافتکشن بتائے۔
 - 17.4 يرائمري ميموري اورسيكندري ميموري كورميان كيافرق يد؟
- 17.5 انفار میشن سلور کرنے والے وابوائیسز کے نام لکھیں اور ہرایک کااستعمال بیان کریں۔
 - 17.6 ريديوويوزي خلامي رائسمشن کي مخضروضاحت كرير ...
 - 17.7 لائت تشنز كوآ پينيكل فائبر كردر يع كيے بيسج بين؟
 - 17.8 كىپيۇر كىيامراد بى؟روزمروزىكى شى اس كاكياكردار ب
- 17.9 مارڈو بیئز اور سافٹ و بیئر میں کیا فرق ہے؟ مختلف ہارڈ و بیئر ز اور سوفٹ و بیئر ز کے نام کلھیں۔
 - 17.10 ورڈیروسینگ اورڈیٹامیٹنگ کی اصطلاحات ہے کیامراد ہے؟
- 17.11 انٹرمیٹ سے کیام ادے؟ انٹرنیٹ علم اورا نقار میشن پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ وضاحت کری۔
 - 17.12 سكول ايجوكيشن مين انفار ميشن نيكنالوجي كرواري وضاحت كرس

اعلى تصوراني سوالات

- 17.1 كىيۇنكىشنىسىم بىل تايلىكل قائىرسى سەزياد دىمۇ ترۇرىيە كيول سە؟
 - 17.2 وَيَا سُورِكُ فَ كَ لِيقَالِي وَكَ رَياده بمِتْمَ إِيارة وَكَ ؟
 - 17.3 ريم اور تروم ميموري ين كيافرق =؟



الله المان كرسكين كدريد يو آلموثوليس (Radioisotopes) كياجي فيزروزم ه زعد كي شراان كي اقاديت بيان كرسكيس -

المن في المنظمة (Fission) اور في كليتر فيوز ن (Fusion) كالله وتصرأ بيان كرسكين -

اوراس كيسورسو المحالي عاصل كركيس (Background radiations) اوراس كيسورسو المحالى عاصل كركيس

الله على اشياكي مرمعلوم كرف ك ليحارين ذينك حصل كي وضاحت كرسكين-

الله المثيوم لمزكة خطرات بيان كرسيس

طلبر كم يخفيق مهادت

طلب ای قابل اوجا می کے ک

🖈 یان کرنگیس که ایک محفوظ طریقت کیسے دیا ہے ایکٹیومٹیر پلز کوسٹیالا ،استعمال ،سٹوراورتصرف میں لایاجا سکتا ہے۔

من میڈیکل وزری اور شعبی شعبوں میں ریڈیوا ئیوٹو ایس کے استعمال کی آیک فیرست تیار ترکیس ۔

الله كارين وبينك كم الساقد يم اشاكي عمر كالتخيين وكالتين-

سائنس دان بمیشہ نے 585 قبل اذریج میں مفروضہ پیش کیا کہ ایٹم مادے کا چھوٹا ڈرومعلوم کرسکیس۔ یونائی قلاسفر ڈیموکریٹس نے 585 قبل اذریج میں مفروضہ پیش کیا کہ ایٹم مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ڈروہ۔ یونائی زبان میں ایٹم کا مطلب ہے، " ناقابل تقسیم"۔ ردرفورڈ (Rutherford) نے 1911ء میں دریافت کیا کہ ایٹم کا ایک مرکزی حصہ ہے، جے نیوکلیس کہتے ہیں۔ اس یون میں ہم اٹا کمہ اور نیوکلیئرفزکس کے مثلف مظاہر مشلار یڈیوا کیٹیویٹی، باف لائف، فضن اور فیوژن ری ایکشن پر روشنی ڈالیس گے۔

18.1 ایٹم اوراٹا کمٹ نوکلیس (ATOM AND ATOMIC NUCLEUS)

ردر فورڈ نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ پوزیڈہ چاری ایٹم کے مرکزی سے نوگلیس میں پایاجا تا

ہے۔ نوگلیس پروٹو زاور نیوٹرونز پرشتمال ہوتا ہے، جنہیں جموع طور پر نوگلیونز (Nucleons) بھی

ہاجا تا ہے۔ ایٹم کے اندرالیٹرونز بھی موجود ہیں جن پرنیگیٹے چاری ہے اور جو نیوگلیس کے گرد
قریبا کول آریش (Circular orbits) میں فرکت کرتے ہیں (شکل 18.1) سب سے سادہ
ایٹم ہاکڈروجن کا ہے جس کے نیوگلیس میں ایک پروٹون ہوتا ہے۔ ہم ایک ایلیون کوال کے
نیوگلیس کے فاظ سے بیان کرتے ہیں اوراس کے لیے درج ذیلی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔
نیوگلیس میں موجود پروٹونز کی تعداد کوچارج نمبر بیا اٹا مک فہر بھی کہاجا تا ہے اوراسے قرف
فاہر کیاجا تا ہے۔ جبکہ نیوگلیس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد کو نیوٹرون ٹی تعداد کو نیوٹرون ٹی تعداد کو اٹا مک ماس فہر کہاجا تا ہے اوراسے قرف

اللہ کیا جا تا ہے۔ جبکہ نیوگلیس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد کو نیوٹرون ٹی تعداد کو اٹا مک ماس فہر کہاجا تا ہے اوراسے قرف

اللہ کیا جا تا ہے۔ نیوگلیس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد کو اٹا مک ماس فہر کہاجا تا ہے اوراسے ترف

اللہ کو ایک کیا جا تا ہے۔ نیوگلیس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد کو نیوٹرون ٹی تعداد کو نیوٹرون ٹی تعداد کو نیوٹرون ٹی تعداد کو نیوٹرون کی تعداد کو نیوٹرونز کی تعداد کی تعداد کو نیوٹرونز کی تعداد کو نیوٹرونز کی تعداد کی تعداد کو نیوٹرونز کی تعداد کو نیوٹرونز کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کو نیوٹرونز کی تعداد کی تعدا

پروٹون اور نیوٹرون کا ماس قریباً برابر ہوتا ہے۔ لیکن پروٹون الیکٹرون سے قریباً 1836 گنا بھاری ہوتا ہے۔ انبقدالیک ایٹم کا ماس نیوکلیس میں موجود پروٹو نز اور نیوٹرونز کے ماس کے مجموعے کے قریباً برابر ہوتا ہے۔

عام طور پر ایٹم کو علامت برا ہے فام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہائڈ روجن کے ایسے نیو کلیا کڈ جن کے نیو کلیس میں صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے انہیں علامت اللہ ہے فاہر کیا جاتا ہے۔

آپل (۱۱) کے لیے

اینم بیمانی (Greck) از بان کے افغا "افد مون" ے اوا گیا ہے جس کا مطاب ہے "اہ اقالی التیما "رایک وقت الیا افغا جس میں بی تصور کیا جاتا تھا کرانام مادے کا مجاور نے ہے تجونا قرو ہے ۔ اب ام جاتے ہیں کرانام کے الدر مزید مجولے بارفیخز موجود جیں ۔ مثال کے طور پے پولوان وغور والدارالیکٹروان۔



شال 18.1: نوکلیا کہ جس کوعلامت X 3 سے ظاہر کیا گیا ہے میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد معلوم کریں۔

الى: علامت كابربك:

6 = پروٹونز کی تعداد = اٹا کمٹیر 13 = بیوٹرونز کی تعداد + پروٹونز کی تعداد = اٹا کمٹ ماس 13 میں میں اسان فیان کی تعداد = اٹا کمٹ ماس

کین پروٹونز کی تعداد 6 ہے،اس لیے نیوٹرونز کی تعداد 7 ہوگی۔ میراللیمنٹ کاربن-6 کا آئموٹوپ ہے اور اس کو ۲ یکھاجا تا ہے۔

(Isotopes) しんからして

کی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹرزجن کا اٹا مک نمبر یکسال لیکن ان کے نیوکلیس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد مخلف ہو، آئموٹو ہی کہلاتے ہیں۔

شکل 18.2 میں ہائڈروجن کے تین آئوٹو ہی وکھائے گئے ہیں۔ پروٹیم (14) میں نیوکلیس کا عمدالیک پروٹون جہدالیک الیکٹرون اس کے نیوکلیس کے گرد حرکت کرتا ہے۔ ڈیوٹریم (41) میں ایک پروٹون، ایک نیوٹرون اور ایک الیکٹرون ہوتا ہے۔ ٹریٹیم (41) ایک پروٹون، دو نیوٹرونزاورایک الیکٹرون پرمشمل ہوتا ہے۔



قل 18.2: إلذ والمن المنظن المنظن الموالين إيدكم (المرا) والإرام (المرا) الدرائم (المرا)

18.2 نيرلريديوا يكيوي

(NATURAL RADIOACTIVITY)

میزی بیکورل نے 1896 ویس حادثاتی طور پر دریافت کیا کہ یورینیم سالٹ سے نظرندآئے والی ریڈی ایشنز خارج ہوتی ہیں جوفو ٹوگرا فک پلیٹ کو دھند لا کرسکتی ہیں۔اس نے بیا بھی مشاہدہ کیا کہ ریڈی ایشنز کیس کوآئیونا کز (lonize) کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بعد از ال دوسرے سائنس



المرادال كالزاك جمامت

خالیس علی موجود پوزشی جاری والے پارلیکر پروفونز سکورمیان ایک زیروست و فن کی فوری کے موجود ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کداس فوری کے پاوجود دوالیک دومرے سے بیدائی عوص ۱۳۳ کی وجہ یہ ہے کدان سکور دیک فوری اسٹنٹ کی فوری موجود ہوئی ہے، خصر دیک فوری کہتے ہیں۔ اس فوری موجود ند ہوئی تم ہے۔ دائر مزوقگ فوری موجود ند ہوئی تم ہا ہے۔ دائر مزوقگ دانوں کے تج بات سے نابت ہوا کہ یکھ مزیدا بیمٹس سے بھی ریڈی ایشز خارج ہوتی ہیں۔اس بارے میں سب سے اہم تحقیق دوسائنس دانوں میری کیوری (Marie Curie) اوراس کے خاوند میری (Pierre) نے کی۔ انہوں نے دوالیے سے الیمٹس دریافت کیے جوریڈی ایشز خارج کرتے تھے۔ ان الیمٹس کا نام پلویم (Polonium) اور ریڈیم (Radium) رکھا گیا۔اس طرح پکھالیمٹس سے ریڈی ایشز خارج ہونے کے مظہر کو میری کیوری نے نیچرل ریڈیوا کیٹیویٹی کانام دیا۔ ہنری بیکویول کے مزید تج بات نے نابت کیا کدریڈیوا کیٹیویٹی دراصل غیرقیام پذیرینوکلیائی کے ٹوٹے کی وجہ سے وقو ٹا پذیر ہوتی ہے۔

نچرل ریڈیوا کیٹویٹ (Natural Radioactivity) ایک ایسائل ہے جس کے دریے غیر قیام پذیر نیوکلیائی ہے قدر تی طور پرخود بخو دریڈی ایشنز خارج ہوتی رہتی ہیں۔

رید ہوا یکٹیو بٹی کے بیٹیج میں تین اقسام کی ریدی ایشٹر خارج ہوتی ہیں۔ ان تمن اقسام کی ریدی ایشٹرکاشکل 18.3 میں دکھائی گئی تیم کے تحت مطالعہ کیا گیا ہے۔ رید ہوا یکٹیوسور س کومیکنیک فیلڈ میں رکھا گیا ہے۔ رید ہوا یکٹیوسور س کومیکنیک فیلڈ میں رکھا گیا ہے۔ میکنیک فیلڈ کی وجہ ہے رید ہوا یکٹیو بٹی کے قریعے خارج ہونے والی ریدی ایشٹر تیمن طرف مڑ جاتی ہیں ان کوالفا(۵) ریدی ایشٹر کہتے ہیں۔ اور جو ریدی ایشٹر کا کی طرف مڑ جاتی ہیں ان کو بٹیا (۱ ق) ریدی ایشٹر کہتے ہیں۔ اور جو ریدی ایشٹر کیتے ہیں۔ ویر جو ریدی ایشٹر کیتے ہیں۔ جو ریدی ایشٹر کیتے ہیں۔ جو ریدی کی کھیک ان کی کو کی سیکٹر کیتے ہیں۔

ایے المیمٹس جن سے بیریڈی ایشز خارج ہول ریڈیو ایکٹیو المیمٹس (Radioactive Elements) کہلاتے ہیں۔

18.3 بيك كراؤ فدريدى ايشز

(BACKGROUND RADIATIONS)

ا مناسفیر میں مختلف رید ہوا مجتبواشیا کی وجہ ہے موجودریدی ایشنز بیک گراؤنڈرریدی ایشنز کہلاتی میں (شکل 18.4)۔ ہمارے سطائنٹس زمین میں ہرجگہ پھروں اسٹی، پانی اور ہوا میں رید ہوا مجتبو المسلمئنس کے آٹار پائے جاتے ہیں۔ یہ نیچر ل ریدی ایشن بیک گراؤنڈ ریدی ایشن کہلاتی ہے۔ اس کا ہمارے ماحول میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا سوری کی روشنی اور بارش کا ۔ خوش قسمتی ہے مارا جسم ان ریدی ایشنز کو برواشت کرسکتا ہے۔ تاہم جہال ریدی ایشنز کو برواشت کرسکتا ہے۔ تاہم جہال ریدی ایشنز کی

فوالرا فكساقم



عل 18.3: بيرونَّ مَكِنِكَ فَلِدُ مِنْ رَدُيُ وَهُنَ كُلُ تَمِنَ اقتمام عِمْ اللهُ مَنَ اعتمار كِ مُكَ واحته عافر في كما واسكارت

ارها مفیرش β ، α اور لاریکی ایکن کے مورمز (صرف الفاء میٹا اور کیما)



هجرون اور شی شی نیجر ل رید نیا میشوین هل 18.4: احداث احداث می موجود بیک گراؤند ریدی ایش سیسورمز

تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں میصت کے لیے نقصان دہ ہو بھی ہیں۔

ز مین اوراس پر بسنے والی تمام جاندار چیزیں بیرونی خلا ہے بھی بید یڈی ایشنز حاصل کرتی ہیں۔ان ریڈی ایشنز کو کا سمک ریڈی ایشنز بھی سہتے ہیں جو ابتدائی طور پر پروٹو زن الیکٹرونز ،الفا پارٹیکٹر اور بڑے نیوکلیائی پرمشتمل ہوتی ہیں۔

کاسک، یُدی ایشنز جب اینها سفیریس موجود اینمز سے نکراتی بین تو سیکنڈری ریڈی ایشنز پیدا ہوتی بیں۔ ان سیکنڈری ریڈی ایشنز میں X-ریز ، پروٹونز ، میونز (Muons) ، الفا پارٹیکٹر ، الیکٹر ونز اور نیوٹر ونزشال بیں۔

18.4 يُوكليتر رانس موليش

(NUCLEAR TRANSMUTATION)

ہم پہلے پڑھ مچکے ہیں کرنچرل ریڈ ہوا بیٹیویٹ کے دوران فیر قیام پذیرریڈ ہوا بیٹیوالمیمنٹس ٹوٹ کرقیام پذیرالمیمنٹس میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

الیاطبی مظرجس میں ویزف (Parent) ایٹیمٹ غیر قیام پذیر نیوکلیائڈ قیام پذیر ڈاٹر(Daughter) نیوکلیائڈ میں تبدیل ہوجائے نیوکلیئر ڈائس موٹیش کہلاتا ہے۔

اب ہم ایک نیوکلیئرری ایکشن کی مساوات کے ذریعے ریڈیوا کیٹیویٹی کے مظہر کو بیان کرتے ہیں جس میں ایک فیر قیام پذیر پر پرنٹ نیوکلیا کڈ X الفا پارٹکل، بیٹا پارٹکل یا حما ریڈی ایشنز خارج کرتے ہوئے ڈاٹر نیوکلیا کڈ Y میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

(Alpha Decay) といけい _1

الفاذى كے دوران پيرنت نيونليا تذكا اٹائك تمبرح دوكم ہوجا تا ہے اوراٹا مك ماس A جاركم ہوجا تا ہے۔

رفيها يختو في الا الم المن يكورل (89) -في يحتر الك المختول المن = 1 يكورل الك الرام دينام ك ديل المختوي المحتوية الك الرام دينام ك ديل المختوية ويهم ال ك يو يهم المحتوي (884) ادريا الكورل (884) استعال ك يرس بي المختوية لك الرام دينام ك رويا المختوية

(Beta decay) というしょ

-2

Little Wall

جب α اور β پارگلزی رفارآنی شریکان نے کا دجے کم اول ہے تو یہ باشروہ وہاتے ایس ورامل یہ دونوں مل کر غورل اسلیم اینلم شری حد لی موجاتے ہیں۔

$$^{\hat{a}}Z \longrightarrow ^{\hat{a}}V + ^{\hat{a}}e + ^{\hat{b}}E + ^{\hat{b}}E$$

بیٹاڈی کے کے دوران چیزٹ نیوکلیائڈ کا اٹا مک فمبر ح ایک بڑھ جاتا ہے جبکہ اٹا مک ماس میں کوئی تبدیلی تیں ہوتی۔

(Gamma decay) LUSIC _3

$$^{A}_{2}X^{*} \longrightarrow ^{A}_{2}X + \gamma + i$$
 $^{A}_{3}X^{*} \longrightarrow ^{A}_{2}X + \gamma + i$
 $^{A}_{3}X^{*} \longrightarrow ^{A}_{3}X + \gamma + i$
 $^{A}_{3}X^{*} \longrightarrow ^{A}_{3}X^{*}$
 $^{A}_{3}X^{*} \longrightarrow$

همهاریدٔی ایشزعام طور پر الفایامیا پارکل کے ساتھ خارج ہوتی ہیں۔ α ء β اور ۷ ریدی ایشز کی نوعیت اور خصوصیات

الفا پارٹیکز دراصل میٹیم (Helium) کے نیوکلیائی ہیں جو دو پردلونز اور دو نیوٹرونز پر مشمل جوتے ہیں۔ ان پارٹیکز کا چارت 22 ہوتا ہے۔ ایسے فیرقیام پذیر نیوکلیائی جن میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی کثرت ہوتی ہے جب ٹوشیج ہیں توان سے الفاریڈی ایشنز خارج ہوتی ہیں۔ بیٹاریڈی ایشنز خارج ہوتی ہیں۔ بیٹاریڈی ایشنز خارج کے الکیٹرونز پر مشمل ہوتی ہیں۔ ایسے فیرقیام پذیر نیوکلیائی جن میں نیوٹرونز کی تعداد زیادہ ہو، میٹاریڈی ایشنز خارج کرتے ہیں۔ روشنی کے ذراتی نظر بیرے مطابق، کیماریڈی ایشنز روشنی کی سپیڈے چلے والے انرجی کے پیکٹس یعنی فوٹونز (Photons) ہیں۔ روشنی کے موتی نظریہ جو فیرقیام پذیر روشنی کی سپیڈ سے خطابق، کیماریڈی ایشنز ایسی الیکٹرومیکنیک و بیوز ہیں جو فیرقیام پذیر نیوکلیائی سے خارج ہوتی ہیں جو فیرقیام پذیر سے خوکلیائی سے خارج ہوتی ہیں جو فیرقیام پذیر

世界に対しの時間をは

光y(α)四

یہ پار نظر یا جملیم کوالیائی جہت ادیادہ میلے سے خارج دوئے ہیں۔الناکی ردیا تکسی شک چھ سینل میلر سے ایادہ فیس اور کہ سالی سائیل میکن میکن جادر اللهار نظار کوردک کہتی ہے۔

.μ.(β)€

یہ پارتیکار ہائی افری الکیٹرورز پہشتن ہوتے ہیں جن کی چیڈ قریبار دلگی کی جیڈے ہمار ہوئی ہے۔ جنا پارتیکار الم سلم کی کُل کی میں مومولائی کی جاور میں کے کڑر کے ہیں۔

21(7)18

یہ بہت ہی کم ویالنگھ والی الکٹر و میکنیک ریڈی ایشنز ہیں۔ان کی ویالنگھ اور از بی تبدیل ہوتی رہی ہے۔ ہائی از بی کمار یہ کم از کم 30 cm لیڈیا دوکا ویمنز ہوا کی چیش سے کار دسکی ہیں۔

(Ionization Effect) カレモジセデブ


ایا مظهر جس ش ریدی ایشز پوزیلی آئزادر تبلیلی آئز می تبدیل موجائی، آئونائزیش کبلاتا ہے۔

ریدی ایشتر کی تینوں اقسام لیعنی ۱۵ ، ۱۵ اور ۷ ریدی ایشتر مادے وا تینا ترکستی ہیں۔ تاہم الفا
پارٹیکنزی آئیونا ترقک پاور بیٹا پارٹیکنز اور گیماریدی ایشتر کی آئیونا ترقک پلورے زیادہ ہوتی ہے۔
اس کی وجہ سے کہ الفا پارٹیکنز کاماس بیٹا اور گیماریدی ایشتر کے ماس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا
ہے۔ ٹیز الفاپارٹیکن پر پوزیٹ چارت کی زیادہ مقدار بھی اس کی آئیونا ترقک پاور میں اضافہ کرتی
ہے۔ بیٹا پارٹیکنز، الفا پارٹیکنز کے مقابلے میں گیس کو بہت کم آئیونا تر کرنے کی صلاحیت رکھتے
ہے۔ بیٹا پارٹیکنز، الفا پارٹیکنز کے مقابلے میں گیس کو بہت کم آئیونا تر کرنے کی صلاحیت رکھتے
ہے۔ بیٹا پارٹیکنز، الفا پارٹیکنز کے آئیونا تر تک پاور بیٹا پارٹیکنز کی آئیونا تر تک پاور کی بہتریت بہت کم ہوتی


(Penetrating Ability) مِثْنَارُ مِنْنَكُ مِلَاحِيت


کی مخصوص میشر بل میں سے دیلی ایش کے گزرنے کی ملاحیت کو پینی فریننگ یاور کہتے ہیں۔ الفا یارفیکڑ کی رہ بڑے سب سے کم ہوتی ہے۔ کیونکدان یارفیکڑ کی آئیونا تزگک یاور یا اِسٹرا یکشن یاور سب سے زیادہ ہے۔ گماریڈی ایشٹر کنگریٹ کی موٹی تدمیں سے باسانی گزرجاتی ہیں۔اس کی وجہ گماریڈی ایشٹر کی زیادہ میں ٹیداور نیوزل ہوتا ہے۔


بیٹاریڈی ایشنز کی ریٹے الفاریڈی ایشنز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے جبکہ کیما ریڈی ایشنز کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔الفا پارٹیکٹز کی ریٹے ہوا میں چند سنٹی میٹر ہوتی ہے۔ بیٹاریڈی ایشنز کی ریٹے چند میٹر تک ہوتی ہے۔تاہم کیماریڈی ایشنز کی ریٹے ہوا میں چند سومیٹر تک ہوسکتی ہے۔شکل 18.6 میں تینوں اقسام کی ریڈی ایشنز کی مادے میں چنی ٹریڈنگ یاور کی صلاحیت دکھائی گئی ہے۔



عل 18.6؛ علن مير بازي ريدى الميتركي وي اريدي وي







هل 18.5 كيس بيس بيلي البشوكا آنية الرياز

18.5 مافلائف اوراس كى ياتش

(HALF-LIFE AND ITS MEASUREMENT)

ریڈ ہوا کیٹویٹی کاعمل بر تیب انداز میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ریڈ ہوا کیٹویٹی کی شرح خاص وقت میں فیر قیام پذیر نیوکلیائی میں موجودا شرکی تعداد کے پرو پوشنل ہوتی ہے۔ اس مظہر میں فیر قیام پذیر ریڈ ہوا کیٹو نیوکلیائی کی ایک مستقل نبست مخصوص وقت میں لوئتی ہے۔ ابندا تمام غیر قیام پذیر نیوکلیائی کالائف ٹائم فیرمحدود ہوتا ہے اوراس کی بیائش کرنا مشکل ہے۔ لیکن ہم نیوکلیائی کالائف ٹائم فیرمحدود ہوتا ہے اوراس کی بیائش کرنا مشکل ہے۔ لیکن ہم نیوکلیائی کالائف ٹائم فیرامحدود ہوتا ہے اوراس کی بیائش کرنا مشکل ہے۔ لیکن ہم

	يادي ا	E PARTY
المنافع المناف		
三 版	UMAR	JE List
عارت سلر	+1 3/4	+2 & i y
ب المراقع المراقع المراقع	وريال و كالقاريق	54735F=-
$A \rightarrow A$	STOCKONE A - A	40 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
Z → Z	Z Z + 1	Z-Z-2
$N \rightarrow N$	N→N = 1	N→N - 2

وہ وفت جس کے دوران غیر قیام پذیرریڈیوا کیٹیو نیوکلیائی کی آدھی تعداد ٹوٹ کر قیام پذیر نیوکلیائی میں تبدیل ہوجاتی ہے، ہاف لاکف کہلاتا ہے۔

مختف ریڈ ہوا کیٹیواللیمنٹس کی ہاف لائف ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ریڈ ہے۔ 226 کی ہاف لائف 1620 سال ہے، جس کا مطلب ہے کہ 1620 سال کے بعداس کے آدھے نیوکلیائی ڈاٹر ایلیمنٹس میں تبدیل ہوجائیں گے۔ اس سے اسکلے 1620 سالوں کے دوران ہاتی ہائدہ نیوکلیائی میں سے مزیدا وسے نیوکلیائی ٹوٹ جا کیں گے۔ دو ہاف لائف کے بعد ریڈ ہم کے اصل نیوکلیائی کا صرف ایک چوتھائی حصہ ہاتی رہ جائے کا اوراس طرح ہمل جاری رئے گا (همل کا 18.7)۔


اگر کسی ریڈی ایکٹیوا یکٹیوالیمنٹ کی ہاف لائف 21ء ہوتو 11ء وقت کے خاتمے پراس ایلیمنٹ کے ایکٹر کسی تعداد آدھی رہ جائے گی۔ 27ء وقت کے بعد ہاتی ماندہ ایشز ($\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) ایشز کسی تعداد آدھی رہ جائے گی۔ 27ء وقت کے بعد ہاتی ماندہ ایشز

Carolina (September 1985)

()) نَكُسُرُدِيْنَ النَّنْ كَى الْحَسِيرُدِ (Exposure) كالإنت دُمُ (rem) كِينَ دُمُ

(ii) عام طور يرمريش برؤال چاتے والى X-دين
 كى حد 1.0 م سے 1.0 م تك محفوظ السود كى
 باتى ہے۔

. (iii) ریزی ایشن کی محفوظ حد ایک سال میں 5.0 دم ہے۔



اس سے بینتیجاخذ ہوتا ہے کہ آگر یڈیوا بیٹیوایلیمنٹ کے پہل میں اصل ایٹرزی تعداد ، N ہو تو تا ہاف لائف کے بعد پہل میں رہ جانے والے ایٹرزی تعداد N مندرجہذیل مساوات سے معلوم کی جا تھتی ہے: 1 × اصل ایٹرز = r ہاف لائف کے بعد ہاتی ایٹرز

 $N = \frac{N_0}{N_0}$

 $N = \frac{N_0}{2^7}$ $\sum_{i=1}^{N_0} \sum_{j=1}^{N_0} \sum_{i=1}^{N_0} \sum_{j=1}^{N_0} \sum_{j=1}^{N$

ریڈ یوا یکٹیو بی سے عمل کا اٹھار کیمیکل ری ایکشن پرنہیں ہوتا۔ نیز اس عمل پرطبعی حالات جیسا کہ ٹمپر بچر، پریشر،الیکٹرک پامیکنفک فیلڈز بھی اثر انداز نہیں ہوتے۔

مثال 18.2: اگر 15 ونوں کے بعدریڈ ہوا کیٹیوسمتھ ایٹمزی تعداد اصل ایٹمز کا 8 منا ہوجائے تو اسمتھ کی ہاف لائف (T) معلوم کریں۔

J

T_{1/2} = فرض کری مجمعه کی ہاف لائف A_o = بسمتھ کے اصل ایٹمز کی تعداد <u>A_o = ایک ہاف لائف کے بعد بسمتھ کے ہاتی ایٹمز کی تعداد</u>

و فالحال الك يكيم الأفاد . كرار كان وقي

ایک باف الآف کے خاتے یا دیا ہے ایکیے اللحمد میں موجود ایشن کی اقداد آدی رہ جائے گردو باف الآف کے افتاع مربیاتی ماندو ایشن میں سامزید آوسے ایشن ٹوٹ جائیں گے۔ ایک چھائی حدثولی کے جدامل ایشن کامرف ایک چھائی حدثولی کے درکہ تام ایشن ٹوٹیس کے ملک تین چھائی ایشن ہائیں گے۔

ووہاف لاکف کے بعد اسمتھ کے باتی ایشر کی تعداد
$$\frac{A_0}{4}$$

$$= \frac{A_0}{8}$$

$$= \frac{A_0}{8}$$

اس کا مطلب ہے کہ استھ کی ایکٹیویٹ تین ہاف لائف کے بعد ابتدائی ایکٹیویٹ سے 1 اس کا مطلب ہے کہ استھ کی ایکٹیویٹ تین ہاف لائف کے بعد ابتدائی ایکٹیویٹ سے 8 استان کی مطلب ہوجاتی ہے۔ ابتدا

للذابسمته كى باف لائف 5 ون ب-

مثال 18.3: ریز یوا میشوایلیوس کی باف لائف 40 منٹ ہے۔ ابتدائی کا ؤنٹ ریٹ 1000 کا ؤنٹ فی منٹ ہے۔مندرجاؤیل کا ؤنٹ ریٹ حاصل کرنے کے لیے کتناوقت در کا رہوگا؟

- (a) 250 كاۋنىڭى مىن
- (b) 125 كاۋنىڭ فى منك
- (c) الميمن كا كيثيوثى كالراف بنائي

(a) لبذا كاؤنث ريث كو 1000 كاؤنث في منث ے 250 كاؤنٹ في منث تك كم
 جونے كے ليے دوباف لائف كاوت دركار ہوگا۔

(b) كاؤنث ريث كو 1000 كاؤنث في منت = 125 كاؤنث في منت تككم بونے
 كے ليے تين بإف لائف كاوفت دركار بوگا۔


رول الله الله

گها رید کشر دو در ساز اور صحت مند سازدو فون که چاد گرعتی بیل-اس کید که مارید کی هم کو حرف کیشر دو در مالزیری دادان چاہے۔

مطلوبة كراف شكل 18.8 من دكھا يا كيا ہے۔



وہاغ کی ریابی تھرائی کے دوران جینے メレルリックション・グ(Helmet) كركهارين والح كمطلوب عيدي موكوز بول.



قتل 18.8 فيرتيام إلى يا الميلات ألا يكوري كالراف

18.6 ريديا كولولى (RADIOISOTOPES)

ایے نوکلیائی جوقدرتی طور پرریدی ایشو خارج نہیں کرتے، قیام پذر نیوکلیائی کہلاتے ہیں۔

زیاد ور قیام پذیر نیوکلیائی کا اٹا مک نمبر 1 ے 82 تک ہوتا ہے۔عام طور پرایے المیمنش جن کا اٹا کم نمبر82 سے زیادہ ہووہ قدرتی طور پرریڈی ایشنز خارج کرتے ہیں، اور غیرقیام پذیر الميمش كبلات بي - غير قيام پذير الميمنش ريدى ايشز خارج كرف ك ميتيج مين بتدريج دوسری حتم کے المحت کے ایمز میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

قیام پذیراللیمنٹس کوجھی پروٹونز، نیوٹرونز یاالفا پارٹیکز کی بوچھاڑے فیرقیام پذیرینایا جاسکتا ہے۔

اس طرح آرنی فیشل (Artificial) طریقہ سے بنائے جانے والے المیمنس کوریڈیوا میٹیو آكوڭولى ياريدىية كوڭولى كېتى بال-

> ا يسطريق سريدي آمولولي بنائ كي چندا اليس يجدى كل بير- $^{1}_{0}$ n + $^{23}_{11}$ Na \longrightarrow $^{24}_{11}$ Na + γ - rays 4 1 /6 E 39 قيام يذبر 4He + 13AI غورون فاخورى كاريدي قيام يذي ع - يارتكل املونيم

ريديو أكموثو لهى كااستعال (Uses of Radioisotopes)

ریڈ ہوآ کوٹولی کومیڈ یکل، انڈسٹری اور زراعت میں کی کارآ مدمقاصد کے لیے بکٹرت استعال کیا جارہاہے۔ مختلف شعبہ جات میں ریڈ ہو آ کموٹولیس کے استعال مندرجہ ذیل ہیں۔

(Tracers) المرز (Tracers)

ريديوا كيشور يرزاي كيميكل كمپاؤ شزوين جن شن ريديوآ كوفوپ كى كچەمقدار يائى جاتى بـــ

بیانسان کے جم ، جانوروں اور پودوں بیں کیمیکل ری ایکشن کے بینا بوازم (Metabolism)
کا نوعیت معلوم کرنے کے لیے استعال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آبوڈین۔ 131 تھا تیورا کڈ گینڈز ز
شعبہ بی ٹر سرکے طور پر استعال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آبوڈین۔ 131 تھا تیورا کڈ گینڈز ز
مونیٹر بیک کی جاتی ہے۔
میں باسانی ذخیرہ ہوجاتی ہے اور اس کی مدد ہے تھا تیورا کڈ گینڈز کی مونیٹر بیک کی جاتی ہے۔
دماغ میں رسولی کی نشاندی کے لیے قاسفوری۔ 132 ستعال کیا جاتا ہے۔ جم کا متاثرہ حصہ
ائنوٹو یس کی زیادہ مقدار جذب کرتا ہے جس سے متاثرہ جھے کا پید چلانے میں مدوملتی ہے۔
منعتی شعبوں میں مشینری کے خراب جھے کی نشاندی کے لیے ٹر پسرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان
کی مدد سے ذمین کے اندر پائی میں چھوٹے سوراخوں کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ مناسب ریڈ یو
ایکٹیوآ کوٹوپ کو پائی میں واخل کر دیا جاتا ہے۔ زراعت کے شعبہ میں ریڈ یو فاسفوری۔ 23 کو بیجائے
وجہ سے باسانی شناخت کر لیا جاتا ہے۔ زراعت کے شعبہ میں ریڈ یو فاسفوری۔ 32 کو بیجائے
کے لیے استعال کیا جاتا ہے کہ پودا کئنی مقدار میں فاسفیٹ کھا وجذب کرتا ہے جواس کی نشوونیا



مختلف بیار بول کے علاج کے لیے ریڈ ہوآ کموٹو ہیں، نیوکلیئر میڈ این کے طور پر بھی استعال کیے جاتے ہیں۔مثال کے طور پر ریڈ ہوا بیکٹوکو بالث - 60 کینسر زدو بیلز اور ٹیومرکو تباہ کردیتی ہیں۔ علاج کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ریڈی ایشنز مریض میں کینسرز دوسیلز اور ٹیومرکو تباہ کردیتی ہیں۔


(Carbon Dating) کارین ڈیٹل (Carbon Dating)

ا پیما سفیر میں ریڈیوا کیٹیو کارین - 14 کی معمولی می مقدار موجود ہوتی ہے۔ زیرہ پودے کارین ڈائی آ کسائڈ استعال کرتے ہیں اور اس لیے پھے صد تک ریڈیوا کیٹیوین جاتے ہیں۔ جا ٹوران





ھل 18.9: ہودوں چھیل کے نے سائندان کماد میں ریاع ایکے سلے ملے کی معمولی عقدار شال کر دیتے ہیں اور اے طاقت ہودوں کو ذائل دیتے ہیں۔ ریائی ایش ڈی کھو کی مدد آسانی صطوم کیا جاسکا ہے کہ کس پورے نے سخی سقدار شار نے کا کیلوکھا داستعال کی پودوں کوبطورخوراک استعال کرتے ہیں۔ جانوروں سے ریڈیوا کیٹیوکار بن- 14انسانوں میں بھی منتقل ہوجاتی ہے(شکل 18.10)۔



هل 18.10: ريد الاكاران وينك الله الم الي مكن ب كولك و تدويا الوادي و ال كاران الله الله الله الله الله الله الم

جب پودے مرجاتے ہیں تو ان میں موجودر پار پوکار بن 14 کو شنے کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔ کار بن-14 کی ہاف لائف 5730 سال ہے۔ زندہ اور مردہ پودے میں کار بن -14 کی ایکٹیویٹی کا مواز نہ کر کے اس کی عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ زندہ پودے میں کار بن - 14 کی ایکٹیویٹی قریباً مستقل رہتی ہے جبکہ مردہ بودے میں اس کی ایکٹیویٹی مستقل نہیں ہوتی۔ لہٰذا سائنس دان قدیم اشیا کی ایکٹویٹ کی بیائٹ کر کے ان کی عمر کا تعین کر سکتے ہیں۔

کھ دیگر آ کوٹو لیس بھی زینی اشیا کے نمونوں (Specimen) کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھی چٹانوں میں غیر قیام پذیر پوٹاشیم آ کموٹوپ (K-40) مثال ہوتا ہے۔ بیٹوٹ کر قیام پذیر آ رگان کے نیوکلیائڈ (Ar-40) میں تبدیل موجاتا ہے۔ اس کی باف لائف 10* × 2.4 سال ہے۔ چٹان کی عمر کا اندازہ K-40ور


Ar-40 كى مقدار كاموازند كرك لگايا جاسكتا ب_

مثال 18.4: ایک فوسل کی بڈی میں 2-10 اور 2-10 کی شرع زندہ جانور کی ہڈی میں اس شرع $\frac{1}{4}$ کا $\frac{1}{4}$ گنا ہے۔ اگر 2-14 کی ہاف لائف 5730 سال ہوتہ فوسل کی ہڈی کی عمر قریباً کتنی ہوگی؟ مل: چونکہ 2-14: C-14: C-14: C-15: C-14: C-15: C-14: C-16: C-14: C-16: C-

18.7 فشن ري ايكشن (FISSION REACTION)

اگر بورینیم کے بھاری نوکلیس (235-U) پرست رفتار (کم اثری) نوٹرونز کی بوچھاڑ کی جائے تو بورینیم کا نوکلیس ست رفتار نوٹرونز کوجذب کر کے دو نوکلیائی ٹس ٹوٹ جاتا ہے۔ بیری ایکشن نوکلیٹرفشن رکی ایکشن کہلاتا ہے۔

فضن رى ايكشن كو (شكل 18.11) مين دكها يا كيا ي-



على 18.11: إرينيم - 235 شي غريس في الكير فطي رق ا يكش

فضن ری ایکشن میں بہت زیادہ انر جی خارج ہوتی ہے۔ اس ری ایکشن کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$^{1}_{0}$$
n + $^{235}_{92}U$ \longrightarrow $^{236}_{92}U^{*}$ \longrightarrow $X + Y + $^{1}_{2}$ + $^{1}_{2}$ $^{1}_{2}$$

(236-") بورٹیم کی درمیانی حالت ہے جو غیر قیام پذیر ہے اور پدیکنڈ سے بھی کم وقفے تک برقر اردہتی ہے۔ پچھ سیکنڈز کے بعد 236-" کا ٹوٹ کردوچھوٹے نیوکلیائی X اور Y میں تقسیم ہوجاتا ہے، جنہیں فشن فریکمنٹس (Fission fragments) کہا جاتا ہے۔1939ء میں اوٹو ہان اور سڑاس مین(Strassman) نے سب سے پہلے نیوکلیئرفشن کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس مشاہدہ میں پورینیم ست رفتار کم انر بھی نیوٹرون کو جذب کر کے قریباً دو برابر نیوکلیائی بیریم 235 اور کر پٹان۔92 میں تقسیم ہوگیا تھا۔

ان كے تجرب كومندرجة ول مساوات عظام كياجا سكتا ہے:

نیوکیئر فعن کے مل کے دوران دو یا تین نیوٹرونز خارج ہوتے ہیں۔ ایک فعن ری ایکشن کے دوران اوسط 2.47 نیوٹرونز خارج ہوتے ہیں۔


فضن ری ایکشن میں نے حاصل ہونے والے نیوکلیائی اور نیوٹرونز کاکل ماس ابتدائی نیوکلیس کے وزن سے کم ہوتا ہے۔ وزن میں بیفرق آئین سٹائن کی ماس- انرنگی مساوات (E = mc²) کی روے انرنگی مساوات (200 MeV کی روے انرنگی کے افزائ کا باعث بنتا ہے۔ ایک فشن ری ایکشن میں قریباً 200 MeV فارج ہوتی ہے، جو کیمیکل ری ایکشن کے مقیم حاصل ہونے والی انرنگی ہے کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹن کوکلہ کو جلانے سے او 101 × 3.6 انرنگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک مگاوگرام پورینےم۔ 235 کے فشن ری ایکشن سے اسلام کی 101 × 6.7 انرنگی مات ہے۔

ہم یہ پڑھ کچے ہیں کہ بورینیم - 235 کے فضن ری ایکشن کے دوران دوسے تین نیوڑونز خارج ہوتے ہیں۔ان میں سے ہرایک نیوڑون مزید نیوکلیائی کے ساتھ مل کرکے مزید 2 سے 3 نیوٹرونز خارج کرے گا۔اس سے نیوٹرونز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ری ایکشن مزید تیز ہوجائے گا۔ایسے عمل کوچین ری ایکشن (Chain reaction) کہتے ہیں (شکل 18.12)۔

مشاہدہ سے پید چلنا ہے کدا گرچین ری ایکشن کو کنٹرول ندکیا جائے تو بیدی ایکشن بہت تیزی سے
وقوع پذیر ہوتا ہے جس کے نتیجے بیں ایک زوروار دھا کا کی صورت بیں انر تی کی بہت بڑی مقدار
خارج ہوسکتی ہے۔ نیوکلیئرری ایکٹر بیں چین ری ایکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نیوکلیئر ری ایکٹر
سے جوہمیں انر تی حاصل ہوتی ہے اس کو کارآ عدمقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ نیوکلیر
ری ایکٹر بیں خودکار کنٹرول نیوکلیئر ری ایکشن کے لیے فیش ری ایکشن بیں خارج ہونے والے
زائد نیوٹر ونز کو پورون یا کیڈیم کی راؤز کے ذریعے جذب کرلیا جاتا ہے۔

de la contraction de

الیکٹروان وواٹ بھی انرٹی کا ایک بینٹ ہے جمد اٹا کک اور ٹیکلیر فزکس شراستھال کیا جاتا ہے۔ لو 4 10 = 1.6 x 10



هل 18.12 يونيم - 235 على فين محتن ري ايكش

مَتْمَ المونونيان كاباف الله				
يداءو فيوالي رثير كماليش	بإف لأنف	آثولوپ	الميمنين	
β	ا 12.3 مال	3 H	بالكذروجن	
β	ل 5730	14 C	31.70	
β, γ	ا30 ال	60 Co	كوبالث	
β, γ	8.07ءان	13t 53	آيوين	
β	± 10.6	82Pb	ليد	
α	0.7 يحذز	194Po	rit.	
α, γ	138 دان	210Po	, P. 4	
α, γ	Jレ7.1 x 10 ⁸	235U	in the	
α, γ	Jレ4.51 x 10 ⁹	238U	124	
α	ل 2.85	236PU	بليزنم	
α, γ	3.79 x 10 ⁵	242PU	4,14	


(NUCLEAR FUSION) يُوكِيتُر فِيورُن 18.8

ایسا عمل جس میں دوچھوٹے نیوکلیائی ٹل کرایک جماری نیوکلیس بناتے ہیں، نیوکلیئر فیوژن کہلاتا ہے۔

فیوژن ری ایکشن بیں سے بنے والے فائش نیوکلیائی کاکل ماس ابتدائی نیوکلیائی کے ماس ہے کم

موتا ہے۔ بیفرق ماس-انر بی مساوات کی زوے از بی کے اخراج کا باعث بنآ ہے۔ اگر ایک دُيورْ يم اورايك رُمينيم كايمر كوآئي من طاياجائ تو ميليم كان كليس يا القايار مكل بتراب اس عمل كودرج ذيل مساوات كذريع ظاهر كياجاسكان :

> 2H + 3H → 4He + 1n + 3.71 ميليم ويثم ويؤيم فيوژن ري ايشن كورن ويل تصويري مدد يجي مجما جاسكتا ب:



تصوربدكيا جاتا بكرسورج اورستارول على موجود باكثروين كے نيوكليائي جب فيوژن ك ذریع میلیم کے نیوکلیائی میں تبدیل ہوتے میں تواس کے منتبے میں بہت زیادہ مقدار میں اثر جی خارج ہوتی ہے۔سورج کے سینفر کا ٹمیر بچر قریباً 20 ملین کیلون ہے۔ بیٹمیر بچر فیوژن ری ایکشن ك ليساز گارب عاربائذروجن فوكليائي ل كرايك مليم فوكليس بنات يساس دوران 25.7 MeV از ٹی خارج ہوتی ہے۔

18.9 ريدى ايش كخطرات اورهاظتى قداير

اگرچديدى ايشز كاستعال ميديكل صنعت اورزراعت كے ليے بصد كارآ مدب بيكن اگرديدى ايشزكاستعال احقياط س ندكياجائ تويديز فصان كاموجب بن مكتى جي ريديوا يكثيو نوكليتر مينيريلز زياده تر نيوكيتر ياور بلانث، نيوكليتر ياورسب ميرينز (Submarines)اوريين براعظى ميلسك ميز أكمزيس استعال موت بين-ان ريدى الشيزكى بهت زياده مقدار (Dose) لينے سے يا طویل وقت کے لیے تھوڑی مقدار لینے سانسانی زئدگی پر ہونے والے معزور اسد درج ذیل ہیں: بیٹا اور کما ریڈی ایشز چلد کو جلا ویتی ہیں۔جس کی وجدے جلد سرخ ہوجاتی ہے



اوراس پرزخم پڑجاتے ہیں۔

(ii) ريدي ايشز بانجه بن كاسب بن على بين.

(ii) ریڈی ایشنز انسانوں اور پودوں میں جینک (Genetic) تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ اس تبدیلی کی وجہ سے بیدائش طور پر بچوں کی شکل وصورت میں خرابی بیدا ہو مکتی ہے۔

(iv) بدلیوکیمیا(Leukemia) یعنی خون کے کینسر کا باعث بنتی ہیں۔

(v) ريدي ايشنزاند مح بن يا آم محمول من ياني اتر نے كاباعث بنتي بين -

روس میں چرنو بائل (Chernobyl) کے مقام پر ہونے والے نیوکلیئر حادثے کی وجہ ہے وہاں کی مقامی آبادی کو زیروست تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں چندمیٹر موٹائی تک کنگریٹ کے بنے ہوئے گھر بھی پکھل گئے۔اس حادثے نے مقامی آبادی کو بری طرح نمیست و نابود کر دیا اور بڑے پیانے پر سبزیوں ، مجلوں اور مویشیوں کو بھی متاثر کیا۔اس حادثے سے کی ملین ڈالرز کا نقصان ہوا، کیونکہ متاثر وسبزیوں اور مویشیوں کی بڑی تعداد کوتکف کرنا بڑا۔

كيونكه بم ريدى ايشنزكو براوراست تبين و كيد كلة واس ليدريدى ايشن كي تطرياك والرات سن يحدُ ك لي بمين احتياطي مدايير برخي على كرنا جائي، جائب ديدى ايشن كاسورس كمزوري كول شهو-

(۱) ریدی ایش کے سوری کو چیٹے اور فورب (Forceps) سے پکڑنا چاہیے۔

(ii) ریڈی ایشن کے تجربات کرنے والے لوگوں کو ریڑ کے گلوز (Gloves) استعمال
 کرنے چاہیے اور تجرب کے بعد ہاتھوں کو اعتماط ہے وجونا چاہیے۔

(iii) تمام ریدیوا میشوسورمز (Sources) کولید (Lead) کے باکس میں رکھنا جا ہے۔

(iv) ریڈی ایشن کے سورس کو کئی بھی خض کی طرف نہیں کرتا جا ہے۔

(v) ريد يوايكيوطور رحماس علاقول يل باربار جانے سے اجتماب كرنا جاہے-

خلام

- 🖈 اینلم کے دوجے ہیں۔اس کا مرکزی حصہ نیوکلیس کہلاتا ہے جو نیوٹرونز اور پروٹونز پر شمتل ہوتا ہے جن کوجموی طور پر نیوکلیونز کہتے ہیں۔ پروٹونز پر پوزیلیو جارج اورالیکٹرونز پر تیکیلیو جارج ہوتا ہے جو نیوکلیس کے گرد قریباً گول آریش (Circular orbits) میں گھوجے ہیں۔
 - 🕁 نیوکلیس میں موجود پر وٹونز کی تعداد کو جارج نمبریاا ٹا مک نمبر کہا جا تا ہے۔اے ترف 🗷 سے ظاہر کیا جا تا ہے۔
 - 🖈 نیکلیس میں موجود پر وٹونز اور نیوٹرونز کا مجھوعا ٹا مک ماس قبر کہلاتا ہے۔اے حرف A سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
 - 🖈 ایسے بلیمنٹس جن کے اٹا کمے نمبر یکساں ہوں کٹین اٹا کم ماس نمبر مثلف ہوں ،آ کموٹو پس کہلاتے ہیں۔
 - ایسے المیمنٹس جن کا اٹا کے نمبر 82 سے زیادہ ہووہ قدرتی طور پرغیر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ان المیمنٹس کے قدرتی طور پرٹوٹ کر ڈاٹر المیمنٹس میں تبدیل ہونے کے عمل کو نیچرل ریڈیوا پیٹیویٹی کہا جاتا ہے اورا پسے بلیمنٹس کوریڈیوا پیٹیوالیمنٹس کہتے ہیں۔
 - 🖈 ریدیوا بیشوی ایک ریندم معنی برتیب اندازے ہونے والاعمل ہے جو جگداوروقت پراٹھارٹیس کرتا۔
 - مسى غير قيام پذيرريد يوايكشونيوكليائي كى باف لائف وه وقت بجس كے دوران اس كايشر كى تعدادا وهى ره جاتى ب-
 - 🖈 چانوں مٹی اور یاتی میں موجو دریز پواکیشوالیمٹس بیک گراؤ تاریزی ایشن کا باعث ہیں۔
- نچرل نیوکلیئر ژانس موثیش ایک ایساعمل ہے جس میں غیر قیام پذیر بھاری ایٹیمنٹس کے نیوکلیائی دو چھوٹے نیوکلیائی میں تبدیل ہوجاتے میں۔اس عمل کے دوران ریڈی ایشنز خارج ہوتی ہیں۔
 - 🖈 سمی بھاری نیکلیس کا قریباً دو برابر ماس کے نیوکلیائی میں اُوٹنا جس سے بہت زیاد داخر جی خارج ہیو فیشن ری ایکشن کہلا تا ہے۔
 - 🖈 ایساتمل جس میں دوچھوٹے نیوکلیائی ل کرایک بوانیوکلیس بناتے ہیں ، نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کہلاتا ہے۔
- ہے آئوٹو پس چن میں ہے ریڈی ایشنز خارج ہوں ،ریڈیوا کیٹیوآ ئوٹو پس کبلاتے ہیں۔ پیٹلف مقاصد کے لیے جیسا کدمیڈیس ، زراعت اور صنعت میں استعمال ہوتے ہیں۔
 - ندهاورمرده انسان ، جانور یا بود به ش کارین 14 کی ایکیوین کامواز ند کر کے اس کی عمر کا تعین کیا جاتا ہے اس طریقد کو کارین ویڈنگ کتے ہیں -

كثيرالانتخالي سوالات

- 18.1: دیے گئے مکن جوایات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔
- (i) آكولولي أيك الياليمون كالياليم وقري إلى جن كالخلف موتاب:
- (ب) اٹا کم نبر

(الف) الأكماس

(ر) الكثروز كي تعداد

(ج) يرونونز كى تعداد

```
(ii) يورينيم كاليك أكولوب ل 300 بداس أكولوب من يوروز كي تعداوب:
                                 146 (_)
                                                                           (الف) 92
                                                                          238 (3)
                                 330 (,)
                                         ورج ویل ریدی ایشنویس سے س کی پنج از یشنگ یاورزیاد و ب؟
                                                                     (الف) مِثامَارْتُكُل
                               (ب) گياريز
                                                                     (ج) القايار تكل
(د) تمام کی مادے سے گزرنے کی صلاحیت ایک جیسی ہوتی ہے
                          جب ایک المحد ایک الفایار تکل خارج کرتا ہے واس کے اٹا کے غیر برکیا اثر بزے گا؟
                                               (الف) ايك بره جائے گا
                     (ب) کوئی فرق نیس بڑے گا
                                                                 (3) ce 300 (3)
                        (c) 12 A real 28
              آبك مخصوص آئمو لوپ كى باف لاكف ايك دن بدودن كزرنے كے بعداس آئمو لوپ كى مقداركتنى بوكى؟
                                                                (الف) آدهی بوجائے گی
                            (ب) ایک چوتفائی
                                                                            \frac{1}{8} (3)
                      (د) ان میں کوئی بھی تیں
                      جب یورینیم (92 پر وٹونز) بیٹا یارٹیک خارج کرتا ہےتواس کے پر وٹونز کی تعداد کتنی رہ جائے گی؟
                                                                            (الف) 89
                                  90 (-)
                                                                            91 (2)
                                       (,)
                                  93
                                                      مورج كن عمل كرة ريع انرى خارج كرتاب؟
                                                      (الف) نیوکلیرفشن کے ذریعے
                    (ب) نوکليئر فيوژن كي ذريع
                (و) کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے
                                                             (ج) کیسز کے طنے کی وجہ ہے
                                   (viii) جب ایک بھاری نیوکلیس دوچیوٹے نیوکلیائی میں تقسیم ہوتا ہے واس عمل سے:
                                                           (الف) نيوكيئرازى غارج ہوگى
                    (ب) نیوکلیئراز کی جذب ہوگی
                   (و) کیمیکل انری جذب ہوگی
                                                    (ج) کیمیکل از بی خارج ہوگی
                                                          (ix) کارئن ڈیٹلے کس اصول یکام کرتی ہے؟
                                              (الف) بود اورجانوركارين - 14 خارج كرتيين
                        (ب) جب بود اورجانورمرتے ہیں توبیتاز وکارین - 14 کااستعال ترک کردیتے ہیں
                                            (ج) ہوایس نان رید ہوا کیٹیوکارین کی بدی مقدار موجودے
                                 (و) جب بودے اور جانور مرتے ہیں توبیتاز ہ کارین - 14 جذب کرتے ہیں
```

موالات كالعاده

- 18.1 اٹا کے فہراوراٹا کے ماس فبر میں کیافرق ہے؟ نوکلیا کا کا عالمتی اظہار بتاہے۔
- 18.2 ریڈیوا کیٹیویٹ کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ وجہ بیان کریں کہ کیوں کچھالیسٹنس ریڈیوا کیٹیو ہوتے ہیں اور پچھالیسٹنس ریڈیوا کیٹیو خبیں ہوتے۔
 - 18.3 آپ آرنی فیش طریقے نے دیڈیوا کیٹوالمیمش س طرح بنا سکتے ہیں؟ مثال سے وضاحت کیجے۔
 - 18.4 تین بنیادی ریڈ ہوا کیشودی کے پروسس کون سے ہیں؟ بیایک دوسرے کس طرح مختف ہیں؟
 - 18.5 پروٹیکٹینیم (Pa) کے لیےالفاؤی کے پروٹیس کلیس۔اس پروٹیس میں پیزنٹ اور ڈاٹر ایلیمنٹ کے بارے میں بتائے۔
 - 18.6 مثال سے واضح كريں كمآ يا نوكيترؤى كے كے دوران اٹا كم نبر برد دسكتا ہے۔
 - 18.7 ريديوا يكثيوالليمت كى باف لاكف كيامراوب؟ وضاحت كرير.
 - 18.8 کیاریڈیوا پکشویٹی فوری (Spontaneous) عمل ہے؟ ایک سادہ تجربہ سے اپنے جواب کی وضاحت کریں۔
 - 18.9 بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن سے کیا مراد ہے؟ بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن کے سورمز کے نام بتائے۔
 - 18.10 ريدية كموثولي كوميدين بصنعت اور تحقيق بين استعال كرنے كروفا كد بتاہيا _
 - 18.11 ريدى ايش كروعام خطرات اوران سے بياؤكى حفاظتى تدابير بيان كريں۔
 - 18.12 درج ذیل ری ایکشن کو کمل کرس:

$$^{235}_{92}U + ^{140}_{54}X \longrightarrow ? + 2 ^{1}_{0} n$$

بیدی ایکشن فشن ہے یا فیوژن ؟ واضح کریں۔

- 18.13 فيوكيئر فضن كے مقابلے ميں نيوكيئر فيوژن انرجي كا زياده مؤثر اور ديريا ذريعيب؟ مناسب دلاكل سے وضاحت كريں۔
- 18.14 تائٹروجن نیوکلیائڈ (۱۹۰۷) ٹوٹ کرآئمسیجن نیوکلیائڈ بیل تیریل ہوجا تا ہے۔اس عمل کے دوران ایک الیکٹرون خارج ہوتا ہے۔اس عمل کومساوات سے فلاہر کریں۔
 - 18.15 متا كي كدورج ذيل ريد يوا يكشوذي كروسيس مي كون سروسيس مكن جن:

اعلى تضوراتي سوالات

- 18.1 كياتك ى الميدت ك فلف تم كا يمز بو كت بين؟
- 18.2 من نيوكليئرري ايكشن مين زياد دانر جي خارج بهو تي ہے فيشن يا فيوژن ري ايکشن؟ وضاحت كريں۔
 - 18.3 الفايار مكل يا كيمار في الن على يكس كى جين الرياقك بإورزياده موتى ب
 - 18.4 نيچرل اور آرئي فيشل ريديوا يشوي ميس كيافرق ٢٠٠٠
 - 18.5 ایک خالص رید ایوا بیشوایم کو کمل طور برؤ في سے ليے كتناوت لكے گا؟
- 18.6 نچرل ريديوا يکينو پڻ کي ووکون ي تتم ہے جس جن نيوکليس ٻين موجود پر وٽونز اور نيوٹرونز کي تعداد تبديل نبين ہوتي ؟
- 18.7 دید یوا کیشومیفیریل کی مقدارایک گرام ب- جارباف لائف کے بعداس میٹیریل کی تنفی مقداریاتی رہ جائے گی؟
- 18.8 أريني (H) باكذروجن كاريديوا كيثيوآ كوثوب ب-بيجب ثوثاً بالإران خارج كرتاب دافر خواليس كانام مناكين-
- 18.9 تائٹروجن کے نیوکلیائلا (۱۹۳۸) ہے آپ نائٹروجن کی ساخت کے بارے میں کیامعلوم کر بھتے ہیں؟۔ نائٹروجن کے نیوکلیائلا (۱۹۸۷) اورا (۱۹۰۷) میں کیافرق ہے؟

شقى سوالات

- 18.1 الله الله الله 7.3 سيند ب- التروجن كان نيوكلياندكا 29.2 سيند ك ليمشاه ه كيا كيا- 15 كي اصل مقدار كاكتنا حسد 29.2 سيند ك بعد ياتى ره جائع كا؟
- 18.2 ريْريوا كيشيوكوباك 60 كى باف لائف 5.25 سال ب- 26سال بعدكوباك 60 كى اصل مقداركا كتنا حصه باقى روجائے گى؟ (1/32)
- 18.4 رية يواكيني منظم 99 وماغ ، تهائيورائد ، جگراورگردون كى بياريون كے علاج كے ليے استعال كيا جاتا ہے -اس الليمن كى باف لائف 6 كھنے ہے 36 كھنے كے بعد 200 ملى گرام ييل ميں تنتي كيلينيم باقى روجائے گى؟
- 18.5 الكيدية يوا يكثور المينوك كرباف الأف 10 من بهابتدائي كالأنت ديث 368 كالأنت في من به وقت معلوم كري جس مين كالأنت ريث 18.5 كالأنت في من به وجائد . (40 من)
 - 18.6 ایک تجرب می ایک رید این کیتوالمیمند کی باف لائف معلوم کرنے کے لیے درج ذیل متا کے حاصل ہوئ:

كاۋنىك فى منك	400	200	100	50	25
وقت (من من من)	0	2	4	6	8

ن كى باف لائف معلوم كريى -	كدرميان كراف بنائي - كراف كي مدد ساس ايليم	كاؤنث ريث اوروقت (منث يش).
(باف لائف 2مند ب)		

- 18.7 ایک ریڈ ہوا پیٹوایلیمن کی باف الائف 1500 سال ہے۔ اگر اس کی موجودہ ایکٹیویٹی 32000 کاؤنٹ فی گھٹا ہوتو اس پیمیل کی ایکٹیویٹی کااس پیریڈ کے لیے گراف بنا کیں جس کے دوران اس کی ایکٹیویٹی موجودہ ایکٹیویٹی کا 16 سماہوجائے؟
- 18.8 ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی ہاف لائف 4000 سال ہے۔ لگا تار 8 گفٹوں کا کاؤنٹ ریٹ 270، 280، 300، 310 ، 285، 290، 205، 305، 312 ہے۔ کاؤنٹ ریٹ میں بیتبر ملی کس بات کی نشاندہ می کرتی ہے؟ کاؤنٹ ریٹ اور وقت (گھٹوں میں) کے درمیان گراف بنا تمیں۔اس کا گراف ایکسپوئیٹٹل کر وکی بجائے سیدھی لائن کیوں ہے؟
- (كاؤنث ديث ين تبريلي ية ابت كرتى بكريديو إيكيوي كا برويس ب ترتيب انداز ب مور باب راف ايك أفتى الأن ب جس كاوجديب كراس الميمن كي باف الأف الكروجديب كراس الميمن كي باف الأف (4000 سال) 8 كمنون كمقابل يس كان راووب)
- 18.9 ایک غارش پڑی راکھ (Ashes) میں کارین-14 کی ایکٹیویٹ تازہ کنزی کے متبا لیے میں 1 ہے۔ راکھ کی عمر کانعین کریں۔ (17190 سال)

اصطلاحات

سفيريكل مررك سرول كوملائے والى لائن -:20 سمی ایش کے نیوکلیس میں موجود پر دائو نزاور نیوٹر ونز کی کل آخداد۔ الأمكسال تيم: سمی ایٹم کے نیوکلیس میں موجود پر داؤ ز کی تعداد۔ 19 2 50 20,000 Hz ھے زیادہ فریکویٹسی کی ساؤنٹہ و بوز۔ الشراسوكس: ایک کنڈ کلنگ دائر جو کسی ڈیوائیس کوز مین کے ساتھ ملاتی ہے۔ :1621 ا كائى وقت مي كرنث عد حاصل كى جائے والى انر فى كى مقدار۔ الكثرك باورة ورک کی مقدار جو کسی بینٹ یوز پانچ چارج کولا محدود فاصلہ ہے الیکٹرک فیلڈ کے کسی یوانکٹ تنک لے جانے پس صرف ہوتی ہے۔ الكثرك وللفل: اليكثرك فيلذ كي كى يواحث يريون يوزيل جارئ يرهل كرده اليكثرك فورس الكثرك تنيسني: جارج شدہ جم کے گردوہ جگہ جس میں ریکی دوسرے جارج شدہ جم پرالیکٹر و مفیک فورس لگا تا ہے۔ اليشرك للله: مى كراس يكتفل ايريات بينيه والي جاري كي شرع-الكثرك كروف الكِتْرُكُ لاسْمُرْ آفْ فُورِي: تمنى الكِتْرُكُ فيلدُ عِن الكِتْرُكِ الْمُنِسِنِّي كَاسِتِ مِن تَعِينِي كَيْ فرضي لاسُرُر الكثروطيك الأكش: ایسانظیرجس میں کسی جارج شدہ جسم کی موجود گی میں ایک کنڈ کٹر کو جارج کیا جاتا ہے۔ الساحساس ڈیوائیس جس ہے کسی جسم پرالیکٹرک جارج کی موجودگی اوراس کی توعیت معلوم کی جاتی ہے۔ الكثروسكوب: آیک کوامب بوزیار جارج کوبندسرک بیس سے گزرنے کے لیے بیزی پائٹل سے دی جانے والی زیادہ سے زیادہ از کی کی مقدار۔ الكثروو والورك الكثرومكنيد: الساميكنيك جوكواكل ش بي كرنت بيني كي وجد بيدا وو اليكثروكس: ا طائذ فزكس كى وه شاخ جس مي جم الكيشروز كے بهاؤ كو خلف اليائيسزكى مدد سے كشرول كركے كئى كارآمد مقاصد كے ليے استعال كرتة بن-ابيامظهر جس مي كن كذكر كوميكنيك فيلذ من حركت دينے اس ميں اليكثرك كرنك الذيوں بوجائے۔ الكثرو مكتفك الأكشن: وو ایا انتش کے درمیان موجود ایک وولٹ ایٹیشل وفرینس میں الیکٹرون کے ایکسٹریٹ کرنے کی وجہ سے حاصل ہونے والی البيكثرون دولت: کائی عظک از جی کی مقدار۔ بہت ہے کمپیوٹرز کا نیف ورک جو بوری و نیاض کھیلا ہوا ہے اور معلوبات کا بیش بہاؤ ربیہے۔ اعربيت: افغارهيشن الكينالوجي كابهاؤ بعثلف البكثر وتك اورآ چليكل ايا بمنبز كي ذريع افغار ميشن كاايك جكدس ووسرى جكه نتقل بهونا اختار میشن سلوری و ایرائیس: ایراویوایس جوافقار میشن کوسٹورگرتے اور بعد میں استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انفارميش عينالوري: ابیا سائنسی طریقہ کارجوا نفارمیشن کو بذر بعیر کمپیوٹر خاص مقصد کے لیے استعال کرنے ،سٹورکرنے اور ترتیب دے کر دوسروں تک پنجائے کے لیےاستعال کیاجا تاہے۔ اويمك كندكزز: ایے کنڈ کٹر زجواوہم کے قانون کی تقید بق کرتے ہیں۔

كى كذكر سے بہنے والاكرن اس كند كر كاطراف من موجود يونينفل و فريس كے وائر يكفى يرويورشل موتاب، بشرطيك كند كر	: अवहरू
کی طبعی حالت تبدیل شدهو_	
سمى كند كراس يكفتل ابريا سايك سكيند بي ايك كولب جارة كزرك كم شرح ك لي كرنك كامقدار	1.64
ایک دائمر شنگ جسم کاوسطی پوزیش سے زیادہ سے زیادہ والمسیمن ۔	الميلى فعلا
ایباالیئریکل ڈیوائیس جو کسی سرکٹ بی کرنٹ کی مقدار معلوم کرنے کے لیےاستعال ہوتا ہے۔	: 34:
اليكثر وكس كي ووشاخ جو في ينا كواينالاگ مقدارول كاهل بيس پروسيس كرتي ہے۔	اينالاك الكثروس:
اليي مقداري جوايك تشلسل كيساته بوحتي بالم بهوتي بين-	اينالاك مقداري:
ابیادیوائیں جوانیانی جیم کے فتلف اندرونی اجزا کی تشخیص کرنے اور دیگرسرجیکل مقاصد کے لیےاستعمال ہوتا ہے۔	اعِدُوسِي:
ايالوائك جو رئيل ايكس ريانز كينز رموجود موتاب-	JAN DAT
ایسا کرنٹ جس کی مت وقت کے مساوی وقفوں میں بار بار تبدیل ہوتی ہے۔	الغريك كروف:
ساؤ لله ذخير وكرت والى الايوائيس.	آلايكست:
ميلاك ايساليشروز جوكى فاص اينم ع فسلك فيس جوت اورميلوك اعدا زاداند طور يربيز تيب اعداز موثن كرت بي-	آزادا ليكثرونن
ا پیچا لمیمنٹس جن کے اٹا تک نمبر بکسال بیکن اٹا تک ماس نمبر ولگف ہوں۔	آئىولۇپىل:
آ کھ کا وہ تقص جس کے باعث قریب کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتیں۔	بعيد تقرى:
ریامنی کی وہ شاخ جولا جک ویری ایبلز کے متعلق ہے۔	يوللن الجراد
ائى دىرى ايىل جس كى صرف دوحالتيس بول _	يولين ويرى العل
وْ كَالْ لِيَكُتِي (مِيلُوزِ مِن) كَامْكُون قِيتِ _	ياورآك لينز:
ساؤنڈ کی الی خصوصیت جس کی بناء پرہم ایک جھاری اور باریک ساؤنڈ میں فرق کرسکیں۔	
ایک سیدهی لائن جوسفر یکل مررک پول اور سینفرآف کرو پچرے کزرتی ہے۔	يهل ايكر:
مرد یا لینز کے پرٹیل ایکسو پر ایک ایما بھائے جہاں پر پرٹیل ایکسو کے پیرالل آنے والی ریز اعظی ہوتی ہیں، یا مرد یا	1000
لينز _ رفليكفن كي بعد مجيليق وكما تي وي جين -	
خےریکل مرر کے ان چ کامینو۔	UE
ايباسركت چس شي درسرز كاطراف دوليج ايك جيبار بتاب-	عالىرى:
مثل کی ایک گرم میشود کی سطح سے الیکٹرونز کے خارج ہونے کاعمل۔	قريع تكساييين:
ابیانیبل جوبنیادی متم کے لا بھی تین یاان کیش کے مجمومہ کی اِن شی اورآؤٹ پٹس کی مقداروں کو ظاہر کرتا ہے۔"	(630
الرائسورى ويوزيل ميذيم كووجه جوائي وطى يوزيش علم ايميلى غود كماته وايريث كرت يل-	(ل:
اليمكينيكل ويوزجس بين ميزيم كيذرات ويوزك اشاعت كياست كيعمودأوا بمريث كرتي بين-	(بالودك وليذ:
· ابیاالیکریکل و بوائیس جو الفرونینگ ووقع کو برهانے یا کم کرنے کے لیےاستعال ہوتا ہے۔	والنقاديم:

اللي كيونكيين: ووروراز علاقون تك مخلف ميذيم كوريعانفارميثن باجم يهيان كاساتني طريق كار اللي كي يكيفن عينالوقى: ووروراز علاقون تك ميذيم اورؤيوائيس كذر يع فورى الفارميش باجم كانجائ كاسائنسي طريقتكار ايباذي ائيس بوملينيكل ازى كوافيكش يكل ازجي بين تبديل كرتا ب 法汉 اليك والزكواسية واليمي باتهديمي اس طرح بكري كمآب ك باتوكا الكوف كرنت كى ست كوشا بركر سات آب ك باتوكى موى بوكى والحي باتحدكا اصول: الكليال دائر كروميكنيك فيلذكوها بركرين كي_ کارآ مانظارمیشن حاصل کرنے کے لیے پر وگرامزیس استعال ہونے والے تھا کتی۔ 提出 ا يك خاص مقصد كے ليے انفار ميثن كواكشاكر نااوركيدورين اے ايك فائل كي صورت بين سفوركرنا۔ · LETES والريكش آف والا سمى ركاوت ياكى جىم كے جيز كنارول كے اطراف ويوز كا يھيلنا۔ الريك كروف: ایا کرنٹ جو بمیشدایک بی ست میں بہتا ہے۔ ويحيثل الكثروس: اليكثروكس كى ووشاخ جوذيثا كوذيجلس كيشكل بين بروسيس كرتى ہے۔ الى مقداري جوفيرتسلس انداز سے تبديل مول-ويجيل مقداري: رار يخواط يكن: ہوا ہیں روشنی کی سینڈاورمیڈیم میں روشنی کی سینڈ کی نسست۔ (まりでもかい الے آئوں پی جوالف ریڈی ایشز خارج کرتے ہیں۔ ايكم وكل يشته كاكويس لينزج جو فيوفي اجسام كى يدى التي مبياكرتاب سادها عكروسكوب سمى كند كنرك يونث لمبائى اور يونث كراس يكفئل ابرياكى روستينس -سيسيفك رزمتس: المامركث جس من بررزمز من الك جيها كرن كزرتاب. Sic تارکی ایک لمی کوائل جو زیاد ولوپس مِشتل ہوتی ہے۔ موليا يد: والبريننك جم كاوسطى لوزيش كروايك كمل چكر :080 كميوثريروكرامزاورأن كوسيورث كرنے والے مينولز مولان ويج ایک کو کط ملیز کامینوش سال کرسفریکل مربنآ ہے۔ ينواك كردي: ايبامردجس كى چك دار على يعنى رفليكنك سطح كو كط كان يا بلاستك ك مفيز كا حصه و غير يكل مول: الي والجريزي موثن جس مين جم كاليكسلريش وعلى يوزيش عن يليسمن عدار يكلى يرويوشل موتاب-كىل مارموك موشى: ازی کی ایک شکل جو کس میڈیم میں کیریشنل و بیز کی صورت میں ایک جگہ ہے و دسری جگہ خفل ہوتی ہے۔ 1556 سادور كالوالئ: ساؤنذكي ووفصوميت جس كى وجه علقف ساؤنذ زبين فرق كباحا سك ساؤيل الميشق: ساؤنڈ کی مت کے عمود آر کے گئے ہوئے امریا ہے فی سیکنڈ منتقل ہونے والی ساؤنڈ انرجی۔ ناخوشكوارساؤ مؤكو تنف ميلير بازك وريع جذب كرف كاطريق صوتى كليايانى: ايباعل جس ش ايك بعارى نفظيس ووجهوف نوكليائي ش تشيم موجاتا باورانرى كى بهت زياد ومقدار خارج موتى ب-فعن ري ايكش: كرشك كنثرول كرنے والا يبل كاايها چيونا ساكلوا جوزياده كرنث كررنے سے يكھل جاتا ہے۔ 1232

ایک چیونا سٹورج ڈیوائیس جوفائلز کوایک کمپیوٹر ہے دوسرے کمپیوٹر میں لے جائے کے لیے استعمال کیاجا تا ہے۔ فليش ذرائيو: فليمنك كا باتي بالتعالات باتي باته كالموضى ويكل اورورسياني الكي كوبابم عوداس طرح يسيلائي كديكي الكي ميكنفك فيلذكو ظاهركر، ورمياني الكي كرنت كوظام كرية الكوشح كي مت كنذ كثرير لكنه واليافور كوظام كريمك. يرتيل فوتمس اوريول كادرمياني فاصليه وكل يكو: أيك سيئترض والبريشز كي تعداو : (3/2) كى كىيسۇكى بليت كواكيكى كىب جارى وسىنىدى اس كىلىش كەرميان ايك دولت يېنىشل دفرىنى بىداكرىنى كىمىيى ئىنس كى مقدار :22 ايياعل جس مي دوچو في نوكليائي آئي من ل كراك بدي نوكليس من تبديل موجات مي اورازي كي بهت زياده مقدار خارج فيول ري ايكن اياكيسرجس كيسي فنستديل ندكاجا يحك قليدكويل: ليس شين: ٹیلی فون لائٹز کے ذریعے ڈا کوشش کوایک جگہ ہے دوسری میکہ جیسینے والی ڈیوائیس۔ كمويكيش فيتالوني: الیکٹر کئس بریخ سٹم جوانفار میشن کو بیجیے ، بروسیس کرنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک باستک سے بنی ہوئی و سک جو و سیشل ویٹا کوسٹور کرتی ہادواس پرریکاروشدہ ساؤٹد اور دوسری انفارمیشن کو لینزیم ک كيك (مك) ة ريع عين كياجا تا بـ-ایک لائٹ مانکروسکوپ جوچو فے اجمام کی تحقیق کے لیے استعال ہوتی ہے۔ بكياؤه فاعكروسكوب: اليمالونكيليغ وْمْلْ ويوز جوميذ يم مِيم مسلسل كميريش اوررئير فيكشن كي صورت مِين سفر كرتي جي -كيريش ويوز: ا كما الكِثر وك و الوائيس جوحها في اوراد جك آير يشتر كويزي تيزي سي مرانجام ويتاب-كيور: ابياسفيريكل مررجس كيا تدروني كز وسطح وفليكفنك جوبه :1/25 ايامفيريك مروجس كى بيرونى كر وسط وفليكتك بوي كويكر امرد: اب الينزجوا في تطوير يزف والى روشى كى جرالل ريز كوذ الى ورج كرما ہے۔ الكوليز: يويس لنز: ابیالینز جوابی سطح بریزئے والی پیرالل ریز کوفو کل بوائنٹ برکنورج کرتا ہے۔ چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش یاد فع کی فورس چارج کی مقدار کے حاصل ضرب کے ڈائر یکللی پروپوشنل جبکسان کے درمیانی كلب كا قانوان: فاصلہ کے مربع کے انور ملی پرویور شنل ہوتی ہے۔ فرانسوری و بوز عی میدیم کے وہ مصے جوابی وسطی بوزیشن سے زیاد والیم بلی ٹیوڈ کے ساتھ وائیریٹ کرتے ہیں۔ كرمت: ممى كويدرى جارج سنوركرف كاصلاحيت. کیی فیش: اليكثرك جارج سنوركرف والاذ يواكيس-: 100 كوسوركاس يرجول: اياطريدجي في كوسوراك دور عكما تعالى يتي يزع وح إلى-مستوارے اوسلوسکو ،ایا او یوانیس جووقت کے لحاظ سے تیزی سے بدلنے والے الیکٹرک کرنٹ یا پیلفل کے درمیان گراف کا ہر کرنے کے لیے استعال كاجاتا ي-

(JE1 JEST) كثيف ميذيم عن وه ايكل جس كالليف ميذيم عن ايكل آف رفريكشن و 90 مور كويشل كرنك الیا کرنٹ جو پوزیٹرہ جارج کی موٹن کی دیدے بیٹری کے بوزیٹر ٹرمٹل سے ٹیکٹیر ٹرمٹل کی طرف بہتا ہے۔ ایک گفته جس ایک کلوواث یاورے حاصل ہونے والی از جی کی مقدار۔ كلودائ آدرة آ کھ کا ایسائنص جس کی وجہ ہے ہم دور کے اجمام کو مینک کے بغیر واضح ندد کھے سکس۔ قريب تظرى: ایک حساس الیکٹریکل ڈیواکیس جومرکٹ میں الیکٹریکل کرنٹ کا پدھ جانائے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ كيلوا تو يملر: الذين كرنث كامت بميشاس كوبيدا كرنے والےسبب كالث بوتى ب_ ليزكا قالوك: ہزاروں فا برآ بلکس محمل کیبل جوستناز کو لائٹ کی شکل میں ٹرانسے کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے۔ لاتف يائب: اليدة بجيثل مركش جو مخلف لا جك آيريشنز مرانجام دية بين-لا عكسيش: لونكيليو وال وايوز: و بوزجن میں میڈ بم کے ذرات و بوزی مت کے پیرالل وائیریٹ کرتے ہیں۔ الزواني ساؤنذ كى دەخصومىت جس سے بہت بلنداور دحم ساؤند بين فرق كيا جا يحك ميكوفيكيفن امیح کی بلندی اورجم کی بلندی کے درمیان نبست۔ مكييكل ويوز: الی دیوزجن کے گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہو۔ میکنٹ کے گردوہ جگہ جس میں بیدومرے میکنٹس اور جارج شدوا جسام پر میکنیک فورس لگا تا ہے۔ ميكنفك فبلا: دوطرفه كميونيكيش كالكيشريكل ويواكس جورية يوديوز كي صورت من بيفامات بهيجنااوروسول كرتاب-4760 ہارے کا نول کو خوشکوار کلنے والی ساؤنڈ۔ موزيل ساؤهن ميويل المركش: اليامظهرجس بيس كسى ايك كوائل مي كرنت كى مقدار تبديل كرف سي كسى دوسرى كوائل بين كرنك الديوس موجات. نان او ممك كند كار: ایے کنڈ کٹرز جواوہم کے قانون کی تصدیق نیس کرتے۔ يوس: ایش کامرکزی حصد جس میں پرواؤ نزاور نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ ایک بوٹ پوزھیو جارج کوایک بوانٹ سے دوسرے پوانٹ تک لائے میں درکارایک جول درک کے لیے اس بوانٹ پرالیکٹرک ووك: ر بینشل کی مقدار۔ السااليكثريكل وياكيس بؤكرتك كاطراف يثينشل وفرينس كى بيائش كم لياستعال موتاب ووك يمز كبيوثركة رييع كوئى مسوده لكصف اس كى اغلاط درست كرف بضرورت كم مطابق اس شى ترميم كرف اوراس كوتر تيب دين كاهل ـ ورؤيروسيق كى ميديم ميں بيدا بونے والاظل جوالك جك سے دوسرى جكة رانسفر بوتا ہے۔ : 10 ويعظن دوسلسل ثرف بإكرست كادرمياني فاصليه لينزى وكل ليكلن كوتبريل كرن كاصلاحيت جس كى وجها اجهام كى ريفينا يرايك واضح اليح فتي ب Fire وووقت جس كووران غيرقيام بذيريد يوا يكيوالمنتمس قيام بذير المحتطس بن تهديل موجات جار باف لاتف كمپيازك وه صح جن كوآب د كي سكة إن اور چلوكر سكة إن-Seel ! انڈیکس

	100	انقارميش اوركمية يكيض نيكنالوي	179	الرائسودي ويوز	9
40	43	انفاريشن كابهاؤ	181	نوش انترال المليكان	50
انا کمسائ فبر	200	03860	113	بلحب	67
اناكم قبر	200	اوہمک کنڈ کٹرز	114	E(5)	医阴 夏
21521	129	ا ينالاگ الكشرونكس	166	جول كا قانون	122
الثراسيكس	34	اید آریش	169	(i)	
الفايارفيكز	202	ايذكيك	170	دُائرَ يكن كرنث ، آلفريلنگ كرنث	126
اليفريك ازى	122	اليملى ثيوة	6	وفريكشن آف ويوز	. 15
الكثرك ياور	124	اعذو يحوب	53	לטטיא <i>ל</i>	144
اليكثرك فيلا	86	العلىجريغر	149	ويميذ اوى ليشو	7
اليفرك فيلذا تميسني	87	آيليكل فانجر	52	وَيُنْ مُنْكُ اللَّهُ مُنْ اللَّ	192
اليترك فيلذ لائز	87	آۋىھاەردىۋىچىسىش	188	وبجيش اليشركلس	166
اليكترك كرنث	106	آرآ پریش	170	()	100
اليكثر وفلكس	80	آكولويل	201	ري ي	13
الكثرو عيك الأكشن	81	(=)		رز عمل	114
اليشروسفيك يوفيفل	88	بال اور باؤل سقم	4	327.6072	117
اليشروطيك كااطلاق	97	عاقتند	193	رد خرد کا می الی جود	119
اليشريستي كالمحفوظ استنعال	129	بعيدنظرى	71	رفر يكثيوا فديكس	49
الكثريس كخطرات	128	يك كراؤ نذريذى اجتز	202	روشى كى فليكفن	41
الكيشروموثو فورس	111	26	202	روشی کی رفز پکشن	47
الكيثروميكنث	141	(=)	90000	ريد يو تنونوني	209
البكثرونز كأخصوصيات	163	بإورآف ليتزز	56	ريديوا يكثيون	202
اليكثرونك ميل	194	الأ آف ما وَهُ	26	ريدى ايشز ك عمرات	215
اليشرو كوپ	82	يرزم كذر يحدفر يكش	54	دی کے سرک	156
انقال انرتى بذريعه ويوز	11	ريس ايكسو	43	-(5)	
اعترتييك	193	JAN.	43	ساده پینڈولم	4
انفرنييك كي خدمات	193	ولينظل وفريس	110	ساده مانتكر وسكوپ	64
انفارميشن سنورج ويوائيسو	187	L=),		ساؤتلاه كاز	22
انىانى تى كى	68	业运产 电	-5	ساؤنڈ واپوز کی ٹوعیت	24
السوليغرز	117	رن	10	ساؤنذ كالمعيشني ليول	27
انڈ بیسڈای ایم ایف	147	والنقادم	153	ساؤنذى فصوصيات	24



ساؤنذ کی سپینه	30	(j)		لينزكا قانون	149
ساؤنڈی اشاعت	23	قريب نظرى	70	لينزز كااستعال	62
المنافق المنافقة	98			100	
ميسطك درطس	116	pt 5	90	ميوجل الأكشن	152
عيك الكثريستى كالطرات	99	کیبی ٹیش	91	ميكني فالنك بإدر	65
شيب اب/ اوا دُن ارائسلار مرز	153	كويو زكاري الل جود	92	(U)	
ELUS	130	182/6/28	93	نات کیٹ	171
خريالمردد	42	محيسيز زكااستعال	97	مرک ا	173
سيل بارموقك موش	2	كروف كى پيائش	109	جان او جمك كند كرز	114
سلان	184	کات	10	تظامير	70
سنول پروسینگ بین	187	كر يليكل ايكل	50	نظاريب	70
سولينا كذكام يكنفك فيلذ	140	كلووائ آور	125	نعجرل ريذيوا يكثبوي	202
טוטוח	186	كمياؤ شائكرو سكوب	65	يديك	172
NEW STREET	1	Jack .	186	ينو كليرفشن	212
شور کی آلودگی	31	كوافئ آف ماؤند	25	ينوكلير ثرانس موثيش	203
KEDA HEKEN	THE R	كالمب كا قانون	84	inthi	200
صوتى كاباياني كااجيت	33	كيتفوذ رياويلوسكوب	164	(,)	HA BA
		كقائلون المسترد	117	ماردوعك	191
فيرقيام يذمه فلحياتي	206	الكوالات	43	وولك يمل	112
TE HER LESS		كؤيكس مرد	43	ويوز كااتسام	8
فريكويلسي فريكويلسي	6	تنكي لينز	52	ويذيجيت	188
فيراؤ _ كا قالون	148	كؤيكس لينز	52	ونع کی مساوات	12
. 42	91	كويعثل كرنت	108	ويعوثن	8
فعن ری ایکشن	212	100		وبرى ايبل كوسيز	96
فكسذ كاليعر	96	محيلوا توميغر	109	sel,	10
فلا يي دُسك	189	zist	204	0	
فليمنك كالاعمل واتحدكا اسول	142	()	STATE OF	باندونك	189
وكاليقي	44	لا جَلُهُ لِينِّنِ كَالسَّعَالُ	173	بافدائف	206
فيوال رى ايكش	214	لانت إي	62	باف لائف اوراس كى يواكش	206
فيكس مشين	184	لاؤويش	23	بمرآ بگلی	69
يرز	129	الأنكيلي والل ويوز	10	بالى دوليج فراسمض	154

Bibliography

No.	NAME OF BOOKS	NAME OF AUTHORS
1.	Physics 10	Prof. M. Ali Shahid and others, 1st Ed. 2003. Punjab Textbook Board.
2.	Physics A Course for O Level	Charles Chew and others, 2nd Ed. Federal Publications, 2000.
3.	Pacific O-Level Guide Physics	Peter S. P. Lim, Pan Pacific Publications, Pt. Ltd., 1988.
4.	New School Physics	K. Ravi and others, FEP International, 1987.
5.	Physics A Window on Our World	Jay Bolemon, 3rd Ed., Prentice Hall, 1995.
6.	Technical Physics	Frederick Bueche and David L.Willach, 4th Ed. Wiley Publisher, 1994.
7.	Physics	John D. Cutnell and Kenneth W. Johnson, 8th Ed., John Wiley & Sons, 2009.
8.	The World of Physics	John Avison, 2nd Ed., Thomas Nelson & Sons Ltd, 1989.
9.	Machines and Inventions, Time-Lif's Illustrated World of Science.	Priest Book Publisher, 1997.

10.	Conceptual Physics	Paul G. Hawiti, 9th Ed., Addison Wesley 2001.
11.	Fundamentals of Physics	Peter J. Nolan, 2nd Ed., McGraw-Hill Education, 1995.
12.	GCSE Physics	Tom Duncan, 4th Ed., John Murray, 2001.
13.	Physics	A. F. Abbot, 5th Ed., Heineman Educational, 1989.
14.	Physics Concepts and Connections	Igor Nowikow and Brian Heimbecker, 2001
15.	The Pearson Physics	James E. Ackroyd and Others, Read McAlpine, 2009.
16.	University Physics	Hugh D. Young and Others, 13the Ed., Prentice Hall, 2011
17.	Physics Principles and Problems	Paul W. Zitzewit and Others, McGraw Hill, 2005.
18.	Applied Physics	Dale Ewen and others, 10th Ed., Prentice Hall, 2012.
19.	Physics Lates and Children	Giambattista and others 2nd Ed., McGraw Hill, 2010.
20.	Foundation of Physics	Tom Hsu, 1st Ed., CPO Science, 2004.




يح پر صنے کے لیے بین در کمانے کے لیے



" چاكلالير" قوم كے ليے باعث تدامت ہے۔ بچوں سے مزدوري كروائے والے قابل سزاييں۔



All rights are reserved with the Publisher Approved by PCA, Lahore N.O.C. No. PCA/13/243, dated; 02-01-2013



ملک سراح الدین ایند سنز، لا مور 48/C افرار مال، لا مور

